

# Guía de inicio rápido de la instalación

Esta guía de inicio rápido explica paso a paso el proceso de instalación de SUSE® Linux Enterprise Desktop 15 SP7.

Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2025

## Contenido

- 1 Bienvenido a SUSE Linux Enterprise Desktop 2
- 2 El proceso de instalación 3
- 3 Información legal 24
- 4 GNU Free Documentation License 25

# 1 Bienvenido a SUSE Linux Enterprise Desktop

Lleve a cabo los siguientes procedimientos para instalar el producto en todas las plataformas de hardware compatibles. Se presupone que ha arrancado correctamente en el sistema de instalación. Para obtener instrucciones sobre la instalación y estrategias de distribución más detalladas, consulte el *Libro "Deployment Guide"*. Los preparativos necesarios para arrancar en el sistema de instalación se describen en el *Libro "Deployment Guide", Capítulo 2 "Installation on AMD64 and Intel 64"*.

## 1.1 Instalador unificado

A partir de SUSE Linux Enterprise Desktop 15, el medio de instalación es únicamente el instalador unificado, un sistema mínimo para instalar, actualizar y registrar los productos base de SUSE Linux Enterprise. Durante la instalación, puede añadir funciones seleccionando los módulos y extensiones que se deben instalar en el instalador unificado.

## 1.2 Instalación sin conexión o sin registro

El medio de instalación por defecto, `SLE-15-SP7-Online-ARCH-GM-media1.iso`, está optimizado para el tamaño correspondiente y no contiene ningún módulo ni extensión. Por lo tanto, la instalación necesita acceso de red para registrar el producto y recuperar datos del repositorio para los módulos y las extensiones.

Para realizar la instalación sin registrar el sistema, utilice la imagen `SLE-15-SP7-Full-ARCH-GM-media1.iso` de <https://www.suse.com/download/sled/> y consulte el *Libro "Deployment Guide", Capítulo 5 "Installation steps", Sección 5.6.3 "Installing without registration"* para obtener instrucciones.



**Sugerencia:** copia de la imagen del medio de instalación en una memoria USB extraíble

Utilice el comando siguiente para copiar el contenido de la imagen de instalación en una memoria USB extraíble.

```
> sudo dd if=IMAGE of=FLASH_DISK bs=4M && sync
```

IMAGE debe sustituirse con la vía al archivo de imagen SLE-15-SP7-Online-ARCH-GM-media1.iso o SLE-15-SP7-Full-ARCH-GM-media1.iso. FLASH\_DISK debe sustituirse con el dispositivo flash. Para identificar el dispositivo, insértelo y ejecute:

```
# grep -Ff <(hwinfo --disk --short) <(hwinfo --usb --short)
disk:
    /dev/sdc                General USB Flash Disk
```

Asegúrese de que el tamaño del dispositivo sea suficiente para la imagen deseada. Puede comprobar el tamaño del dispositivo con:

```
# fdisk -l /dev/sdc | grep -e "^/dev"
    /dev/sdc1  *      2048 31490047 31488000   15G 83 Linux
```

En este ejemplo, el dispositivo tiene una capacidad de 15 GB. El comando que se debe utilizar para SLE-15-SP7-Full-ARCH-GM-media1.iso sería:

```
dd if=SLE-15-SP7-Full-ARCH-GM-media1.iso of=/dev/sdc bs=4M && sync
```

El dispositivo no debe estar montado cuando ejecute el comando **dd**. ¡Tenga en cuenta que se borrarán todos los datos que contenga la partición!

## 2 El proceso de instalación

Para instalar SUSE Linux Enterprise Desktop, arranque el instalador desde el medio unificado e inicie la instalación.




## 2.1 Selección de idioma, teclado y productos



The screenshot shows the SUSE installation window titled "Selección de idioma, teclado y producto". At the top left is the SUSE logo. The title is in large green text. Below the title, there are two main sections. The first section, "Idioma", has a dropdown menu currently set to "Spanish - Español". The second section, "Distribución del teclado", has a dropdown menu set to "Español". Below these, there is a section "Productos a instalar" with four radio button options: "SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7", "SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7", "SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP7", and "SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7". At the bottom left is an "Ayuda" button. At the bottom right are three buttons: "Cancelar", "Atrás", and "Siguiente".

La configuración de *Idioma* y *Distribución del teclado* se inicializará con el idioma que elija en la pantalla de arranque. Si no ha modificado los valores por defecto, será English (US). Modifique los valores si es necesario. Utilice el recuadro de texto *Prueba de teclado* para probar la distribución.

El instalador unificado permite instalar todos los productos básicos de SUSE Linux Enterprise:


- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 (para obtener instrucciones de instalación, consulte <https://documentation.suse.com/sles/> )
- SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7 (tratado aquí)
- SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP7 (para obtener instrucciones de instalación, consulte <https://documentation.suse.com/sle-rt/> )
- SUSE Linux Enterprise Server for SAP applications 15 SP7 (para obtener instrucciones de instalación, consulte <https://documentation.suse.com/sles-sap/> )

Seleccione un producto para instalarlo. Debe tener un código de registro para el producto correspondiente. En este documento se entiende que ha elegido SUSE Linux Enterprise Desktop. Haga clic en *Siguiente*.



## Sugerencia: Temas claros y de alto contraste

Si tiene dificultades para leer las etiquetas en el instalador, puede cambiar los colores y el tema del widget.

Haga clic en el botón  o pulse **Mayús – F3** para abrir un recuadro de diálogo de selección de temas. Seleccione un tema de la lista y haga clic en *Cerrar* en el recuadro de diálogo.


**Mayús – F4** cambia al esquema de color para usuarios con problemas de visión. Pulse de nuevo los botones para volver al esquema por defecto.

## 2.2 Acuerdo de licencia



Lea el acuerdo de licencia. Se muestra en el idioma que ha elegido en la pantalla de arranque. Las traducciones están disponibles a través de la lista desplegable *Idioma de la licencia*. Debe aceptar el acuerdo marcando la opción *Sí, acepto el acuerdo de licencia* para poder instalar SUSE Linux Enterprise Desktop. Haga clic en *Siguiente*.

## 2.3 Configuración de la red




Se realiza un análisis del sistema en el que el programa de instalación busca dispositivos de almacenamiento e intenta localizar otros sistemas instalados. Si la red se ha configurado automáticamente mediante DHCP durante el inicio de la instalación, se mostrará el paso de registro.

Si la red no se ha configurado, se abrirá el recuadro de diálogo *Configuración de la red*. Seleccione una interfaz de red en la lista y elija la opción *Editar* para configurarla. También puede seleccionar *Añadir* para añadir una manualmente. Consulte el *Libro "Deployment Guide", Capítulo 5 "Installation steps", Sección 5.5 "Network settings"* y el *Libro "Administration Guide", Capítulo 23 "Basic*

*networking”, Sección 23.4 “Configuring a network connection with YaST” para obtener más información. Si prefiere realizar una instalación sin acceso de red, omita este paso sin hacer ningún cambio y seleccione *Siguiente* para continuar.*

## 2.4 Registro



The screenshot shows the SUSE registration window. At the top left is the SUSE logo. The title 'Registro' is in green. A button 'Configuración de red...' is in the top right. The main text reads 'SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7' and 'Seleccione el método preferido de registro.' There are three radio button options: 1. 'Registrar sistema mediante scc.suse.com' (selected) with a sub-label 'Dirección de correo electrónico' and an empty text field. 2. 'Registrar sistema mediante servidor RMT local' with a sub-label 'URL del servidor de registro local' and a dropdown menu showing 'https://rmt.example.com'. 3. 'Omitir registro'. At the bottom are buttons for 'Ayuda', 'Cancelar', 'Atrás', and 'Siguiente'.

Para obtener asistencia técnica y actualizaciones de los productos, debe registrar y activar SUSE Linux Enterprise Desktop en el Centro de servicios al cliente de SUSE o en un servidor de registro local. Si registra su producto en esta etapa de la instalación, disfrutará de acceso inmediato al repositorio de actualización. De esta forma, podrá instalar el sistema con las actualizaciones y los parches más recientes disponibles.

Al registrarse, los repositorios y las dependencias de los módulos y extensiones se cargan desde el servidor de registro.

### *Registrar sistema mediante scc.suse.com*

Para registrarse en el Centro de servicios al cliente de SUSE, introduzca la *dirección de correo electrónico* asociada a su cuenta del Centro de servicios al cliente de SUSE y el *código de registro* de SUSE Linux Enterprise Desktop. Haga clic en *Siguiente*.

### *Registrar sistema mediante servidor RMT local*

Si su organización cuenta con un servidor de registro local, puede realizar el registro en él si lo prefiere. Active *Registrar sistema mediante servidor RMT local* y seleccione una URL en la lista desplegable o escriba una dirección. Haga clic en *Siguiente*.

### *Omitir registro*

Si no está conectado o desea omitir el registro, seleccione *Omitir registro*. Seleccione *Aceptar* para aceptar la advertencia y haga clic en *Siguiente*.



## Importante: omisión del registro

Es necesario registrar el sistema y las extensiones para que pueda obtener las actualizaciones y recibir asistencia técnica. Solo es posible omitir el registro al realizar la instalación desde la imagen SLE-15-SP7-Full-ARCH-GM-media1.iso.

Si no realiza el registro durante la instalación, puede hacerlo en cualquier momento desde el sistema en ejecución. Para ello, ejecute *YaST* > *Registro del producto* o la herramienta de línea de comandos SUSEConnect.



## Nota: confianza en los repositorios

Dependiendo del hardware, pueden añadirse durante el registro otros repositorios que contengan controladores de hardware. Si fuera el caso, se le pedirá que *confíe* en cada uno de estos repositorios.



## Sugerencia: instalación de parches del producto durante la instalación

Cuando SUSE Linux Enterprise Desktop se haya registrado correctamente, se le pedirá que instale las últimas actualizaciones en línea disponibles durante la instalación. Si selecciona *Sí*, el sistema se instalará con los paquetes más recientes sin necesidad de aplicar las actualizaciones después de la instalación. Se recomienda activar esta opción.






## Nota: ajustes del cortafuegos para recibir actualizaciones

Si el sistema se encuentra protegido por un cortafuegos que bloquea el tráfico saliente, asegúrese de permitir las conexiones a <https://scc.suse.com/> y <https://updates.suse.com> en los puertos 80 y 443 para recibir actualizaciones. Para obtener más información, como direcciones IP y configuración del servidor proxy, consulte <https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000021034>.

## 2.5 Selección de extensiones y módulos



Después de registrar el sistema correctamente, el programa de instalación mostrará los módulos y las extensiones disponibles para SUSE Linux Enterprise Desktop. Los módulos son componentes que permiten personalizar el producto según sus necesidades. Se incluyen en la suscripción a SUSE Linux Enterprise Desktop. Las extensiones añaden nuevas funciones al producto. Se deben adquirir por separado.

La disponibilidad de ciertos módulos o extensiones depende del producto que haya seleccionado en el primer paso de la instalación. Para consultar información sobre los módulos y sus ciclos de vida, seleccione un módulo para ver el texto descriptivo. Hay información más detallada en la [Modules and Extensions Quick Start \(https://documentation.suse.com/sles-15/html/SLES-all/article-modules.html\)](https://documentation.suse.com/sles-15/html/SLES-all/article-modules.html)  (Guía de inicio rápido de módulos y extensiones).

La selección de módulos afecta indirectamente al ámbito de la instalación, ya que define qué orígenes de software (repositorios) están disponibles para la instalación y el sistema en ejecución.

Los módulos y extensiones disponibles para SUSE Linux Enterprise Desktop son los siguientes:

#### Módulo de sistema base

Este módulo añade un sistema básico al instalador unificado. Es necesario para todos los demás módulos y extensiones. El ámbito de una instalación que solo contenga el sistema base es similar al patrón de instalación *minimal system* de las versiones anteriores de SUSE Linux Enterprise Desktop. Este módulo está seleccionado por defecto para la instalación y no se puede deselectionar.

*Dependencias:* ninguna.

#### Módulo de certificaciones

Contiene los paquetes de certificación FIPS.

*Dependencias:* aplicaciones de servidor

#### Módulo de herramientas de escritorio

Añade al sistema una interfaz gráfica de usuario y aplicaciones de escritorio esenciales. Este módulo está seleccionado por defecto para la instalación. No se recomienda deselectionarlo.

*Dependencias:* sistema base

#### Módulo de herramientas de desarrollo

Contiene los compiladores (incluido `gcc`) y las bibliotecas necesarias para compilar y depurar aplicaciones. Sustituye al kit de desarrollo de software (SDK) anterior.

*Dependencias:* sistema base, aplicaciones de escritorio

#### Módulo de Python 3

Este módulo contiene la versión más reciente de los paquetes de Python 3 seleccionados.


*Dependencias:* sistema base

## SUSE Linux Enterprise Workstation Extension

Contiene herramientas de escritorio adicionales, como un paquete ofimático o software multimedia como reproductores de música y vídeo. Esta extensión está incluida en la suscripción de SUSE Linux Enterprise Desktop y está seleccionada por defecto para instalarse. No se recomienda deseccionarla.

*Dependencias:* sistema base, aplicaciones de escritorio

## SUSE Package Hub

Ofrece acceso a paquetes para SUSE Linux Enterprise Desktop mantenidos por la comunidad de openSUSE. Estos paquetes se proporcionan sin asistencia de nivel 3 y no interfieren con la asistencia de SUSE Linux Enterprise Desktop. Para obtener más información, consulte <https://packagehub.suse.com/> .

*Dependencias:* sistema base

Algunos módulos dependen de la instalación de otros. Por lo tanto, es posible que al seleccionar un módulo, se seleccionen otros automáticamente para cumplir las dependencias.

Dependiendo del producto, el servidor de registro puede marcar módulos y extensiones según la configuración recomendada. Las extensiones y los módulos recomendados se preseleccionan para la instalación y el registro. Para evitar la instalación de estas recomendaciones, anule su selección manualmente.


Seleccione los módulos y las extensiones que desea instalar y continúe con *Siguiente*. En caso de que haya elegido una o más extensiones, se le pedirá que introduzca los códigos de registro correspondientes. En función de su elección, puede que deba aceptar otros acuerdos de licencia.



### Importante: módulos por defecto para la instalación sin conexión

Cuando se realiza una instalación sin conexión desde SLE-15-SP7-Full-ARCH-GM-media1.iso, solo se selecciona por defecto el *módulo de sistema base*. Para instalar el conjunto de paquetes por defecto completo de SUSE Linux Enterprise Desktop, seleccione también el *módulo de herramientas de escritorio*, la *extensión de estación de trabajo de SUSE Linux Enterprise* y el *módulo de Python 3*.


## 2.6 Producto adicional



El recuadro de diálogo *Producto adicional* permite añadir orígenes de software adicionales (denominados “repositorios”) a SUSE Linux Enterprise Desktop que no proporciona el Centro de servicios al cliente de SUSE. Los productos adicionales pueden ser productos y controladores de otros fabricantes, así como software complementario para el sistema.



### Sugerencia: adición de controladores durante la instalación

También puede añadir repositorios de actualizaciones de controladores mediante el recuadro de diálogo *Producto adicional*. Las actualizaciones de controladores de SUSE Linux Enterprise se proporcionan en <https://drivers.suse.com/> . Estos controladores se han creado mediante el programa SUSE SolidDriver.

Si desea omitir este paso, seleccione *Siguiente*. En caso contrario, active la opción *Deseo instalar otro producto adicional*. Especifique un tipo de soporte, una vía local o un recurso de red donde se encuentre el repositorio y siga las instrucciones de la pantalla.

Marque *Descargar archivos de descripción del repositorio* para descargar los archivos de descripción del repositorio inmediatamente. Si se desactiva, se descargarán después de iniciarse la instalación. Seleccione *Siguiente* e inserte un soporte, si fuera necesario. En función del contenido del producto, puede ser necesario aceptar otros acuerdos de licencia. Haga clic en *Siguiente*. Si ha seleccionado un producto adicional que requiere una clave de registro, se le pedirá que la introduzca antes de continuar con el paso siguiente.

## 2.7 Función del sistema



La disponibilidad de las funciones del sistema depende de la selección de módulos y extensiones. Las funciones del sistema definen, por ejemplo, el conjunto de patrones de software que se seleccionan para la instalación. Consulte la descripción que aparecerá en pantalla para seleccionar


la opción deseada. Seleccione una función y haga clic en *Siguiente*. Si en los módulos habilitados solo hay una función adecuada para los productos base respectivos, o no hay ninguna función adecuada, se omitirá el recuadro de diálogo *Función del sistema*.



## Sugerencia: notas de la versión

A partir de ahora, las notas de la versión se pueden ver desde cualquier pantalla durante el proceso de instalación seleccionando *Notas de la versión*.

## 2.8 Propuesta de particionamiento



Revise la configuración propuesta por el sistema para la partición. Si fuera necesario, cámbiela. Tiene las opciones siguientes:

### *Configuración guiada*

Se iniciará un asistente que permite ajustar la propuesta de particionamiento. Las opciones disponibles dependerán de la configuración del sistema. En caso de que contenga más de un disco duro, puede elegir qué discos desea utilizar y dónde colocar la partición raíz. Si los discos ya contienen particiones, decida si desea eliminarlas o modificar su tamaño. En los pasos siguientes, también puede añadir compatibilidad con LVM y cifrado de disco. Puede cambiar el sistema de archivos para la partición raíz y decidir si desea o no tener una partición de inicio independiente.

### *Particionador en modo experto*

Abre el *Particionador en modo experto* descrito en el Libro *“Deployment Guide”, Capítulo 7 “Expert Partitioner”, Sección 7.1 “Using the Expert Partitioner”*. Esta función le proporciona un control completo sobre la configuración de particionamiento y le permite crear una configuración personalizada. Esta opción está diseñada para expertos.



## Aviso: unidades de espacio de disco

Tenga en cuenta que, en el caso de las particiones, el espacio del disco se mide en unidades binarias, en lugar de en unidades decimales. Por ejemplo, si introduce tamaños de 1GB, 1GiB o 1G, todos significan 1 GiB (gibibyte), en lugar de 1 GB (gigabyte).

### Binario

1 GiB = 1 073 741 824 bytes.

### Decimal


1 GB = 1 000 000 000 bytes.

### Diferencia

1 GiB ≈ 1,07 GB.

Para aceptar la configuración propuesta sin cambios, haga clic en *Siguiente* para continuar.


## 2.9 Reloj y zona horaria



Seleccione el reloj y la zona horaria que se deben utilizar en el sistema. Para ajustar manualmente la hora o para configurar un servidor NTP que se encargue de la sincronización de la hora, seleccione *Otros ajustes*. Consulte el Libro “*Deployment Guide*”, Capítulo 5 “*Installation steps*”, Sección 5.11 “*Clock and time zone*” para obtener más información. Haga clic en *Siguiente*.



## 2.10 Usuario local



**SUSE**

### Usuario local

☒ Crear nuevo usuario

Nombre completo del usuario

Nombre de usuario

Contraseña

Confirmar contraseña

☐ Utilizar esta contraseña para el administrador del sistema

☐ Inicio de sesión automático

☐ Omitir creación de usuarios

Ayuda Notas de la versión... Cancelar Atrás Siguiente

Para crear un usuario local, escriba el nombre y los apellidos en el campo *Nombre completo del usuario*, el nombre de entrada en el campo *Nombre de usuario* y en el campo *Contraseña* indique el valor correspondiente.

La contraseña debe contener un mínimo de ocho caracteres, entre los que deben figurar números y letras mayúsculas y minúsculas. Las contraseñas puede tener 72 caracteres como máximo; cabe recordar que distinguen entre mayúsculas y minúsculas.


Por motivos de seguridad, se recomienda encarecidamente *no* habilitar la opción *Entrada automática*. *Tampoco* se recomienda habilitar *Utilizar esta contraseña para el administrador del sistema* y proporcionar en su lugar una contraseña de usuario root en el paso de instalación siguiente.

Si instala en un sistema en el que haya una instalación anterior de Linux, puede *importar los datos del usuario de una instalación anterior*. Haga clic en *Seleccionar usuario* para obtener una lista de las cuentas de usuario disponibles. Seleccione uno o varios usuarios.

En un entorno donde los usuarios se gestionen de forma centralizada (por ejemplo, con NIS o LDAP), puede omitir la creación de usuarios locales. Seleccione *Omitir creación de usuarios* en tal caso.

Haga clic en *Siguiente*.

## 2.11 Autenticación para el administrador del sistema "root"



The screenshot shows the SUSE logo at the top left. The main heading is "Autenticación para el administrador del sistema 'root'". Below this, there are several input fields and buttons:

- A warning: "No olvide lo que escriba aquí."
- A password field labeled "Contraseña para el usuario root".
- A confirmation field labeled "Confirmar contraseña".
- A field for "Probar la distribución del teclado".
- An "Importar clave SSH pública" section with a dropdown menu showing "QEMU DVD-ROM (/dev/sr0)", an "Actualizar" button, and an "Examinar..." button.
- At the bottom left, there are links for "Ayuda" and "Notas de la versión...".
- At the bottom right, there are buttons for "Cancelar", "Atrás", and "Siguiente".

Indique una contraseña para el administrador del sistema (denominado usuario root) o proporcione una clave SSH pública. Si lo desea, puede utilizar ambos elementos.

Dado que el usuario root cuenta con amplios permisos, la contraseña se debe elegir con cuidado. No debe olvidar nunca la contraseña del usuario root. Tras introducirla aquí, no podrá recuperarla.



## Sugerencia: contraseñas y disposición del teclado

Se recomienda utilizar solo caracteres ASCII del alfabeto de EE.UU. En caso de error del sistema o si hay que iniciar el sistema en modo de rescate, puede que el teclado disponible no esté en otro idioma.

Si desea acceder al sistema de forma remota a través de SSH mediante una clave pública, importe una clave desde un medios extraíble o una partición existente. Consulte el *Libro "Deployment Guide", Capítulo 5 "Installation steps", Sección 5.13 "Authentication for the system administrator root"* para obtener más información.

Haga clic en *Siguiente*.

## 2.12 Configuración de la instalación

**SUSE**

### Configuración de la instalación

Pulse un encabezado para realizar cambios.

#### Software

- Producto: SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP7
- Producto: Basesystem Module
- Producto: Desktop Applications Module
- Producto: Python 3 Module
- Producto: SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP7
- Patrones:
  - Entorno de escritorio GNOME (Básico)
  - Entorno de escritorio GNOME (X11)
  - Sistema básico mínimo
  - Sistema base mejorado
  - AppArmor
  - Utilidades básicas de YaST
  - Utilidades de escritorio de YaST
  - Utilidades de servidor de YaST
  - Interfaces de usuario para YaST
  - Software de oficina
  - Fuentes tipográficas
  - Sistema X Window
- Tamaño de los paquetes que se van a instalar: 5.2 GiB

#### Arranque

- Tipo de cargador de arranque: GRUB2
- Escribir código de arranque en: /dev/sda
- Código de arranque:
  - Escribirlo en la MBR de /dev/sda ([no escribir](#))
  - No escribirlo en una partición con /boot: /dev/sda3 ([escribir](#))

#### Seguridad

- Mitigaciones de CPU: [Automático](#)
- Se habilitará el cortafuegos ([inhabilitar](#))
- Se habilitará el servicio SSH ([inhabilitar](#))
- Se bloqueará el puerto de SSH ([abrir](#))
- Módulo de seguridad de Linux principal: AppArmor
- Privilegios por defecto del juego de directivas: Por defecto

[Ayuda](#) [Notas de la versión...](#) [Cancelar](#) [Atrás](#) [Instalar](#)

Use la pantalla *Configuración de la instalación* para revisar y, si fuera necesario, cambiar los valores de instalación propuestos oportunos. Se muestra la configuración actual para cada ajuste. Para cambiarla, haga clic en el encabezado correspondiente. Algunos ajustes, como el cortafuegos o SSH, se pueden cambiar directamente haciendo clic en sus enlaces.

## Importante: acceso remoto

Los cambios que se pueden hacer aquí también se pueden realizar más tarde en el sistema instalado. Sin embargo, si necesita acceder de forma remota directamente después de la instalación, puede que tenga que abrir el puerto SSH en los ajustes de *Seguridad*.

### *Software*

El ámbito de la instalación se define a partir de los módulos y las extensiones que ha elegido para la instalación. Sin embargo, dependiendo de la selección, no todos los paquetes disponibles de un módulo se seleccionarán para la instalación.

Al hacer clic en *Software* se abre la ventana *Selección de software y tareas del sistema*, donde puede cambiar el software elegido seleccionando o deseleccionando patrones. Cada patrón incluye varios paquetes de software necesarios para funciones específicas (por ejemplo, *servidor host de KVM*). Para poder seleccionar con más detalle los paquetes de software que se deben instalar, seleccione *Detalles* para cambiar al *gestor de software* de YaST. Consulte el *Libro "Administration Guide", Capítulo 8 "Installing or removing software"* para obtener más información.

### *Arranque*

Esta sección muestra la configuración del cargador de arranque. Solo se recomienda cambiar los valores por defecto si es estrictamente necesario. Consulte el *Libro "Administration Guide", Capítulo 18 "The boot loader GRUB 2"* para obtener más detalles.

### *Seguridad*

*Mitigaciones de CPU* hace referencia a los parámetros de la línea de comandos de arranque del kernel relativas a las mitigaciones de software que se han distribuido para evitar ataques de canal lateral de la CPU. Haga clic en la entrada seleccionada para elegir una opción distinta. Para obtener información, consulte el *Libro "Administration Guide", Capítulo 18 "The boot loader GRUB 2" CPU Mitigations*.

Por defecto, el *cortafuegos* está habilitado en todas las interfaces de red configuradas. Para inhabilitar *firewalld* por completo, haga clic en *inhabilitar* (no recomendado). Consulte el Libro “*Security and Hardening Guide*”, Capítulo 23 “*Masquerading and firewalls*” para obtener información de la configuración.



### Nota: ajustes del cortafuegos para recibir actualizaciones

Si el sistema se encuentra protegido por un cortafuegos que bloquea el tráfico saliente, asegúrese de permitir las conexiones a <https://scc.suse.com/> y <https://updates.suse.com> en los puertos 80 y 443 para recibir actualizaciones. Para obtener más información, como direcciones IP y configuración del servidor proxy, consulte <https://www.suse.com/support/kb/doc/?id=000021034>.

El servicio *SSH* está habilitado por defecto, pero su puerto (el 22) está cerrado en el cortafuegos. Haga clic en *abrir* para abrir el puerto o en *inhabilitar* para inhabilitar el servicio. Tenga en cuenta que si *SSH* está inhabilitado, las entradas remotas no serán posibles. Consulte el Libro “*Security and Hardening Guide*”, Capítulo 22 “*Securing network operations with OpenSSH*” para obtener más información.

El módulo de seguridad principal de Linux por defecto es *AppArmor*. Para inhabilitarlo, seleccione *Ninguno* como módulo en los ajustes de *Seguridad*.

#### Directivas de seguridad

Haga clic para *habilitarla* directiva de seguridad *Defense Information Systems Agency STIG*. Si algún ajuste de instalación es incompatible con la directiva, se le pedirá que lo modifique. Algunos ajustes se pueden ajustar automáticamente, mientras que otros requieren la intervención del usuario.

Al habilitar un perfil de seguridad, se habilita una solución *SCAP* completa en el primer arranque. También puede realizar *solo una exploración* o *no hacer nada* y corregir manualmente el sistema más adelante con *OpenSCAP*. Para obtener más información, consulte el Libro “*Deployment Guide*”, Capítulo 5 “*Installation steps*”, Sección 5.14.4 “*Security Profiles*”.

#### Configuración de la red

Muestra la configuración actual de la red. Por defecto, *wicked* se utiliza para instalaciones de servidor y *NetworkManager* para cargas de trabajo de escritorio. Haga clic en *Configuración de la red* para cambiar la configuración. Para obtener información, consulte el Libro “*Administration Guide*”, Capítulo 23 “*Basic networking*”, Sección 23.4 “*Configuring a network connection with YaST*”.

### ***Kdump***

Kdump guarda la imagen de la memoria (“volcado del núcleo”) en el sistema de archivos en caso de que el kernel se detenga por fallo. Esto le permite depurar el archivo de volcado para buscar las causas del fallo. Kdump está preconfigurado y habilitado por defecto. Consulte el Libro *“System Analysis and Tuning Guide”, Capítulo 18 “Kexec and Kdump”, Sección 18.7 “Basic Kdump configuration”* para obtener más información.


### ***Destino por defecto de systemd***

SUSE Linux Enterprise Desktop arranca en un escritorio gráfico por defecto. Puesto que no tiene mucho sentido ejecutar un sistema de escritorio desde la línea de comandos, se recomienda no modificar este valor.

### ***Sistema***


Para consultar la información detallada del hardware, haga clic en *Sistema*. En la pantalla que se abre también puede cambiar los *ajustes del kernel*, consulte el Libro *“Deployment Guide”, Capítulo 5 “Installation steps”, Sección 5.14.8 “System”* para obtener más información.

## 2.13 Inicio de la instalación



Cuando finalice la configuración del sistema en la pantalla *Configuración de la instalación*, haga clic en *Instalar*. Según la selección de software realizada, quizás deba aceptar acuerdos de licencia antes de que aparezca la pantalla de confirmación de la instalación. Hasta este momento, no se ha realizado cambio alguno en el sistema. Cuando haga clic en *Instalar* por segunda vez, el proceso de instalación se iniciará.

## 2.14 El proceso de instalación



Durante la instalación, se muestra el progreso. Cuando finalice la rutina de instalación, el equipo se reiniciará para abrir el sistema instalado.

## 3 Información legal

Copyright© 2006– 2025 SUSE LLC y colaboradores. Reservados todos los derechos.

Está permitido copiar, distribuir y modificar este documento según los términos de la licencia de documentación gratuita GNU, versión 1.2 o (según su criterio) versión 1.3. Esta información de copyright y licencia deberán permanecer inalterados. En la sección titulada “GNU Free Documentation License” (Licencia de documentación gratuita GNU) se incluye una copia de la versión 1.2 de la licencia.



Para obtener información sobre las marcas comerciales de SUSE, consulte <https://www.suse.com/company/legal/>. Todas las marcas comerciales de otros fabricantes son propiedad de sus respectivas empresas. Los símbolos de marcas comerciales (®, ™, etc.) indican marcas comerciales de SUSE y sus filiales. Los asteriscos (\*) indican marcas comerciales de otros fabricantes. Toda la información recogida en esta publicación se ha compilado prestando toda la atención posible al más mínimo detalle. Sin embargo, esto no garantiza una precisión total. Ni SUSE LLC, ni sus filiales, ni los autores o traductores serán responsables de los posibles errores o las consecuencias que de ellos pudieran derivarse.

## GNU Free Documentation License

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

### 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

### 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

## 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

## 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

## 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles. You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

## 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

## 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

## 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

## 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

## 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

## 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <https://www.gnu.org/copyleft/3/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

## ADDENDUM: How to use this License for your documents

```
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.