SUSE Manager '5.0'

安装和升级指南

2024年11月18日





目录

部署和升级指南概述

『署和升级指南概述	1
1. 要求	2
1.1. 一般要求	2
1.1.1. SUSE Customer Center 帐户和身份凭证	2
1.1.2. SUSE Manager Web UI 支持的浏览器	2
1.1.3. SSL 证书	
1.2. 硬件要求	
1.2.1. 服务器要求	3
1.2.2. 代理要求	
1.2.3. 数据库要求	5
1.2.4. 永久性存储和权限	5
1.3. 网络要求	7
1.3.1. 完全限定的域名 (FQDN)	7
1.3.2. 主机名和 IP 地址	7
1.3.3. 物理隔离的部署	7
1.3.4. 端口	8
1.4. 公有云要求	
1.4.1. 网络要求	
1.4.2. 准备存储卷	
2. 安装和部署	13
2.1. 服务器	
2.1.1. 将 SUSE Manager '5.0' 服务器部署为虚拟机 - KVM	
2.1.2. 将 SUSE Manager '5.0' 服务器部署为虚拟机 - VMware	
2.1.3. 部署 SUSE Manager '5.0' 服务器	
2.1.4. SUSE Manager 服务器物理隔离的部署	
2.1.5. SUSE Manager 服务器和公有云	
2.2. 代理	
2.2.1. 将 SUSE Manager '5.0' 代理部署为虚拟机	
2.2.2. 部署 SUSE Manager '5.0' 代理	
2.2.3. 在 k3s 上安装容器化 SUSE Manager 代理	
2.2.4. SUSE Manager 代理物理隔离的部署	
3.升级和迁移	52
3.1. 服务器	
3.1.1. 将 SUSE Manager 服务器迁移到容器化环境	
3.1.2. 更新容器	

3.2. 代理	
3.2.1. 代理迁移	
3.2.2. 更新容器	
3.3. 客户端	
3.3.1.升级客户端	
4. 基本服务器管理	58
4.1. 使用 mgradm 进行自定义 YAML 配置和部署	
4.2. 启动和停止容器	
4.3. 永久性存储卷列表	
5. GNU Free Documentation License	62

部署和升级指南概述

版本: '5.0'

本指南提供有关部署和升级 SUSE Manager 服务器与代理的指导,内容划分为以下几部分:

要求

介绍在开始之前所要满足的硬件、软件和网络要求。

部署

介绍用于将 SUSE Manager 部署为容器和完成初始设置的任务。

升级和迁移

介绍 SUSE Manager 的升级和迁移

公有云

还可以将 SUSE Manager 部署到公有云实例。

有关在公有云上使用 SUSE Manager 的详细信息,请参见 Specialized-guides > Public-cloud-guide。

Chapter 1. 要求

1.1. 一般要求

在开始安装之前,请确保:

- 1. SUSE Customer Center 帐户。此帐户可让您访问 SLE Micro 5.5 和 SUSE Manager 服务器与代理的组织身份凭证和注册密钥。
- 2. SUSE Manager Web UI 支持的浏览器。
- 3. 环境的 SSL 证书。默认情况下,SUSE Manager '5.0' 使用自我签名证书。

以下小节包含有关这些要求的详细信息。

1.1.1. SUSE Customer Center 帐户和身份凭证

在部署 SUSE Manager '5.0' 之前,在 SUSE Customer Center 中创建一个帐户。

过程: 获取组织身份凭证

- 1. 在 Web 浏览器中导航到 https://scc.suse.com/login。
- 2. 登录到您的 SCC 帐户,或遵照提示创建一个新帐户。
- 3. 如果您尚未这样做,请单击 [连接到组织]并键入或搜索您的组织。
- 4. 单击 [管理我的组织],然后在列表中单击您的组织名称以将其选中。
- 5. 单击 [用户]选项卡,然后选择 [组织身份凭证]子选项卡。
- 6. 记下您的登录信息,以便在设置 SUSE Manager 期间使用。

根据组织的设置,还可能需要使用左侧导航栏中的[激活订阅]菜单激活您的订阅。

有关使用 SCC 的详细信息,请参见 https://scc.suse.com/docs/help。

1.1.2. SUSE Manager Web UI 支持的浏览器

要使用 Web UI 管理您的 SUSE Manager 环境,必须运行最新的 Web 浏览器。

以下浏览器支持 SUSE Manager:

- SUSE Linux Enterprise Server 随附的最新 Firefox 浏览器
- 所有操作系统上的最新 Chrome 浏览器
- Windows 随附的最新 Edge 浏览器

不支持 Windows Internet Explorer。在 Windows Internet Explorer 中无法正常呈现 SUSE Manager Web UI。

1.1.3. SSL 证书

SUSE Manager 使用 SSL 证书来确保客户端注册到正确的服务器。SUSE Manager 默认使用自我签名证书。如 果您的证书已由第三方 CA 签名,可将其导入 SUSE Manager 安装。

- 有关自我签名证书的详细信息,请参见 Administration > Ssl-certs-selfsigned。
- 有关导入的证书的详细信息,请参见 Administration > Ssl-certs-imported。

1.2. 硬件要求

下表概述了 x86-64、ARM 和 s390x 体系结构上的 SUSE Manager 服务器与代理的硬件和软件要求。

有关 SUSE Manager for Retail 硬件要求,请参见 Retail · Retail-requirements。

1.2.1. 服务器要求

SLE Micro 5.5 是容器主机的操作系统,具有如下可用磁盘空间要求:

- 至少 100 GB 用于基础安装
- 再加上至少 130 GB 用于储存库数据

默认情况下,SUSE Manager 服务器容器将软件包存储在 /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/目录中。如果此目录耗尽了磁盘空间,储存库同步将会失败。请根据您要镜像的客户端和储存库来 估算 /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/目录所需的空间量。

有关文件系统和分区细节的详细信息,请参见 installation-and-upgrade:hardware-requirements.pdf 和 本指南的安装和部署相关章节中的详细安装说明。

表格 1. 服务器硬件要求

硬件	细节	建议
CPU	x86-64、ARM 或 s390x	至少 4 个专用 64 位 CPU 核心
RAM	至少	16 GB
	建议	32 GB
磁盘空间	/(根目录)	20 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql	至少 50 GB

硬件	细节	建议
	/var/lib/containers/storage/volumes/var- spacewalk	至少所需的存储空间:100 GB(实 施的检查功能将校验是否满足此要 求)
		* 每个 SUSE 产品和 Package Hub 需要 50 GB 为每个 Red Hat 产品提供 360 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes/var-cache	至少 10 GB 空间。为每个 SUSE 产 品增加 100 MB 空间,为每个 Red Hat 或其他产品增加 1 GB 空间。 如果服务器用于服务器间同步 (ISS) ,请考虑将空间翻倍

默认情况下,映像有一个 20 GB 的 / 分区。SLE Micro 5.5 的云映像只有一个 5 GB 的 / 分区。两者都完美地适 用于 SUSE Manager。只要外部存储被挂载到 /var/lib/containers/storage/volumes, SUSE Manager 就不 需要或不使用 / 分区上的存储空间,而是将其留给容器主机自身的管理。

SUSE Manager 性能取决于硬件资源、网络带宽、客户端与服务器之间的延迟,等等。

0

根据所用体验和部署方式的不同,SUSE Manager 服务器与足够数量的代理配套使用时, 建议每个服务器处理的客户端不要超过 10,000 个,以便获得最佳性能。当客户端数量超过 10,000 个时,强烈建议改为使用集线器设置并咨询相关专业人员。即使优化了设置并配备 了充足的代理,数量如此庞大的客户端也可能导致发生性能问题。

有关如何管理大量客户端的详细信息,请参见 Specialized-guides > Largedeployments。

1.2.2. 代理要求

表格 2. 代理硬件要求

硬件	细节	建议
CPU	x86-64, ARM	至少 2 个专用 64 位 CPU 核心
RAM	至少	2 GB
	建议	8 GB
磁盘空间	/(根目录)	至少 40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes/srv-www	至少 100 GB 应该根据您要使用的 ISO 发行套件 映像、容器和引导储存库的数量来 计算存储要求。

硬件	细节	建议
	/var/lib/containers/storage/volumes/var-cache (Squid)	至少 100 GB

默认情况下,SUSE Manager 代理容器将软件包缓存在 /var/lib/containers/storage/volumes/var-cache/ 目 录中。如果可用空间不足,代理将去除旧的未使用软件包,并将其替换为较新的软件包。

鉴于这种行为:

- 代理上的 /var/lib/containers/storage/volumes/var-cache/ 目录越大,代理与 SUSE Manager 服务器之间的流量就越少。
- 使代理上的 /var/lib/containers/storage/volumes/var-cache/ 目录与 SUSE Manager 服务器上的 /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/ 保持相同的大小,可以避免在首次同步后出现大量的流量。
- SUSE Manager 服务器上的 /var/lib/containers/storage/volumes/var-cache/ 目录相比代理上的目录可能较小。有关大小估算的指导,请参见服务器要求一节。

1.2.3. 数据库要求

PostgreSQL 是唯一受支持的数据库。不支持使用远程 PostgreSQL 数据库或装有 PostgreSQL 数据库的远程文件系统(例如 NFS)。换句话说,PostgreSQL 应该位于 SUSE Manager 可用的最快的存储设备上。



由于存在潜在性能问题,我们不建议从 SUSE Manager 远程运行 PostgreSQL 数据库。虽 然这种环境在很多情况下是可行的甚至非常稳定,但如果发生问题,始终存在丢失数据的 风险。

如果发生这种情况,SUSE 可能无法提供帮助。

1.2.4. 永久性存储和权限

默认情况下,在部署容器时会创建永久性卷。

但是,建议将 SUSE Manager 的储存库和数据库存储在单独的存储设备上。这种设置有助于避免生产环境中丢 失数据。

必须在部署容器之前设置存储设备。有关更多细节,请参见Installation-and-upgrade > Containermanagement。

SUSE Manager 需要三个不同的卷:

- 数据库卷: /var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql
- 通道卷: /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk
- 缓存: /var/lib/containers/storage/volumes/var-cache

我们建议使用 XFS 作为所有卷的文件系统类型。此外,对于本地安装,请考虑使用逻辑卷管理 (LVM) 来管理磁

盘。用于存储储存库的磁盘大小取决于您要使用 SUSE Manager 管理的发行套件和通道数目。请参见本节中的表格来估算所需大小。

在 SUSE Manager 服务器上,使用以下命令找到所有可用的存储设备:

hwinfo --disk | grep -E "Device File:"

使用 lsblk 命令查看每个设备的名称和大小。

结合设备名使用 mgr-storage-server 命令将外部磁盘设置为数据库和储存库的位置:

mgr-storage-server <channel_devicename> [<database_devicename>]

外部存储卷将设置为挂载到 /manager_storage 和 /pgsql_storage 的 XFS 分区。

可对通道数据和数据库使用同一个存储设备。但不建议这样做,因为不断增长的通道储存库可能会填满存储, 从而给数据库完整性带来风险。使用独立的存储设备还可以提高性能。如果您想要使用单个存储设备,请结合 单个设备名参数运行mgr-storage-server。

如果您正在安装代理,mgr-storage-proxy 命令只采用单个设备名参数,并将外部存储位置设置为 Squid 缓存。

为 SUSE Manager 服务器和代理创建磁盘分区时,请确保正确设置权限。

对于 /var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql:

- 拥有者:读取、写入、执行
- 组:读取、执行
- 用户:无

对于 /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk:

- 拥有者:读取、写入、执行
- 组:读取、写入、执行
- 用户:读取、执行

使用以下命令检查权限:

ls -l /var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk

输出应如下所示:

/var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql: total 0 drwxr-x--- 1 10556 10556 48 Apr 19 14:33 data

/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk: total 0 drwxr-xr-x 1 10552 root 30 Apr 19 14:34 _data

如果需要,请使用以下命令更改权限:

chmod 750 /var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql chmod 775 /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk

对于拥有者,请使用以下命令:

chown postgres:postgres /var/lib/containers/storage/volumes/var-pgsql chown wwwrun:www /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk

1.3. 网络要求

本节详细说明 SUSE Manager 的网络和端口要求。

1.3.1. 完全限定的域名 (FQDN)

SUSE Manager 服务器必须正确解析其 FQDN。如果无法解析 FQDN,可能会导致许多不同的组件出现严重问题。

有关配置主机名和 DNS 的详细信息,请参见 https://documentation.suse.com/sles/15-SP4/html/SLESall/cha-network.html#sec-network-yast-change-host。

1.3.2. 主机名和 IP 地址

为确保 SUSE Manager 域名可由其客户端解析,服务器和客户端计算机都必须连接到一台正常工作的 DNS 服务器。还需要确保正确配置反向查找。

有关设置 DNS 服务器的详细信息,请参见 https://documentation.suse.com/sles/15-SP4/html/SLES-all/cha-dns.html。

1.3.3. 物理隔离的部署

如果您在内部网络中操作并且无法访问 SUSE Customer Center,可以使用**Installation-and-upgrade >** Container-deployment。

在生产环境中,SUSE Manager Server 和客户端始终应使用防火墙。有关所需端口的完整列表,请参见 Installation-and-upgrade > Ports。

1.3.4. 端口

本节提供了 SUSE Manager 中各种通讯使用的端口的综合列表。

您不需要打开所有这些端口。某些端口只有在您使用需要这些端口的服务时才需打开。

1.3.4.1. 外部入站服务器端口

必须打开外部入站端口,以在 SUSE Manager 服务器上配置防火墙用于防范未经授权访问服务器。

打开这些端口将允许外部网络流量访问 SUSE Manager 服务器。

表格 3. SUSE Manager Server 的外部端口要求

端口号	协议	使用方	备注
22			ssh-push 和 ssh-push-tunnel 联系方法需要此端口。
67	TCP/UDP	DHCP	仅当客户端向服务器请求 IP 地址时才需要此端口。
69	TCP/UDP	TFTP	将服务器用作 PXE 服务器进行自动化客户端安装时需要此端口。
80	ТСР	HTTP	某些引导储存库和自动化安装需要临时使用此端口。
443	ТСР	HTTPS	处理 Web UI、客户端、服务器和代理 (<mark>tftpsync</mark>) 请 求。
4505	ТСР	salt	接受来自客户端的通讯请求时需要此端口。 客户端发 起连接,并保持打开状态以接收 Salt 主控端发出的命 令。
4506	ТСР	salt	接受来自客户端的通讯请求时需要此端口。 客户端发 起连接,并保持打开状态以向 Salt 主控端报告结果。
25151	ТСР	Cobbler	

1.3.4.2. 外部出站服务器端口

必须打开外部出站端口,以在 SUSE Manager 服务器上配置防火墙用于限制服务器可访问的内容。

打开这些端口将允许来自 SUSE Manager 服务器的网络流量与外部服务通讯。

表格 4. SUSE Manager Server 的外部端口要求

端口号	协议	使用方	备注
80	ТСР	HTTP	SUSE Customer Center 需要此端口。 端口 80 不用于 为 Web UI 传递数据。
443	ТСР	HTTPS	SUSE Customer Center 需要此端口。

端口号	协议	使用方	备注
25151	ТСР	Cobbler	

1.3.4.3. 内部服务器端口

内部端口由 SUSE Manager 服务器在内部使用。只能从 localhost 访问内部端口。

大多数情况下无需调整这些端口。

表格 5. SUSE Manager Server 的内部端口要求

端口号	备注
2828	Satellite-search API,由 Tomcat 和 Taskomatic 中的 RHN 应用程序使用。
2829	Taskomatic API,由 Tomcat 中的 RHN 应用程序使用。
8005	Tomcat 关机端口。
8009	Tomcat 到 Apache HTTPD (AJP)。
8080	Tomcat 到 Apache HTTPD (HTTP)。
9080	Salt-API,由 Tomcat 和 Taskomatic 中的 RHN 应用程序使用。
32000	与运行 Taskomatic 和 satellite-search 的 Java 虚拟机 (JVM) 建立 TCP 连接时使 用的端口。

32768 和更高的端口用作临时端口。这些端口往往用于接收 TCP 连接。收到 TCP 连接请求后,发送方将选择其中一个临时端口号来与目标端口进行匹配。

可使用以下命令来确定哪些端口是临时端口:

cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range

1.3.4.4. 外部入站代理端口

必须打开外部入站端口,以在 SUSE Manager Proxy 上配置防火墙用于防范未经授权访问代理。

打开这些端口将允许外部网络流量访问 SUSE Manager Proxy。

表格 6. SUSE Manager Proxy 的外部端口要求

端口号	协议	使用方	备注
22			ssh-push 和 ssh-push-tunnel 联系方法需要此端口。 与代理连接的客户端在服务器上启动签入,然后跳接 到其他客户端。
67	TCP/UDP	DHCP	仅当客户端向服务器请求 IP 地址时才需要此端口。

端口号	协议	使用方	备注
69	TCP/UDP	TFTP	将服务器用作 PXE 服务器进行自动化客户端安装时需 要此端口。
443	ТСР	HTTPS	Web UI、客户端、服务器和代理 (<mark>tftpsync</mark>) 请求。
4505	ТСР	salt	接受来自客户端的通讯请求时需要此端口。 客户端启 动连接,并保持打开状态以接收 Salt 主控端发出的命 令。
4506	ТСР	salt	接受来自客户端的通讯请求时需要此端口。 客户端启 动连接,并保持打开状态以向 Salt 主控端报告结果。

1.3.4.5. 外部出站代理端口

必须打开外部出站端口,以在 SUSE Manager Proxy 上配置防火墙用于限制代理可访问的内容。

打开这些端口将允许来自 SUSE Manager Proxy 的网络流量与外部服务通讯。

表格 7. SUSE Manager Proxy 的外部端口要求

端口号	协议	使用方	备注
80			用于访问服务器。
443	ТСР	HTTPS	SUSE Customer Center 需要此端口。

1.3.4.6. 外部客户端端口

必须打开外部客户端端口,以在 SUSE Manager 服务器及其客户端之间配置防火墙。

大多数情况下无需调整这些端口。

表格 8. SUSE Manager 客户端的外部端口要求

端口号	方向	协议	备注
22	入站	SSH	ssh-push和 ssh-push-tunnel 联系方法需要此端口。
80	出站		用于访问服务器或代理。
9090	出站	ТСР	Prometheus 用户界面需要此端口。
9093	出站	ТСР	Prometheus 警报管理器需要此端口。
9100	出站	ТСР	Prometheus 节点导出器需要此端口。
9117	出站	ТСР	Prometheus Apache 导出器需要此端口。
9187	出站	ТСР	Prometheus PostgreSQL 需要此端口。

1.3.4.7. 所需的 URL

SUSE Manager 必须能够访问某些 URL 才能注册客户端和执行更新。大多数情况下,允许访问以下 URL 便已 足够:

- scc.suse.com
- updates.suse.com

如果您正在使用非 SUSE 客户端,则还可能需要允许访问为这些操作系统提供特定软件包的其他服务器。例如 ,如果您使用的是 Ubuntu 客户端,则需要能够访问 Ubuntu 服务器。

有关为非 SUSE 客户端排查防火墙访问权限问题的详细信息,请参见 Administration > Troubleshooting。

1.4. 公有云要求

本节介绍在公有云基础结构上安装 SUSE Manager 所要满足的要求。我们已在 Amazon EC2、Google Compute Engine 和 Microsoft Azure 上对这些指令进行过测试,不过它们进行一定修改后在其他提供商的云 服务上也应能正常工作。

在开始之前,请注意以下一些事项:

- SUSE Manager 设置过程执行正向确认的反向 DNS 查找。此操作必须成功,设置过程才能完成,并且 SUSE Manager 才能按预期方式运行。请务必在设置 SUSE Manager 之前执行主机名和 IP 配置。
- SUSE Manager Server 和 Proxy 实例需在适当的网络配置中运行,该网络配置可让您控制 DNS 项,但无 法通过因特网自由访问。
- 在此网络配置中必须提供 DNS 解析: hostname -f 必须返回完全限定的域名 (FQDN)。
- DNS 解析对于连接客户端也很重要。
- DNS 取决于所选的云框架。有关详细说明,请参见云提供商文档。
- 我们建议将软件储存库、服务器数据库和代理 squid 缓存存储在外部虚拟磁盘上。这可以防止在实例意外 终止时丢失数据。本节包含有关设置外部虚拟磁盘的说明。

1.4.1. 网络要求

在公有云上使用 SUSE Manager 时,必须使用受限制的网络。我们建议使用带有适当防火墙设置的 VPN 专用子网。只能允许指定 IP 范围内的计算机访问该实例。



在公有云上运行 SUSE Manager 意味着需要实施强大的安全措施。限制、过滤、监视并审 计对实例的访问至关重要。SUSE 强烈建议不要配置全球均可访问但缺少充足边界安全保 护的 SUSE Manager 实例。

要访问 SUSE Manager Web UI,请在配置网络访问控制时允许 HTTPS。这将允许您访问 SUSE Manager Web UI。

在 EC2 和 Azure 中,创建一个新安全组,并添加 HTTPS 入站和出站规则。在 GCE 中,选中<mark>防火墙</mark>部分下的<mark>允</mark> 许 HTTPS 流量复选框。

1.4.2. 准备存储卷

我们建议将 SUSE Manager 的储存库和数据库存储在不同于根卷的存储设备上。这有助于避免丢失数据,有时 还可以提高性能。

SUSE Manager 容器利用默认存储位置。应在部署之前为自定义存储配置这些位置。有关详细信息,请参见Installation-and-upgrade > Container-management



不要使用逻辑卷管理 (LVM) 进行公有云安装。

用于存储储存库的磁盘大小取决于您要使用 SUSE Manager 管理的发行套件和通道数目。挂接虚拟磁盘时,它 们将作为 Unix 设备节点显示在实例中。设备节点的名称因提供商及所选实例类型而异。

确保 SUSE Manager 服务器的根卷大小不少于 100 GB。如果可能,请另外添加一个 500 GB 或以上大小的存储 磁盘,并选择 SSD 存储类型。当您的实例启动时,SUSE Manager 服务器的云映像会使用脚本来指派这个单独 的卷。

启动实例后,您便可登录 SUSE Manager 服务器,并使用以下命令查找所有可用的存储设备:

hwinfo --disk | grep -E "Device File:"

如果您不确定应选择哪个设备,可使用 lsblk 命令查看每个设备的名称和大小。请选择与要寻找的虚拟磁盘大 小匹配的名称。

可以使用 mgr-storage-server 命令设置外部磁盘。这会创建一个挂载到 /manager_storage 的 XFS 分区,并使 用它作为存储数据库和储存库的位置:

/usr/bin/mgr-storage-server <devicename>

有关设置存储卷和分区的详细信息(包括建议的最小大小),请参见 Installation-and-upgrade > Hardware-requirements。

Chapter 2. 安装和部署

2.1. 服务器

2.1.1. 将 SUSE Manager '5.0' 服务器部署为虚拟机 - KVM

本章提供用于将 SUSE Manager '5.0' 部署为映像的虚拟机设置。KVM 将与虚拟机管理器 (virt-manager) 结合使用,作为此安装的沙箱。

2.1.1.1. 可用映像



i

部署 SUSE Manager '5.0' 服务器的首选方法是使用以下可用映像之一。所有工具都已包含 在这些映像中,因而大大简化了部署。

SUSE Manager '5.0' 的映像可在 SUSE Manager '5.0' VM 映像中找到。

有关准备原始映像的详细信息,请参见:

- https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#sec-raw-preparation
- https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#cha-images-procedure

有关自安装映像的详细信息,请参见:

• https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#cha-selfinstal-procedure

表格 9. 可用服务器映像

体系结构	映像格式
aarch64	qcow2、vmdk
x86_64	qcow2、vmdk、raw、自安装程序
ppc64le	raw、自安装程序
s390x *	qcow2、raw

* s390x 有两个可用存储选项: CDL DASD 和 FBA。

2.1.1.2. 虚拟机管理器 (virt-manager) 设置

使用 virt-manager 创建新虚拟机时请输入以下设置。



下表指定了最低要求。这些要求适用于快速测试安装,例如包含一个客户端的服务器。如 果您想要使用生产环境,并且特别需要有关磁盘空间的背景信息,请参见 Installationand-upgrade > Hardware-requirements。

KVM 设置	
安装方法	导入现有磁盘映像
操作系统:	Linux
版本:	SUSE Manager-Server.x86_64-5.0.0- Build16.10.qcow2
内存:	16 GB
CPU:	4
存储格式:	.qcow2 100 GB(默认)根分区
名称:	test-setup
网络:	网桥 br0

2.1.1.3. 初始 KVM 设置

过程: 创建初始设置

- 1. 使用下载的 Minimal KVM 映像创建一个新虚拟机,然后选择导入现有磁盘映像。
- 2. 配置 RAM 和 CPU 数量(至少 16 GB RAM, 4 个 CPU)。
- 3. 为您的 KVM 计算机命名。
- 4. 单击 [开始安装] 以从映像引导。
- 5. 在 JeOS 首次引导屏幕上选择"开始"以继续。



6. 选择键盘布局。



7. 接受许可协议。



8. 选择您的时区。



9. 输入 root 口令。

- 10. 安装完成后,以 root 身份登录。
- 11. 继续阅读下一节。

2.1.1.4. 注册 SL Micro 和 SUSE Manager '5.0' 服务器

过程: 注册 SL Micro 和 SUSE Manager '5.0'

- 1. 引导虚拟机。
- 2. 以 root 身份登录。
- 3. 在 SCC 中注册 SL Micro。

transactional-update register -r <注册代码> -e <您的电子邮件地址>

- 4. 重引导。
- 5. 在 SUSE Customer Center 中注册 SUSE Manager '5.0'。

transactional-update register -p SUSE-Manager-Server/5.0/x86_64 -r <注册代码>

- 6. 重引导
- 7. 更新系统:

transactional-update

8. 如果已应用更新,请重引导。

- 9. 此步骤是可选的。但是,如果您的基础架构需要自定义的永久性存储,请使用 mgr-storage-server 工具。 有关详细信息,请参见 mgr-storage-server --help。此工具可以简化容器存储和数据库卷的创建。
 - 如下所示使用命令:

mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]

例如:

mgr-storage-server /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1

此命令将在 /var/lib/containers/storage/volumes 中创建永久性存储卷。

有关详细信息,请参见

- Installation-and-upgrade > Container-management
- Administration > Troubleshooting
- 10. 运行以下命令部署 SUSE Manager:

i

mgradm install podman <FQDN>

2.1.2. 将 SUSE Manager '5.0' 服务器部署为虚拟机 - VMware

本章提供用于将 SUSE Manager '5.0' 部署为映像的虚拟机设置。将使用 VMware 作为此安装的沙箱。

2.1.2.1. 可用映像



部署 SUSE Manager '5.0' 服务器的首选方法是使用以下可用映像之一。所有工具都已包含 在这些映像中,因而大大简化了部署。

SUSE Manager '5.0' 的映像可在 SUSE Manager '5.0' VM 映像中找到。

有关准备原始映像的详细信息,请参见:

- https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#sec-raw-preparation
- https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#cha-images-procedure

有关自安装映像的详细信息,请参见:

• https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#cha-selfinstal-procedure

表格 10. 可用服务器映像

i

体系结构	映像格式
aarch64	qcow2、vmdk
x86_64	qcow2、vmdk、raw、自安装程序
ppc64le	raw、自安装程序
s390x *	qcow2、raw

* s390x 有两个可用存储选项: CDL DASD 和 FBA。

2.1.2.2. SUSE Manager 虚拟机设置 - VMware

本节说明 VMware 配置,重点介绍如何在 VMware 环境中创建对 SUSE Manager 存储分区至关重要的额外虚拟 磁盘。

过程: 创建 VMware 虚拟机

- 1. 下载 SUSE Manager Server . vmdk 文件,然后将该文件副本传输到您的 VMware 存储区。
- 2. 使用 VMware Web 界面复制上载的 .vmdk 文件。这会将提供的 .vmdk 文件转换成适合 vSpere 超级管理程 序的格式。
- 3. 创建一个新的虚拟机,并根据 Guest 操作系统系列 Linux 和 Guest 操作系统版本 SUSE Linux Enterprise 15(64位)为其命名。
- 4. 额外添加一个 500 GB(或更多空间)的硬盘 2。
- 5. 配置 RAM 和 CPU 数量(至少 16 GB RAM,4 个 CPU)。
- 6. 根据需要设置网络适配器。
- 7. 启动 VM,然后按照首次引导对话框中的提示操作(键盘布局、许可协议、时区、root 的口令)。
- 8. 安装完成后,以 root 身份登录。
- 9. 继续阅读下一节。

2.1.2.3. 注册 SL Micro 和 SUSE Manager '5.0' 服务器

启动之前,您需要从 SUSE Customer Center (https://scc.suse.com) 获取您的 SUSE Manager 注册代码。

过程: 注册 SL Micro 和 SUSE Manager '5.0'

- 1. 引导虚拟机。
- 2. 以 root 身份登录。
- 3. 在 SCC 中注册 SL Micro。

transactional-update register -r <注册代码> -e <您的电子邮件地址>

- 4. 重引导。
- 5. 在 SUSE Customer Center 中注册 SUSE Manager '5.0'。

transactional-update register -p SUSE-Manager-Server/5.0/x86_64 -r <注册代码>

- 6. 重引导
- 7. 更新系统:

transactional-update

- 8. 如果已应用更新,请重引导。
- 9. 此步骤是可选的。但是,如果您的基础架构需要自定义的永久性存储,请使用 mgr-storage-server 工具。 有关详细信息,请参见 mgr-storage-server --help。此工具可以简化容器存储和数据库卷的创建。
 - 如下所示使用命令:

mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]

例如:

mgr-storage-server /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1

此命令将在 /var/lib/containers/storage/volumes 中创建永久性存储卷。

有关详细信息,请参见

- Installation-and-upgrade > Container-management
- Administration > Troubleshooting

10. 运行以下命令部署 SUSE Manager:

i

mgradm install podman <FQDN>

2.1.3. 部署 SUSE Manager '5.0' 服务器

本指南介绍如何在 SLE Micro 5.5 上安装和配置 SUSE Manager '5.0' 容器。

2.1.3.1. SUSE Manager 的硬件要求

下表显示了在裸机上部署 SUSE Manager 服务器所要满足的软件和硬件要求。在本指南中,您的计算机应具有 16 GB RAM 和至少 200 GB 磁盘空间。有关磁盘空间的背景信息,请参见 Installation-and-upgrade > Hardware-requirements。

表格 11. 软件和硬件要求

软件和硬件	建议
操作系统:	SLE Micro 5.5
体系结构	x86-64、ARM、s390x、ppc64le
处理器 (CPU):	至少四 (4) 个 64 位 CPU 核心
RAM:	16 GB
磁盘空间:	200 GB
通道要求	为每个 SUSE 或 openSUSE 产品提供 50 GB 空间
	为每个 Red Hat 产品提供 360 GB 空间
交换空间:	3 GB

服务器容器主机支持的操作系统

容器主机支持的操作系统为 SLE Micro 5.5。

容器主机

i

容器主机是配备了容器引擎(例如 Podman)的服务器,可用于管理和部署容器。这 些容器包含应用程序及其必备组件(例如库),但不包含完整的操作系统,因此体量 很小。此设置可确保应用程序能够在不同环境中以一致的方式运行。容器主机为这些 容器提供必要的资源,例如 CPU、内存和存储。 必须使用完全限定的域名 (FQDN) 才能完成服务器部署。如果您的路由器或网络无法为 FQDN 提供自动 DNS 置备,则部署过程将无法成功进行。FQDN 通常采用 <主机>.< 域>.com 格式。
 例如:

 suma.example.com
 suma.container.lab

 有关详细信息,请参见 Installation-and-upgrade > Network-requirements 中有关网 络要求的章节。

2.1.3.2. 永久性卷

SUSE Manager '5.0' 默认会定义所需的永久性存储卷。如果尚不存在,在安装期间 mgradm 工具将创建这些卷。

将在 /var/lib/containers/storage/volumes/ 中创建这些卷,默认情况下, Podman 也会将其卷存储到此路 径。

建议

您可以通过将外部存储设备挂载到此目录来利用存储的简便性。由于这样会存储 PostgreSQL 数据库、储存库的二进制软件包、缓存、操作系统映像、自动安装发行套件 和配置文件,我们提出了三项建议:

快速存储

此挂载点最好是 NVMe 或 SSD 级设备。较慢的存储会对 SUSE Manager 性能产生不利 影响。

大容量

建议的最小容量为 300 GB,如果需要管理多个 Linux 发行套件或体系结构,则应提供 更多容量。

建议的文件系统

XFS(不过也可以使用 SLE Micro 5.5 支持的任何文件系统)。

可选

i

可以通过将磁盘挂载到文件系统中的预期卷路径(例如 /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk)来为卷提供自定义存储。这样会增大 SUSE Manager 部署复杂性,并且可能会影响建议的默认存储配置所提供的弹性。

有关容器中所有永久性卷的列表,请参见 Installation-and-upgrade > Container-management。

2.1.3.3. SLE Micro 5.5 安装

过程: 下载安装媒体

SUSE Manager '5.0' |2.1. 服务器

- 1. 在 https://www.suse.com/download/sle-micro/ 上找到 SLE Micro 5.5 安装媒体。
- 2. 下载 SLE-Micro-5.5-DVD-x86_64-GM-Media1.iso。
- 3. 将下载下来的.iso 映像放入一个 DVD 或 USB 闪存盘以进行安装。
- 4. 插入包含 SLE Micro 5.5 安装映像的 DVD 或 USB 闪存盘(USB 磁盘或密钥)。
- 5. 引导或重引导您的系统。

有关准备计算机(虚拟机或物理机)的详细信息,请参见 SLE Micro 5.5 部署指南。

过程: SLE Micro 5.5 安装

- 1. 使用箭头键选择安装。
- 2. 调整键盘和语言。
- 3. 单击复选框接受许可协议。
- 4. 单击下一步继续。

i

5. 选择注册方法。对于本示例,我们将在 SUSE Customer Center 中注册服务器。

在安装过程中将 SUSE Manager 注册为扩展

SUSE Manager '5.0' 容器已安装为扩展。因此,除了获取 SLE Micro 5.5 的 SUSE Customer Center 注册代码之外,您还需要获取以下扩展的 SUSE Customer Center 注册代码:

- SUSE Manager '5.0' 服务器
- SUSE Manager '5.0' 代理
- 零售分支服务器
- 6. 输入您的 SUSE Customer Center 电子邮件地址。
- 7. 输入您的 SLE Micro 5.5 注册代码。
- 8. 单击下一步继续。
- 9. 选中 SUSE Manager '5.0' 服务器扩展复选框。
- 10. 单击下一步继续。
- 11. 输入您的 SUSE Manager '5.0' 服务器扩展注册代码。
- 12. 单击 [下一步]继续。
- 13. 在 NTP 配置页面上,单击 [下一步]。
- 14. 在系统身份验证页面上,输入 root 用户的口令。单击 [下一步]。
- 15. 在安装设置页面上单击 [安装]。

将 SLE Micro 5.5 和 SUSE Manager '5.0' 安装为扩展的过程到此完成。

2.1.3.3.1. 从命令行注册(可选)

如果您在安装 SLE Micro 5.5 期间已将 SUSE Manager '5.0' 添加为扩展,则可以跳过此步骤。但是,您也可以 选择在安装 SLE Micro 5.5 期间选择 **[跳过注册]** 按钮来跳过注册。本节提供了在安装 SLE Micro 5.5 后注册产 品的步骤。

过程: 安装后注册产品

1. 要将 SLE Micro 5.5 注册到 SUSE Customer Center,请在容器主机上的命令行中运行以下命令:

transactional-update register -r <注册代码> -e <您的电子邮件地址>

2. 使用您的 SUSE Customer Center 帐户中收到的 SLE Micro 5.5 注册代码。



以下步骤使用 x86-64 体系结构来注册服务器,因此需要提供 x86-64 体系结构的注册 代码。要注册 ARM 或 s390x 体系结构,请使用正确的注册代码。

3. 接下来添加 SUSE Manager Server Extension 5.0 x86_64 扩展。使用以下命令列出可用扩展:

transactional-update --quiet register --list-extensions

4. 使用您的 SUSE Manager Server Extension 5.0 x86_64 注册代码运行以下命令:

transactional-update register -p SUSE-Manager-Server/5.0/x86_64 -r <注册代码>

5. 重引导。

2.1.3.3.2. 更新系统

- 1. 以 **root** 身份登录。
- 2. 运行 transactional-update:

transactional-update

3. 重引导。

2.1.3.3.3. 配置自定义永久性存储

配置永久性存储空间并非强制性要求,但这是唯一可避免在容器全盘空间用尽的情况下出现严重问题的方法。 强烈建议您使用 mgr-storage-server 工具来配置自定义永久性存储空间。

有关详细信息,请参见mgr-storage-server --help。此工具可以简化容器存储和数据库卷的创建。

+ 如下所示使用命令:

+

mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]

+例如:

+

+

mgr-storage-server /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1

此命令将在 /var/lib/containers/storage/volumes 中创建永久性存储卷。
 有关详细信息,请参见

 Installation-and-upgrade > Container-management
 Administration > Troubleshooting

2.1.3.4. 使用 mgradm 进行部署

过程: 使用 mgradm 部署 SUSE Manager '5.0'

- 1. 以 root 身份登录。
- 2. 执行以下命令(请将其中的 < suma.example.com> 替换为您的完全限定域名):

mgradm install podman <suma.example.com>

如果上述命令失败,请确保已注册 SUSE Manager '5.0'。如果您在安装期间跳过了注册,则现在需要从命令行注册。按照以下步骤登录到注册表:



podman login-u <电子邮件地址> -p <注册代码> registry.suse.com

根据提示使用 SUSE Manager '5.0' 注册密钥。

3. 根据提示输入证书和管理员帐户口令。

```
•
```

管理员帐户口令长度必须至少为5个字符且不超过48个字符。

- 4. 按[Enter]。
- 5. 输入管理帐户的电子邮件地址。按 [Enter]。
- 6. 等待部署完成。
- 7. 打开浏览器并访问您的服务器 FQDN。
- 8. 输入您的用户名(默认为 admin)以及在部署过程中设置的口令。

SLE Micro 设计为默认自动更新,并在应用更新后会重引导。但是,这种行为对于 SUSE Manager 环境而言是不利的。为了防止服务器自动更新,SUSE Manager 会在引导过程中 禁用 transactional-update 计时器。

如果您希望保留 SLE Micro 的默认行为,请运行以下命令来启用计时器:

systemctl enable -- now transactional-update.timer

在本指南中,您已将 SUSE Manager '5.0' 服务器部署为容器。继续阅读下一节来添加您的组织身份凭证,以便 与 SUSE Customer Center 同步。

2.1.3.5. 将 SUSE Manager '5.0' 连接到 SUSE Customer Center

本节介绍如何通过 Web UI 来与 SCC 同步,以及如何添加第一个客户端通道。

过程: 输入组织身份凭证

- 1. 打开浏览器并访问您的服务器 FQDN。
- 2. 输入您的用户名(默认为 admin)以及在部署过程中设置的口令。
- 3. 在 SUSE Manager Web UI 中,选择管理 > 安装向导。
- 4. 在安装向导页中,选择 [组织身份凭证] 选项卡。
- 5. 单击 [添加新身份凭证]。
- 6. 在浏览器中访问 SUSE Customer Center。
- 7. 在左侧导航栏中选择您的组织。
- 8. 在页面顶部选择用户选项卡,然后单击 [组织身份凭证]。
- 9. 记下您的镜像身份凭证。
- 10. 返回 SUSE Manager Web UI,输入用户名和口令,然后单击[保存]确认。

在系统以绿色打勾图标的形式确认身份凭证后,请继续执行过程:与 SUSE Customer Center 同步。

过程:与 SUSE Customer Center 同步

- 1. 在 Web UI 中, 导航到管理 > 安装向导。
- 2. 在安装向导页面中选择 SUSE 产品选项卡。如果您最近在 SUSE Customer Center 中注册过产品,则表格 中将开始填充产品列表。此操作可能需要几分钟时间。您可在右侧的从 SUSE Customer Center 刷新产品 目录部分监视该操作的进度。该产品表格会列出体系结构、通道和状态信息。有关详细信息,请参 见Reference > Admin。

			/ Clear + Add products	
			f	Refresh the product catalog rom SUSE Customer Center
Fil	Filter by product Description	ure	25 v items per page	O Channels
Item	Product Description	Arch	Channels	O Products O Product Channels
	Open Enterprise Server 2018	x86 64		C Subscriptions
	RHEL Expanded Support 5	i386		
	RHEL Expanded Support 5	x86 64	Wh dis	y aren't all SUSE products
	RHEL Expanded Support 6	1386	The dire	products displayed on this list are ctly linked to your Organization
•	RHEL Expanded Support 6	x86_64	as y	dentials (Mirror credentials) as well rour SUSE subscriptions.
•	RHEL Expanded Support 7	x86_64	i yo mis the	ou believe there are products sing, make sure you have added correct Organization credentials in
	SUSE Container as a Service Platform 1.0	x86_64	the	previous wizard step.
	SUSE Container as a Service Platform 2.0	x86_64		
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2	i586	=	
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP2	x86_64	=	
,	SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3	i586	=	
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP3	x86_64	=	
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4	i586	≡	
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SP4	x86_64	=	
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 12	x86_64	≡	
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP1	×86_64	=	
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP2	×86_64	=	
>	SUSE Linux Enterprise Desktop 12 SP3	x86_64	=	
3 >	SUSE Linux Enterprise Desktop 15	x86_64		
>	SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15	aarch64	include recommended	
>	SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15	x86_64	include recommended	
	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3	i586	≡	
>	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3	ia64	:=	
>	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3	ppc	=	
	SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3	s390x	=	
Page	e 1 of 4		First Prev Next Last	

- 3. 使用按产品说明过滤和按体系结构过滤来过滤显示的产品列表。[**产品**]页面上列出的通道将为客户端提供储存库。
 - 选中每个通道左侧的复选框将相应通道添加到 SUSE Manager。单击说明左侧的箭头符号可以展开产 品并列出可用模块。
 - 单击页面顶部的 [**添加产品**] 开始产品同步。

添加通道后,SUSE Manager 将安排该通道的同步。这可能需要较长时间,因为 SUSE Manager 会将通道软件 源从 SUSE Customer Center 中的 SUSE 储存库复制到您服务器的本地 /var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk/ 目录。

通道完全同步后,将自动为其生成引导储存库。此步骤对于成功引导客户端至关重要,可确保通道同步和分发 能够在客户端正常运行。SUSE Manager 的安装和配置,以及为引导客户端准备所需通道的过程到此完成。

通道同步过程完成后,可以继续注册 SUSE Manager '5.0' 代理或其他客户端。

有关详细说明,请参见 Client-configuration > Registration-overview。

2.1.3.6. 进入容器进行管理

要在容器内访问外壳,请在容器主机上运行以下命令:

mgrctl term

2.1.4. SUSE Manager 服务器物理隔离的部署

2.1.4.1. 什么是物理隔离的部署?

物理隔离部署是指设置和操作与不安全网络(尤其是互联网)物理隔离的任何联网系统。这种部署通常用于军 事设施、金融系统、关键基础架构等高安全性环境,以及处理敏感数据,因而必须防范其受到外部威胁的任何 位置。

2.1.4.2. 部署

SUSE Manager 支持两种部署变体。

2.1.4.2.1. 通过虚拟机部署

建议的安装方法是使用所提供的 SUSE Manager 虚拟机映像选项,因为所需的全部工具和容器映像都已预先加 载并且随时可用。

有关安装 SUSE Manager 服务器虚拟机的详细信息,请参见将服务器部署为虚拟机。

要升级 SUSE Manager 服务器,用户应升级系统中的所有软件包,并按照服务器升级中定义的过程操作。

2.1.4.2.2. 在 SLE Micro 上部署 SUSE Manager}

SUSE Manager 还在 RPM 中提供了可在系统上安装的所需的全部容器映像。



用户应在内部网络上提供所需的 RPM。这可以通过使用第二个 SUSE Manager 服务器或 RMT 服务器来完成。

过程:在物理隔离的 SLE Micro 上安装 SUSE Manager

1. 安装 SLE Micro

- 2. 更新系统
- 3. 安装工具软件包和映像包(将 \$ARCH\$ 替换为正确的体系结构)

transactional-update pkg install mgradm* mgrctl* suse-manager-5.0-\$ARCH\$-server-*

- 4. 重引导。
- 5. 使用 mgradm 部署 SUSE Manager。

有关在 SLE Micro 上安装 SUSE Manager 服务器的详细信息,请参见将服务器部署为虚拟机。

要升级 SUSE Manager 服务器,用户应升级系统中的所有软件包,并按照服务器升级中定义的过程操作。

2.1.5. SUSE Manager 服务器和公有云

公有云通过 Bring-your-own-subscription (BYOS) 或 Pay-as-you-go (PAYG) 模式提供 SUSE Manager。

有关在公有云中使用 SUSE Manager 的详细信息,请参见Specialized-guides > Public-cloud-guide。

2.2.代理

2.2.1. 将 SUSE Manager '5.0' 代理部署为虚拟机

本章提供用于将 SUSE Manager '5.0' 部署为映像的虚拟机设置。KVM 将与虚拟机管理器 (virt-manager) 结合使用,作为此安装的沙箱。



部署 SUSE Manager '5.0' 代理的首选方法是使用以下可用映像之一。所有工具都已包含在 这些映像中,因而大大简化了部署。

2.2.1.1. 可用映像

SUSE Manager '5.0' 的映像可在 SUSE Manager '5.0' VM 映像中找到。

表格 12. 可用代理映像

体系结构	映像格式
aarch64	qcow2、vmdk
x86_64	qcow2、vmdk、raw、Self Installer

有关准备原始映像的详细信息,请参见:

- https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#sec-raw-preparation
- https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#cha-images-procedure

有关自安装映像的详细信息,请参见:

• https://documentation.suse.com/en-us/sle-micro/5.5/single-html/SLE-Micro-deployment/#cha-selfinstal-procedure

2.2.1.2. 虚拟机管理器 (virt-manager) 设置

使用 virt-manager 创建新虚拟机时请输入以下设置。



i

下表指定了最低要求。这些要求适用于快速测试安装,例如包含一个客户端的服务器。如 果您想要使用生产环境,请查看 Installation-and-upgrade > Hardware-requirements 中所列的要求。

2.2.1.3. 代理的硬件要求

下表列出了部署 SUSE Manager 代理所要满足的硬件要求。

KVM 设置	
安装方法	导入现有磁盘映像
操作系统:	Linux
版本:	SUSE Manager-Proxy.x86_64-5.0.0- Build16.12.qcow2
内存:	2 GB
CPU:	2
存储格式:	.qcow2 40 GB(默认)根分区
名称:	test-setup
网络:	网桥 br0



/var/lib/containers/storage/volumes/srv-www 至少 100 GB,应该根据您要使用的 ISO 发行套件映像、容器和引导储存库的数量来计算存储要求。

/var/lib/containers/storage/volumes/var-cache (Squid) 至少 100 GB

2.2.1.4. 初始 KVM 设置

过程: 创建初始设置

- 1. 使用下载的 Minimal KVM 映像创建一个新虚拟机,然后选择<mark>导入现有磁盘映像</mark>。
- 2. 配置 RAM 和 CPU 数量(至少 16 GB RAM, 4 个 CPU)。
- 3. 为 KVM 计算机命名,并选中在安装之前自定义配置复选框。
- 4. 单击 [开始安装] 以从映像引导。
- 5. 在 JeOS 首次引导屏幕上选择"开始"以继续。



6. 选择键盘布局。



7. 接受许可协议。



8. 选择您的时区。



9. 输入 root 口令。

Kater i se fich	

- 10. 安装完成后以 root 身份登录。
- 11. 继续阅读下一节。

2.2.1.5. 注册 SL Micro 和 SUSE Manager '5.0'

过程: 注册 SL Micro 和 SUSE Manager '5.0' 代理

- 1. 引导虚拟机。
- 2. 以 root 身份登录。
- 3. 在 SCC 中注册 SL Micro。

transactional-update register -r <注册代码> -e <您的电子邮件地址>

- 4. 重引导。
- 5. 在 SUSE Customer Center 中注册 SUSE Manager '5.0'。

transactional-update register -p SUSE-Manager-Proxy/5.0/x86_64 -r <注册代码>

- 6. 重引导。
- 7. 更新系统:

transactional-update

8. 如果已应用更新,请重引导。

2.2.1.6. 为代理创建激活密钥

在 SUSE Manager 服务器上,为代理创建激活密钥。

任务: 创建激活密钥

- 1. 导航到系统 > 激活密钥, 然后单击 [创建密钥]。
- 2. 为代理主机创建激活密钥并使用 SL Micro 5.5 作为父通道。此密钥应包括所有建议的通道以及用作扩展子 通道的代理。
- 3. 继续将代理主机作为受控端进行引导。

2.2.1.7. 引导代理主机

任务: 引导代理主机

- 1. 选择**系统 > 引导**。
- 2. 填写代理主机的相关字段。
- 3. 从下拉列表中选择上一步骤中创建的激活密钥。
- 4. 单击 **[引导]**。
- 5. 等待引导过程成功完成。检查 Salt 菜单,确认 Salt 密钥已列出并已接受。

6. 重引导代理主机。

7. 从**系统**列表中选择主机,并在所有事件完成后再次触发重引导以完成初始配置。

任务: 更新代理主机

- 1. 从系统列表中选择主机,并应用所有补丁以将其更新。
- 2. 重引导代理主机。

2.2.1.8. 生成代理配置

SUSE Manager 代理的配置存档由 SUSE Manager 服务器生成。每个附加代理都需要自身的配置存档。



2 GB 表示默认的代理 squid 缓存大小。需要根据您的环境调整此大小。



对于 Podman 部署,在生成此代理配置之前,必须将 SUSE Manager 代理的容器主机作为 客户端注册到 SUSE Manager 服务器。

如果使用代理 FQDN 生成非注册客户端的代理容器配置(如 Kubernetes 用例中那样),系统列表中将出现一 个新的系统项。此新项将显示在之前输入的"代理 FQDN"值下方并属于<mark>外部</mark>系统类型。

2.2.1.8.1. 使用 Web UI 生成代理配置

过程:使用 Web UI 生成代理容器配置

- 1. 在 Web UI 中, 导航到系统 > 代理配置, 然后填写所需数据:
- 2. 在代理 FQDN字段中,键入代理的完全限定域名。
- 3. 在父 FQDN字段中,键入 SUSE Manager 服务器或另一个 SUSE Manager 代理的完全限定域名。
- 4. 在代理 SSH 端口字段中,键入 SSH 服务在 SUSE Manager 代理上监听的 SSH 端口。建议保留默认值 8022。
- 5. 在最大 Squid 缓存大小 [MB] 字段中键入允许的最大 Squid 缓存大小。建议的最大大小为容器可用存储的 60%。



2 GB 表示默认的代理 squid 缓存大小。需要根据您的环境调整此大小。

在 SSH 证书选择列表中,选择应为 SUSE Manager 代理生成新服务器证书还是使用现有证书。您可以考虑作为 SUSE Manager 内置(自我签名)证书生成的证书。

+ 然后根据所做的选择提供用于生成新证书的签名 CA 证书的路径,或者要用作代理证书的现有证书及其密钥的 路径。

+ 服务器生成的 CA 证书存储在 /var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build 目录中。

+ 有关现有或自定义证书的详细信息以及企业和中间证书的概念,请参见 Administration > Ssl-certs-imported。

- 1. 单击 [**生成**] 以在 SUSE Manager 服务器中注册新代理 FQDN,并生成包含容器主机细节的配置存档 (config.tar.gz)。
- 2. 片刻之后,系统会显示文件可供下载。请将此文件保存在本地。

📽 Container Based Proxy Configuration 🎱

ou can generate a set of configuration files and certificates in ord	er to register and run a container-based proxy. Once the following form is filled out and submitted you	will get a .zip archive to download		
Proxy FQDN *:	e.g., proxy.domain.com			
Server FQDN *:	e.g., server.domain.com			
	FQDN of the server of proxy to connect to.			
Proxy SSH port:	8022	٢		
	Port range: 1 - 65535			
Max Squid cache size (MB) *:	e.g., 2048	٢		
Proxy administrator email *:	admin			
SSL certificate *:				
CA certificate to use to sign the SSL certificate in PEM	Browse No file selected.			
CA private key to use to sign the SSL certificate in PEM	Browse No file selected.			
format *:				
The CA private key password *:	*****			
	SSL Certificate data			
	Alternate CNAMEs +			
	2-letter country code:			
	State:			
	City:			
	Organization:			
	Organization Unit:			
	Email:			
	Generate	I Clear fields		

2.2.1.8.2. 使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

过程:使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 生成代理配置。

- 1. 通过 SSH 连接到您的容器主机。
- 2. 执行以下命令(替换其中的服务器和代理 FQDN):

mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert -- dev-pxy.example.com dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'

3. 从服务器容器复制生成的配置:

mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz

2.2.1.8.3. 使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 为自定义证书(而不是默认的自我签名证书)生成代理配置。

过程:使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

- 1. 通过 SSH 连接到您的服务器容器主机。
- 2. 执行以下命令(替换其中的服务器和代理 FQDN):

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com
srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o
/tmp/config.tar.gz'
```

3. 从服务器容器复制生成的配置:

mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz

2.2.1.9. 配置自定义永久性存储

此步骤是可选的。但是,如果您的基础架构需要自定义的永久性存储,请使用 mgr-storage-proxy 工具。

有关详细信息,请参见 mgr-storage-proxy --help。此工具可以简化容器存储和 Squid 缓存卷的创建。

+如下所示使用命令:

+

mgr-storage-proxy <存储磁盘设备>

+ 例如:

+

+

i

mgr-storage-proxy /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1

此命令将在 /var/lib/containers/storage/volumes 中创建永久性存储卷。

有关详细信息,请参见

- Installation-and-upgrade > Container-management
- Administration > Troubleshooting

2.2.1.10. 传输代理配置

Web UI 将生成配置存档。需要在代理容器主机上提供此存档。

过程:复制代理配置

1. 将服务器容器中的文件复制到服务器主机操作系统:

mgrctl cp server:/root/config.tar.gz

2. 接下来,将服务器主机操作系统中的文件复制到代理主机:

scp config.tar.gz <代理 FQDN>:/root

3. 使用以下命令安装代理:

mgrpxy install podman config.tar.gz

2.2.1.11. 启动 SUSE Manager '5.0' 代理

现在可以使用 mgrpxy 命令启动容器:

过程: 启动代理并检查状态

1. 调用以下命令启动代理:

mgrpxy start

2. 调用以下命令检查容器状态:

mgrpxy status

应该会显示五个 SUSE Manager Proxy 容器:

- proxy-salt-broker
- proxy-httpd
- proxy-tftpd
- o proxy-squid
- proxy-ssh

并且它们应该是 proxy-pod 容器 Pod 的一部分。

2.2.1.11.1. 为服务使用自定义容器映像

默认情况下,SUSE Manager 代理套件设置为针对其每个服务使用相同的映像版本和注册表路径。但是,可以 使用以 -tag 和 -image 结尾的 install 参数覆盖特定服务的默认值。

例如,可以按如下方式使用此命令:

mgrpxy install podman --httpd-tag 0.1.0 --httpd-image registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpd /path/to/config.tar.gz

该命令会在重启动 httpd 服务之前调整其配置文件。其中 registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpds 是要使用的映像, 0.1.0 是版本标记。

要重置为默认值,请再次运行 install 命令但不要指定这些参数:

mgrpxy install podman /path/to/config.tar.gz

此命令首先将所有服务的配置重置为全局默认值,然后重新装载配置。

2.2.2. 部署 SUSE Manager '5.0' 代理

本指南概述 SUSE Manager '5.0' 代理部署过程。本指南假定您已成功部署 SUSE Manager '5.0' 服务器。



目前,SLE Micro 仅支持作为常规的受控端(默认联系方法)。我们正力求让其也能作为 Salt SSH 客户端(salt-ssh 联系方法)进行管理。

要成功完成部署,请执行以下操作:

任务:代理部署

- 1. 查看硬件要求。
- 2. 在服务器上同步 SLE Micro 5.5 父通道和代理扩展子通道。
- 3. 在裸机上安装 SLE Micro 5.5。
- 4. 在安装过程中,将 SLE Micro 5.5 与 SUSE Manager '5.0' 代理扩展一起注册。
- 5. 创建 Salt 激活密钥。
- 6. 使用 default 连接方法将代理作为客户端引导。
- 7. 生成代理配置。
- 8. 将服务器中的代理配置传输到代理。
- 9. 使用代理配置将客户端作为代理注册到 SUSE Manager。

代理容器主机支持的操作系统

容器主机支持的操作系统为 SLE Micro 5.5。

容器主机

容器主机是配备了容器引擎(例如 Podman)的服务器,可用于管理和部署容器。这 些容器包含应用程序及其必备组件(例如库),但不包含完整的操作系统,因此体量 很小。此设置可确保应用程序能够在不同环境中以一致的方式运行。容器主机为这些 容器提供必要的资源,例如 CPU、内存和存储。

2.2.2.1. 代理的硬件要求

A

下表列出了部署 SUSE Manager 代理所要满足的硬件要求。

表格 13. 代理硬件要求

硬件	细节	建议
CPU	x86-64, ARM	至少 2 个专用的 64 位 CPU 核心
RAM	至少	2 GB
	建议	8 GB
磁盘空间	/(根目录)	至少 40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes/srv-www	至小 100 GB,应该根据您要使用的 ISO 发行套件映像、容器和引导储 存库的数量来计算存储要求。
	/var/lib/containers/storage/volumes/var-cache (Squid)	至少 100 GB

2.2.2.2. 同步父通道和代理扩展子通道

本节假定您已在服务器 Web UI 中的管理 > 安装向导 → 组织身份凭证下输入了组织身份凭证。产品列在管理 > 安装向导 → 产品页面上。必须在服务器上完全同步此通道,并选择子通道代理作为扩展选项。

HTTP Proxy Organization Credentials Products PAYG Connec	ctions		
		1	Clear + Add products
micro			25 ✔ items per page
x86_64 x			
Product Description	Arch	Channels	
SUSE Linux Enterprise Micro 5.0 x86_64	x86_64	I	C include recommended
SUSE Linux Enterprise Micro 5.1 x86_64	x86_64	=	Include recommended
> SUSE Linux Enterprise Micro 5.2 x86_64	x86_64	=	C include recommended
> SUSE Linux Enterprise Micro 5.3 x86_64	x86_64		Include recommended
SUSE Linux Enterprise Micro 5.4 x86_64	x86_64	=	Include recommended
✓ SUSE Linux Enterprise Micro 5.5 x86_64	x86_64	🛇 (©) 🗮	0
SUSE Manager Client Tools for SLE Micro 5 x86_64 recommended		⊘ (⊘) 🔳	8
SUSE Manager Retail Branch Server Extension 5.0 x86_64 (BETA)			
- SUSE Package Hub 15 SP5 x86_64			
- SUSE Manager Server Extension 5.0 x86_64 (BETA)			
- SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP5 x86_64		=	
SUSE Manager Proxy Extension 5.0 x86 64 (BETA)		⊘ ≡	3

图表 1. 代理的 SUSE Manager '5.0' 通道同步

任务:同步代理父通道和代理扩展

- 1. 在 SUSE Manager Web UI 中,选择管理 > 产品。
- 2. 在产品页面上的过滤器字段中输入 SLE Micro。
- 3. 接下来,在下拉列表中选择所需的体系结构,在本示例中为 x86-64。
- 4. 在产品说明字段中,选中"SLE Micro 5.5"复选框,然后在下拉列表中选择 SUSE Manager Proxy Extension 5.0 x86_64 BETA 扩展。
- 5. 单击 [添加产品] 按钮。
- 6. 等待同步完成。

2.2.2.3. SLE Micro 5.5 安装

任务: 下载安装媒体

- 1. 在 https://www.suse.com/download/sle-micro/ 上找到 SLE Micro 5.5 安装媒体。
- 2. 需有一个 SUSE Customer Center 帐户并且必须登录才能下载 ISO 映像。
- 3. 下载 SLE-Micro-5.5-DVD-x86_64-GM-Media1.iso。

- 4. 准备一个 USB 闪存盘或 DVD 用于安装。
- 5. 插入包含 SLE Micro 5.5 安装映像的 DVD 或可引导 U 盘。
- 6. 引导或重引导您的系统。

有关准备计算机操作系统(虚拟机或物理机)的详细文档,请参见 SLE Micro 5.5 部署指南。

任务: SLE Micro 5.5 安装

- 1. 使用箭头键选择安装。
- 2. 调整键盘和语言。单击复选框接受许可协议。
- 3. 单击下一步继续。

i

4. 选择注册方法。对于本示例,我们将在 SUSE Customer Center 中注册服务器。

SUSE Manager '5.0' 代理作为扩展

SUSE Manager '5.0' 代理已注册为扩展。因此,除了获取 SLE Micro 5.5 的 SUSE Customer Center 注册密钥之外,您还需要获取以下扩展的 SUSE Customer Center 注册代码:

- SUSE Manager '5.0' 代理
- 5. 输入您的 SUSE Customer Center 电子邮件地址。
- 6. 输入您的 SLE Micro 5.5 注册代码。
- 7. 单击下一步继续。
- 8. 在扩展和模块选择页面上,取消选中隐藏开发版本复选框。
- 9. 选中 SUSE Manager '5.0' 代理扩展复选框。
- 10. 单击下一步继续。
- 11. 输入您的 SUSE Manager '5.0' 代理扩展注册代码。
- 12. 单击 [下一步]继续。
- 13. 在 NTP 配置页面上,单击 [下一步]。
- 14. 在系统身份验证页面上,输入 root 用户的口令。单击 [下一步]。
- 15. 在安装设置页面上单击 [安装]。

将 SLE Micro 5.5 和 SUSE Manager '5.0' 代理安装为扩展的过程到此完成。

2.2.2.3.1. 更新系统

任务: 更新系统

- 1. 以 root 身份登录。
- 2. 运行 transactional-update:

transactional-update

- 3. 重引导系统。
- 4. 以 root 身份登录。
- 5. 安装容器实用程序:

i

或者,可以安装mgrpxy-zsh-completion或mgrpxy-fish-completion。

transactional-update pkg install mgrpxy mgrpxy-bash-completion

6. 重引导系统。

2.2.2.3.2. 配置自定义永久性存储

此步骤是可选的。但是,如果您的基础架构需要自定义的永久性存储,请使用 mgr-storage-proxy 工具。

有关详细信息,请参见mgr-storage-proxy --help。此工具可以简化容器存储和 Squid 缓存卷的创建。

+如下所示使用命令:

+

mgr-storage-proxy <存储磁盘设备>

+ 例如:

+

mgr-storage-proxy /dev/nvme1n1

+

i

此命令将在 /var/lib/containers/storage/volumes 中创建永久性存储卷。

有关详细信息,请参见

- Installation-and-upgrade > Container-management
- Administration > Troubleshooting

2.2.2.4. 为代理创建激活密钥

任务: 创建激活密钥

1. 选择系统 > 激活密钥, 然后单击 [创建密钥]。

- 为代理主机创建激活密钥并使用 SLE Micro 5.5 作为父通道。此密钥应包括所有建议的通道以及用作扩展子通道的代理。
- 3. 继续将代理主机作为 default 客户端进行引导。

2.2.2.5. 将代理主机作为客户端进行引导

任务: 引导代理主机

- 1. 选择**系统 > 引导**。
- 2. 填写代理主机的相关字段。
- 3. 从下拉列表中选择上一步骤中创建的激活密钥。
- 4. 单击 [引导]。
- 5. 等待引导过程成功完成。检查 Salt 菜单,确认 Salt 密钥已列出并已接受。
- 6. 重引导代理主机。
- 7. 从**系统**列表中选择主机,并在所有事件完成后再次触发重引导以完成初始配置。

任务: 更新代理主机

- 1. 从系统列表中选择主机,并应用所有补丁以将其更新。
- 2. 重引导代理主机。

2.2.2.6. 生成代理配置

SUSE Manager 代理的配置存档由 SUSE Manager 服务器生成。每个附加代理都需要自身的配置存档。



2 GB 表示默认的代理 squid 缓存大小。需要根据您的环境调整此大小。



对于 Podman 部署,在生成此代理配置之前,必须将 SUSE Manager 代理的容器主机作为 客户端注册到 SUSE Manager 服务器。

如果使用代理 FQDN 生成非注册客户端的代理容器配置(如 Kubernetes 用例中那样),系统列表中将出现一 个新的系统项。此新项将显示在之前输入的"代理 FQDN"值下方并属于<mark>外部</mark>系统类型。

2.2.2.6.1. 使用 Web UI 生成代理配置

过程:使用 Web UI 生成代理容器配置

- 1. 在 Web UI 中, 导航到系统 > 代理配置, 然后填写所需数据:
- 2. 在代理 FQDN字段中,键入代理的完全限定域名。
- 3. 在父 FQDN字段中,键入 SUSE Manager 服务器或另一个 SUSE Manager 代理的完全限定域名。
- 4. 在代理 SSH 端口字段中,键入 SSH 服务在 SUSE Manager 代理上监听的 SSH 端口。建议保留默认值 8022。

5. 在最大 Squid 缓存大小 [MB] 字段中键入允许的最大 Squid 缓存大小。建议的最大大小为容器可用存储的 60%。

2 GB 表示默认的代理 squid 缓存大小。需要根据您的环境调整此大小。

在 SSH 证书选择列表中,选择应为 SUSE Manager 代理生成新服务器证书还是使用现有证书。您可以考虑作为 SUSE Manager 内置(自我签名)证书生成的证书。

+ 然后根据所做的选择提供用于生成新证书的签名 CA 证书的路径,或者要用作代理证书的现有证书及其密钥的路径。

+ 服务器生成的 CA 证书存储在 /var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build 目录中。

+ 有关现有或自定义证书的详细信息以及企业和中间证书的概念,请参见 Administration > Ssl-certs-imported。

- 1. 单击 [**生成**] 以在 SUSE Manager 服务器中注册新代理 FQDN,并生成包含容器主机细节的配置存档 (config.tar.gz)。
- 2. 片刻之后,系统会显示文件可供下载。请将此文件保存在本地。

🗱 Container Based Proxy Configuration 🎱

ou can generate a set of configuration files and certificates in orde	r to register and run a container-based proxy. Once the following form is filled out and submitted you	will get a .zip archive to download
Proxy FQDN *:	e.g., proxy.domain.com	
Server FQDN *:	e.g., server.domain.com FQDN of the server of praxy to connect to.	
Proxy SSH port:	8022 Port range: 1 - 65535	\$
Max Squid cache size (MB) *:	e.g., 2048	٢
Proxy administrator email *:	admin	
SSL certificate *:	Create O Use existing	
CA certificate to use to sign the SSL certificate in PEM format *:	Browse No file selected.	
CA private key to use to sign the SSL certificate in PEM format *:	Browse No file selected.	
The CA private key password *:		
	SSL Certificate data	
	Generate	a Clear fields

2.2.2.6.2. 使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

过程:使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 生成代理配置。

- 1. 通过 SSH 连接到您的容器主机。
- 2. 执行以下命令(替换其中的服务器和代理 FQDN):

mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert -- dev-pxy.example.com dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'

3. 从服务器容器复制生成的配置:

mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz

2.2.2.6.3. 使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 为自定义证书(而不是默认的自我签名证书)生成代理配置。

过程:使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

- 1. 通过 SSH 连接到您的服务器容器主机。
- 2. 执行以下命令(替换其中的服务器和代理 FQDN):

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com
srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o
/tmp/config.tar.gz'
```

3. 从服务器容器复制生成的配置:

mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz

2.2.2.7. 传输代理配置

Web UI 将生成配置存档。需要在代理容器主机上提供此存档。

任务:复制代理配置

1. 将上一步骤中生成的配置存档 (config.tar.gz) 复制到代理主机:

scp config.tar.gz <代理 FQDN>:/root

2. 使用以下命令安装代理:

mgrpxy install podman config.tar.gz

2.2.2.8. 启动 SUSE Manager '5.0' 代理

现在可以使用 mgrpxy 命令启动容器:

任务: 启动代理并检查状态

1. 调用以下命令启动代理:

mgrpxy start

2. 调用以下命令检查容器状态:

mgrpxy status

应该会显示五个 SUSE Manager Proxy 容器:

- proxy-salt-broker
- proxy-httpd
- proxy-tftpd
- proxy-squid
- o proxy-ssh

并且它们应该是 proxy-pod 容器 Pod 的一部分。

2.2.2.8.1. 为服务使用自定义容器映像

默认情况下,SUSE Manager 代理套件配置为针对其每个服务使用相同的映像版本和注册表路径。但是,可以 使用以 -tag 和 -image 结尾的 install 参数覆盖特定服务的默认值。

例如,可以按如下方式使用此命令:

mgrpxy install podman --httpd-tag 0.1.0 --httpd-image registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpd /path/to/config.tar.gz

该命令会在重启动 httpd 服务之前调整其配置文件。其中 registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpds 是要使用的映像, 0.1.0 是版本标记。

要重置为默认值,请再次运行 install 命令但不要指定这些参数:

mgrpxy install podman /path/to/config.tar.gz

此命令首先将所有服务的配置重置为全局默认值,然后重新装载配置。

2.2.3. 在 k3s 上安装容器化 SUSE Manager 代理

2.2.3.1. 安装 k3s



在单节点群集中的 SLE Micro 上运行的 k3s 支持 SUSE Manager 代理。如果您需要将此代 理部署在任何其他 Kubernetes 环境中,请联系支持人员进行评估。

在容器主机计算机上,安装 k3s(请将 <K3S_H0ST_FQDN> 替换为 k3s 主机的 FQDN):

curl -sfL https://get.k3s.io | INSTALL_K3S_EXEC="--tls-san=<K3S_HOST_FQDN>" sh -

2.2.3.2. 安装工具

在安装时需要提供mgrpxy和 helm 软件包。

For Helm, you can install it using the installer script:

curl -fsSL -o get_helm.sh https://raw.githubusercontent.com/helm/helm/main/scripts/gethelm-3 chmod 700 get_helm.sh ./get_helm.sh

For more information, see https://helm.sh/docs/intro/install/#from-script.

The mgrpxy package is available in the SUSE Manager Proxy product repositories. To install it run:

transactional-update pkg install mgrpxy

1. 重引导

2.2.3.2.1. 使用 Web UI 生成代理配置

过程:使用 Web UI 生成代理容器配置

- 1. 在 Web UI 中,导航到系统 > 代理配置,然后填写所需数据:
- 2. 在代理 FQDN字段中,键入代理的完全限定域名。
- 3. 在父 FQDN字段中,键入 SUSE Manager 服务器或另一个 SUSE Manager 代理的完全限定域名。
- 4. 在代理 SSH 端口字段中,键入 SSH 服务在 SUSE Manager 代理上监听的 SSH 端口。建议保留默认值 8022。
- 5. 在最大 Squid 缓存大小 [MB] 字段中键入允许的最大 Squid 缓存大小。建议的最大大小为容器可用存储的 60%。



2 GB 表示默认的代理 squid 缓存大小。需要根据您的环境调整此大小。

在 SSH 证书选择列表中,选择应为 SUSE Manager 代理生成新服务器证书还是使用现有证书。您可以考虑作为

SUSE Manager 内置(自我签名)证书生成的证书。

+ 然后根据所做的选择提供用于生成新证书的签名 CA 证书的路径,或者要用作代理证书的现有证书及其密钥的路径。

+ 服务器生成的 CA 证书存储在 /var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build 目录中。

+ 有关现有或自定义证书的详细信息以及企业和中间证书的概念,请参见 Administration > Ssl-certs-imported。

- 1. 单击 [**生成**] 以在 SUSE Manager 服务器中注册新代理 FQDN,并生成包含容器主机细节的配置存档 (config.tar.gz)。
- 2. 片刻之后,系统会显示文件可供下载。请将此文件保存在本地。

🗱 Container Based Proxy Configuration 🎱

ou can generate a set of configuration files and certificates in ord	der to register and run a container-based proxy. Once the following form is filled out and submitted you will	get a .zip archive to download
Proxy FQDN *:	e.g., proxy.domain.com	
Server FQDN *:	e.g., server.domain.com FQDN of the server of proxy to connect to.	
Proxy SSH port:	8022 Port range: 1 - 65535	\$
Max Squid cache size (MB) *:	e.g., 2048	٢
Proxy administrator email *:	admin	
SSL certificate *:	Create O Use existing	
CA certificate to use to sign the SSL certificate in PEM format *:	Browse No file selected.	
CA private key to use to sign the SSL certificate in PEM format *:	Browse) No file selected.	
The CA private key password *:		
	SSL Certificate data	
	Alternate CNAMEs +	
	2-letter country code:	
	State:	
	City:	
	Organization:	
	Organization Unit:	
	Email:	
	Generate	🕭 Clear fields

2.2.3.2.2. 使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

过程:使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 生成代理配置。

- 1. 通过 SSH 连接到您的容器主机。
- 2. 执行以下命令(替换其中的服务器和代理 FQDN):

mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert -- dev-pxy.example.com dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'

3. 从服务器容器复制生成的配置:

mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz

2.2.3.2.3. 使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 为自定义证书(而不是默认的自我签名证书)生成代理配置。

过程: 使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

- 1. 通过 SSH 连接到您的服务器容器主机。
- 2. 执行以下命令(替换其中的服务器和代理 FQDN):

for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do mgrctl cp \$f server:/tmp/\$f done mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022 pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt /tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'

3. 从服务器容器复制生成的配置:

mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz

2.2.3.3. 部署 SUSE Manager 代理 helm 图表

要配置 SUSE Manager 代理 Pod 使用的卷存储,请定义以下声明的永久性卷。如果您未自定义存储配置,k3s 将自动为您创建存储卷。

永久性卷声明已命名为:

- squid-cache-pv-claim
- package-cache-pv-claim
- tftp-boot-pv-claim

按照 Installation-and-upgrade > Container-deployment 中所述创建 SUSE Manager 代理的配置。复制 tar.gz 配置文件, 然后安装:

mgrpxy install kubernetes /path/to/config.tar.gz

有关详细信息,请参见 https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/ (kubernetes)或 https://rancher.com/docs/k3s/latest/en/storage/(k3s) 文档。

2.2.4. SUSE Manager 代理物理隔离的部署

2.2.4.1. 什么是物理隔离的部署?

物理隔离部署是指设置和操作与不安全网络(尤其是互联网)物理隔离的任何联网系统。这种部署通常用于军 事设施、金融系统、关键基础架构等高安全性环境,以及处理敏感数据,因而必须防范其受到外部威胁的任何 位置。

2.2.4.2. 通过虚拟机部署

建议的安装方法是使用所提供的 SUSE Manager 虚拟机映像选项,因为所需的全部工具和容器映像都已预先加 载并且随时可用。

有关安装 SUSE Manager 代理虚拟机的详细信息,请参见将代理部署为虚拟机。

要升级 SUSE Manager 代理,用户应按照代理升级中定义的过程操作。

2.2.4.3. 在 SLE Micro 上部署 SUSE Manager

SUSE Manager 还在 RPM 中提供了可在系统上安装的所需的全部容器映像。

过程:在物理隔离的 SLE Micro 上安装 SUSE Manager

- 1. 安装 SLE Micro。
- 2. 将代理主机操作系统作为 SUSE Manager 服务器上的客户端进行引导。
- 3. 更新系统。
- 4. 安装工具软件包和映像包(将 \$ARCH\$ 替换为正确的体系结构)

transactional-update pkg install mgrpxy* mgrctl* suse-manager-5.0-\$ARCH\$-proxy-*

- 5. 重引导。
- 6. 使用 mgrpxy 部署 SUSE Manager。

有关在 SLE Micro 上安装 SUSE Manager 代理的详细信息,请参见将代理部署为虚拟机。

要升级 SUSE Manager 代理,用户应按照代理升级中定义的过程操作。

Chapter 3. 升级和迁移

3.1. 服务器

3.1.1. 将 SUSE Manager 服务器迁移到容器化环境

要将 SUSE Manager 4.3 服务器迁移到容器,需要一台安装了 SLE Micro 5.5 和 mgradm 的新计算机。

由于底层操作系统已从 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 更改为 SLE Micro 5.5,因 此仍然不支持从 SUSE Manager 4.3 到 5.0 的就地迁移。

SUSE Manager 5.0 及更高版本不再支持传统联系协议。在从 SUSE Manager 4.3 迁移到 '5.0' 之前,必须将所有现有的传统客户端(包括传统代理)迁移到 Salt。

有关将传统 SUSE Manager 4.3 客户端迁移到 Salt 客户端的详细信息,请参见 https://documentation.suse.com/suma/4.3/en/suse-manager/client-configuration/contact-methods-migrate-traditional.html。

自我信任的 GPG 密钥不会迁移。仅在 RPM 数据库中可信的 GPG 密钥不会迁移。因此,使用 spacewalk-repo-sync 同步通道可能失败。

在完成服务器的实际迁移后,管理员必须手动将这些密钥从所安装的 4.3 系统迁移到容器 主机。

- 1. 将 4.3 服务器中的密钥复制到新服务器的容器主机。
- 稍后,使用命令 mgradm gpg add <PATH_TO_KEY_FILE> 将每个密钥添加到迁移的服务 器。

当前的迁移过程不包括重命名主机名的功能。因此,新服务器的完全限定域名 (FQDN) 将与旧服务器保持相同。此外,IP 地址必须保持不变,以确保客户端可以连接到服务器。迁移之后,需要手动更新 DHCP 和 DNS 记录以指向新的服务器。

3.1.1.1. 旧 4.3 服务器上的初始准备

过程: 4.3 服务器上的初始准备

1. 停止 SUSE Manager 服务:

spacewalk-service stop

2. 停止 PostgreSQL 服务:

systemctl stop postgresql

3.1.1.2. 准备 SSH 连接



您需要将 SLE Micro 5.5 连同 mgradm 一起安装。请勿在此服务器上预先安装 SUSE Manager,迁移流程会负责执行服务器安装。

过程:准备 SSH 连接

1. 确保对于 root, 新 '5.0' 服务器上存在 SSH 密钥。如果不存在密钥,请使用以下命令创建一个:

ssh-keygen -t rsa

2. 新服务器上的 SSH 配置和代理应准备就绪,以便能够与 4.3 服务器建立无口令连接。



迁移脚本依赖于使用新服务器上运行的 SSH 代理来建立无口令连接。如果该代理尚未 激活,请运行 eval \$(ssh-agent)将其启动。然后,使用 ssh-add(后跟私用密钥的路 径)将 SSH 密钥添加到正在运行的代理。在此过程中,系统将提示您输入私用密钥的 口令。

3. 使用 ssh-copy-id 将公共 SSH 密钥复制到 SUSE Manager 4.3 服务器 (<oldserver.fqdn>)。将 <oldserver.fqdn> 替换为 4.3 服务器的 FQDN:

ssh-copy-id <old server.fqdn>

SSH 密钥将会被复制到旧服务器的 ~/.ssh/authorized_keys 文件中。有关详细信息,请参见 ssh-copy-id 手册页。

4. 在新服务器上与旧的 SUSE Manager 服务器建立 SSH 连接,检查是否不需要口令。此外,主机指纹不得有 任何问题。如果遇到问题,请从 ~/.ssh/known_hosts 文件中去除旧指纹。然后重试。指纹将存储在本地 ~/.ssh/known_hosts 文件中。

3.1.1.3. 执行迁移



在规划从 SUSE Manager 4.3 到 SUSE Manager 5.0 的迁移时,请确保您的目标实例达到 或超过旧设置的规格。这包括但不限于内存 (RAM)、CPU 核心、存储和网络带宽。

过程:执行迁移

此步骤是可选的。如果您的基础架构需要自定义的永久性存储,请使用 mgr-storage-server 工具。 有关详细 信息,请参见 mgr-storage-server --help。此工具可以简化容器存储和数据库卷的创建。

• 如下所示使用命令:

mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]

例如:



3.1.2. 更新容器

在运行 upgrade 命令之前,建议先升级 mgradm 工具。

1. 为此,可运行以下命令:

transactional-update

- 2. 如果已应用更新,请重引导。
- 3. 可使用以下命令更新 SUSE Manager '5.0' 服务器容器:

mgradm upgrade podman

此命令可使容器保持最新状态并重启动服务器。



如果未指定标记参数,则默认会升级到最新版本。要升级到特定版本,请为标记参数提供 所需的映像标记。

要查看 upgrade 命令及其参数的详细信息,请使用以下命令:

mgradm upgrade podman -h

对于物理隔离的安装,请先升级容器 RPM 软件包,然后运行 mgradm 命令。

3.2. 代理

i

3.2.1. 代理迁移

在 SUSE Manager 4.3 中,可以使用三种不同的方法来部署代理:基于 RPM 的部署、在 podman 或 k3s 上运 行的容器化部署。

在 SUSE Manager '5.0' 中,使用 podman 运行的容器化代理管理功能经过重新设计,并已通过 mgrpxy 工具进行简化。同时,去除了基于 RPM 的支持,现在仅支持使用 podman 或 k3s 运行的容器化版本。

本节介绍如何使用 mgrpxy 工具从 Proxy 4.3 迁移。

由于 HostOS 已从 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 更改为 SLE Micro 5.5,因此不支 持从 SUSE Manager 4.3 到 5.0 的就地迁移。

SUSE Manager 5.0 及更高版本不再支持传统联系协议。在从 SUSE Manager 4.3 迁移到 '5.0' 之前,必须将所有现有的传统客户端(包括传统代理)迁移到 Salt。

有关将传统 SUSE Manager 4.3 客户端迁移到 Salt 客户端的详细信息,请参见 https://documentation.suse.com/suma/4.3/en/suse-manager/client-configuration/contact-methods-migrate-traditional.html

3.2.1.1. 部署新的 SUSE Manager 代理

由于不支持就地迁移,用户必须使用新的 FQDN 部署新的 SUSE Manager 代理。

• 有关安装 SUSE Manager 代理的详细信息,请参见将代理部署为虚拟机。

3.2.1.2. 将客户端迁移到新代理



在迁移客户端之前,请确保新代理已部署并且完全正常运行。

过程:在代理之间迁移客户端

- 1. 登录到 SUSE Manager 服务器 Web UI。
- 2. 在左侧导航栏中,选择系统 > 系统列表。
- 3. 导航到旧的 4.3 代理页面,然后单击代理选项卡。
- 4. 在"SSM"中选择"所有系统"。
- 5. 在左侧导航栏中,选择系统 > 系统集管理器。
- 6. 选择子菜单**其他 > 代理**。
- 7. 从下拉列表中选择要迁移到的新代理。
- 8. 单击 [更改代理]。
- 9. 此操作完成后,受控端将迁移到新代理。
- 10. 可以检查日程安排进度,以确认所有系统是否已成功迁移。

几分钟后,计算机将开始显示新的连接路径。当所有计算机都已在新代理下显示了连接路径时,就不再需要旧的 4.3 代理计算机,可以将其去除。

3.2.2. 更新容器

在运行 upgrade 命令之前,建议先升级 mgrpxy 工具。

1. 为此,可运行以下命令:

transactional-update

- 2. 如果已应用更新,请重引导。
- 3. 可使用以下命令来更新 podman 上运行的 SUSE Manager '5.0' 代理容器:

mgrpxy upgrade podman

可使用以下命令更新 Kubernetes 群集上运行的容器:

mgrpxy upgrade kubernetes



升级到特定版本

如果未指定标记参数,则默认会升级到最新版本。要升级到特定版本,请为标记参数提供 所需的映像标记。



虽然可以使用特定的标记升级特定的容器,但此功能仅可用于应用 PTF。我们强烈建议对 所有代理容器使用同一标记,以确保在正常情况下保持一致性。

对于物理隔离的安装,请先升级容器 RPM 软件包,然后运行 mgradm 命令。

3.3. 客户端

3.3.1. 升级客户端

客户端采用底层操作系统的版本控制系统。对于运行 SUSE 操作系统的客户端,可在 SUSE Manager Web UI 中进行升级。

有关升级客户端的详细信息,请参见 Client-configuration > Client-upgrades。

Chapter 4. 基本服务器管理

4.1. 使用 mgradm 进行自定义 YAML 配置和部署

您可以选择创建自定义的 mgradm.yaml 文件,供 mgradm 工具在部署期间使用。



如果未提供基本变量, mgradm 将提示您使用命令行参数或 mgradm.yaml 配置文件来提供这些变量。

为了安全起见,应避免使用命令行参数指定口令:请改用具有适当权限的配置文件。

过程:使用自定义配置文件通过 Podman 部署 SUSE Manager 容器

1. 准备一个名为 mgradm.yaml 的配置文件,以以下示例所示:



2. 在终端中,以 root 身份运行以下命令。服务器 FQDN 是选填的。



- 3. 等待部署完成。
- 4. 打开浏览器并访问您的服务器 FQDN 或 IP 地址。

在本节中,您已了解如何使用自定义 YAML 配置来部署 SUSE Manager '5.0' 服务器容器。

4.2. 启动和停止容器

可使用以下命令重启动、启动和停止 SUSE Manager '5.0' 服务器容器:

要重启动 SUSE Manager '5.0' 服务器,请执行以下命令:

mgradm restart 5:23PM INF Welcome to mgradm 5:23PM INF Executing command: restart

要<mark>启动</mark>服务器,请执行以下命令:

mgradm start 5:21PM INF Welcome to mgradm 5:21PM INF Executing command: start

要<mark>停止</mark>服务器,请执行以下命令:

mgradm stop 5:21PM INF Welcome to mgradm 5:21PM INF Executing command: stop

4.3. 永久性存储卷列表

在容器中执行的修改不会保留。在永久性卷外部所做的任何更改都将被丢弃。下面列出了 SUSE Manager '5.0' 的永久性卷。

要自定义默认卷位置,请确保在首次启动 Pod 之前使用 podman volume create 命令创建必要的卷。



请确保此表格与 Helm 图表和 systemctl 服务定义中所述的卷映射完全一致。

以下卷存储在 Podman 默认存储位置。

表格 14. 永久性卷: Podman 默认存储

卷名称	卷目录
Podman 存储	/var/lib/containers/storage/volumes/

表格 15. 永久性卷: root

卷名称	卷目录
root	/root

表格 16. 永久性卷: var/

卷名称	卷目录
var-cobbler	/var/lib/cobbler
var-salt	/var/lib/salt
var-pgsql	/var/lib/pgsql
var-cache	/var/cache
var-spacewalk	/var/spacewalk
var-log	/var/log

表格 17. 永久性卷: srv/

卷名称	卷目录
srv-salt	/srv/salt
srv-www	/srv/www/
srv-tftpboot	/srv/tftpboot
srv-formulametadata	/srv/formula_metadata
srv-pillar	/srv/pillar
srv-susemanager	/srv/susemanager
srv-spacewalk	/srv/spacewalk

表格 18. 永久性卷: etc/

卷名称	卷目录
etc-apache2	/etc/apache2
etc-rhn	/etc/rhn
etc-systemd-multi	/etc/systemd/system/multi-user.target.wants
etc-systemd-sockets	<pre>/etc/systemd/system/sockets.target.wants</pre>
etc-salt	/etc/salt
etc-sssd	/etc/sssd
etc-tomcat	/etc/tomcat

卷名称	卷目录
etc-cobbler	/etc/cobbler
etc-sysconfig	/etc/sysconfig
etc-tls	/etc/pki/tls
etc-postfix	/etc/postfix
ca-cert	/etc/pki/trust/anchors

Chapter 5. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document' s overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work' s title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation' s users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document' s Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See http://www.gnu.org/copyleft/.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".