

# SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP5

# Démarrage rapide de Geo Clustering

Geo Clustering protège les charges de travail au sein des centres de données distribués au niveau international. Le présent document explique la configuration de base d'une grappe Geo, à l'aide des scripts d'amorçage Geo fournis par le shell crm.

Date de publication : 11 décembre 2025

## Table des matières

- 1 Présentation conceptuelle 3
- 2 Scénario d'utilisation 4
- 3 Configuration requise 5
- 4 Présentation des scripts d'amorçage Geo 7
- 5 Installation des paquets Haute disponibilité et Geo Clustering 8
- 6 Configuration du premier site d'une grappe Geo 8
- 7 Ajout d'un autre site à une grappe Geo 11
- 8 Ajout de l'arbitre 11
- 9 Surveillance des sites de grappe 12
- 10 Étapes suivantes 14
- 11 Pour en savoir plus 16



# 1 Présentation conceptuelle

Les grappes Geo basées sur SUSE® Linux Enterprise High Availability Extension peuvent être considérées comme des grappes de « superposition », dans lesquelles chaque site de grappe correspond à un noeud d'une grappe traditionnelle. La grappe de superposition est gérée par le gestionnaire de ticket de grappe booth (appelé ci-après booth). Chacune des parties impliquées dans une grappe Geo exécute un service, le `boothd`. Celui-ci se connecte aux daemons booth en cours d'exécution sur les autres sites et échange des informations de connectivité. Pour rendre les ressources de grappe hautement disponibles entre les sites, le booth s'appuie sur les objets de grappe appelés tickets. Un ticket donne le droit d'exécuter certaines ressources sur un site de grappe spécifique. Le booth garantit que chaque ticket est accordé à un seul site à la fois.

En cas d'interruption de la communication entre deux instances de booth, cela peut provenir d'une défaillance du réseau entre les sites de grappe *ou* d'une indisponibilité d'un site de grappe. Dans ce cas, vous avez besoin d'une instance supplémentaire (un troisième site de grappe ou un `arbitrator`) pour parvenir à un consensus sur les décisions (par exemple, le basculement des ressources entre les sites). Les arbitres sont des machines uniques (hors des grappes) qui exécutent une instance de booth dans un mode particulier. Chaque grappe Geo peut avoir un ou plusieurs arbitres.




FIGURE 1 : GRAPPE À DEUX SITES—2X2 NOEUDS + ARBITRE (FACULTATIF)

Il est également possible d'exécuter une grappe Geo à deux sites *sans* arbitre. Dans ce cas, un administrateur de grappe Geo doit gérer manuellement les tickets. Si un ticket doit être accordé à plusieurs sites en même temps, le booth affiche un avertissement.

Pour plus de détails sur le concept, les composants et la gestion des tickets pour les grappes Geo, reportez-vous au *Manuel « Administration Guide »*.

## 2 Scénario d'utilisation

Dans l'exemple suivant, nous allons configurer une grappe Geo de base avec deux sites de grappe et un arbitre :

- Supposons que les sites de grappe soient nommés amsterdam et berlin.
- Supposons que chaque site se compose de deux noeuds. Les noeuds alice et bob appartiennent à la grappe amsterdam. Les noeuds charlie et doro appartiennent à la grappe berlin.
- Le site amsterdam recevra l'adresse IP virtuelle suivante : 192.168.201.100.

- Le site berlin recevra l'adresse IP virtuelle suivante : 192.168.202.100.
- Supposons que l'arbitre a l'adresse IP suivante : 192.168.203.100.

Avant de poursuivre, assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :

#### CONFIGURATION REQUISE

##### Deux grappes existantes

Vous avez au moins deux grappes existantes que vous souhaitez combiner dans une grappe Geo. (Si vous devez configurer deux grappes d'abord, suivez les instructions du manuel Article « Démarrage rapide de l'installation et de la configuration ».)

##### Noms de grappe pertinents

Chaque grappe possède un nom pertinent défini dans le fichier /etc/corosync/corosync.conf qui reflète son emplacement.

##### Arbitre

Vous avez installé une troisième machine qui ne fait partie d'aucune grappe existante et doit être utilisée en tant qu'arbitre.

Pour plus de détails sur chaque élément, reportez-vous également à la [Section 3, « Configuration requise »](#).

## 3 Configuration requise

Toutes les machines (noeuds de grappe et arbitres) destinées à faire partie de la grappe doivent disposer au minimum des modules et extensions suivants :

- Basesystem Module 15 SP5
- Server Applications Module 15 SP5
- SUSE Linux Enterprise High Availability Extension15 SP5

Lors de l'installation des machines, sélectionnez HA GE0 Node en tant que system role. Cela entraîne l'installation d'un système minimal dans lequel les paquets du modèle Geo Clustering for High Availability (ha\_geo) sont installés par défaut.

#### CONFIGURATION RÉSEAU

- Les adresses IP virtuelles à utiliser pour chaque site de grappe doivent être accessibles dans la grappe Geo.

- Les sites doivent être accessibles sur un port UDP et un port TCP par instance de booth. En d'autres termes, les éventuels pare-feux ou tunnels IPsec intermédiaires doivent être configurés en conséquence.
- D'autres décisions de configuration peuvent nécessiter l'ouverture de ports supplémentaires (par exemple, pour la réPLICATION de base de données ou DRBD).

#### AUTRES CONDITIONS REQUISES ET RECOMMANDATIONS

- Tous les noeuds de grappe sur tous les sites doivent être synchronisés avec un serveur NTP en dehors de la grappe. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Administration Guide for SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5* (<https://documentation.suse.com/sles-15/html/SLES-all/cha-ntp.html>) ↗. Si les noeuds ne sont pas synchronisés, les fichiers journaux et les rapports de grappe sont très difficiles à analyser.
- Utilisez un nombre *impair* de sites dans votre grappe Geo. En cas d'interruption de la connexion réseau, cela permet de garantir qu'il y a toujours une majorité de sites (afin d'éviter les scénarios de grappes divergentes). Si vous disposez d'un nombre pair de sites de grappe, utilisez un arbitre pour la gestion du basculement automatique des tickets. Si vous n'utilisez pas d'arbitre, vous devez gérer le basculement des tickets manuellement.
- La grappe sur chaque site a un nom pertinent, par exemple : amsterdam et berlin. Les noms de grappe pour chaque site sont définis dans leur fichier /etc/corosync/corosync.conf respectif :

```
totem {
    [...]
    cluster_name: amsterdam
}
```

Modifiez le nom à l'aide de la commande crmsh suivante :

```
# crm cluster rename NEW_NAME
```

Arrêtez et démarrez les services de grappe pour appliquer les modifications :

```
# crm cluster restart
```

- Les architectures mixtes au sein d'une grappe ne sont pas prises en charge. En revanche, pour les grappes Geo, chaque membre de la grappe Geo peut avoir une architecture différente, qu'il s'agisse d'un site de grappe ou d'un arbitre. Par exemple, vous pouvez exécuter

une grappe Geo avec trois membres (deux sites de grappe et un arbitre), dans laquelle un seul site de grappe est exécuté sur IBM Z, l'autre fonctionnant sur x86 et l'arbitre sur POWER.

## 4 Présentation des scripts d'amorçage Geo

- À l'aide du script `crm cluster geo_init`, configurez une grappe en tant que premier site d'une grappe Geo. Le script utilise des paramètres tels que les noms des grappes, l'arbitre et un ou plusieurs tickets pour créer le fichier `/etc/booth/booth.conf`. Il copie la configuration booth sur tous les noeuds du site de grappe actuel. Il configure également les ressources de grappe nécessaires pour le booth sur le site de grappe actuel.  
Pour plus de détails, reportez-vous à la [Section 6, « Configuration du premier site d'une grappe Geo »](#).
- À l'aide du script `crm cluster geo_join`, ajoutez la grappe actuelle à une grappe Geo existante. Le script copie la configuration booth d'un site de grappe existant et l'écrit dans le fichier `/etc/booth/booth.conf` sur tous les noeuds du site de grappe actuel. Il configure également les ressources de grappe nécessaires pour le booth sur le site de grappe actuel.  
Pour plus de détails, reportez-vous au [Section 7, « Ajout d'un autre site à une grappe Geo »](#).
- À l'aide du script `crm cluster geo_init_arbitrator`, configurez la machine actuelle en tant qu'arbitre pour la grappe Geo. Le script copie de la configuration booth d'un site de grappe existant et l'écrit dans le fichier `/etc/booth/booth.conf`.  
Pour plus de détails, reportez-vous à la [Section 8, « Ajout de l'arbitre »](#).

Tous les scripts d'amorçage consignent des données dans le fichier `/var/log/crmsh/crmsh.log`. Pour toute information à propos du processus d'amorçage, consultez le fichier journal. Toutes les options définies lors du processus d'amorçage peuvent être modifiées ultérieurement (en changeant les paramètres booth, les ressources, etc). Pour plus de détails, reportez-vous à la [Manuel « Administration Guide »](#).

## 5 Installation des paquets Haute disponibilité et Geo Clustering

Les paquets permettant de configurer et de gérer une grappe Geo sont inclus dans les modèles d'installation High Availability et Geo Clustering for High Availability. Ces modèles ne sont disponibles qu'après l'installation de SUSE Linux Enterprise High Availability Extension. Vous pouvez vous enregistrer auprès du SUSE Customer Center et installer High Availability Extension pendant l'installation de SUSE Linux Enterprise Server ou ultérieurement. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Deployment Guide* (<https://documentation.suse.com/sles/html/SLES-all/cha-register-sle.html>) pour SUSE Linux Enterprise Server.

### PROCÉDURE 1 : INSTALLATION DES MODÈLES HAUTE DISPONIBILITÉ ET GEO CLUSTERING

1. Installez les modèles Haute disponibilité et Geo Clustering à partir de la ligne de commande :

```
# zypper install -t pattern ha_sles ha_geo
```

2. Installez les modèles Haute disponibilité et Geo Clustering sur *toutes* les machines qui feront partie de votre grappe.



Remarque : installation des paquets logiciels sur tous les noeuds

Pour procéder à une installation automatisée de SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 et de High Availability Extension, utilisez AutoYaST afin de cloner des noeuds existants. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel « Administration Guide »*, *Chapitre 3 « Installing SUSE Linux Enterprise High Availability »*, *Section 3.2 « Mass installation and deployment with AutoYaST »*.

## 6 Configuration du premier site d'une grappe Geo

Utilisez la commande crm cluster geo\_init pour configurer une grappe existante en tant que premier site d'une grappe Geo.

## PROCÉDURE 2 : CONFIGURATION DU PREMIER SITE (amsterdam) AVEC LA COMMANDE `crm cluster geo_init`

1. Définissez une adresse IP virtuelle par site de grappe qui peut être utilisée pour accéder au site. Supposons que nous utilisons 192.168.201.100 et 192.168.202.100 à cet effet. Vous ne devez pas encore configurer les adresses IP virtuelles en tant que ressources de grappe. Les scripts d'amorçage s'en chargeront.
2. Définissez le nom d'au moins un ticket qui accordera les droits pour l'exécution de certaines ressources sur un site de grappe. Utilisez un nom pertinent qui reflète les ressources qui dépendront du ticket (par exemple, ticket-nfs). Les scripts d'amorçage ont uniquement besoin du nom de ticket, vous pouvez définir les détails restants (dépendances de ticket des ressources) plus tard, comme décrit à la [Section 10, « Étapes suivantes »](#).
3. Connectez-vous à un noeud d'une grappe existante (par exemple, au noeud alice de la grappe amsterdam).
4. exécutez `crm cluster geo_init`. Par exemple, utilisez les options suivantes :

```
# crm cluster geo_init \
--clusters "amsterdam=192.168.201.100 berlin=192.168.202.100" \①
--tickets ticket-nfs \②
--arbitrator 192.168.203.100 ③
```

- ➊ Les noms des sites de grappe (comme définis dans le fichier /etc/corosync/corosync.conf) et les adresses IP virtuelles que vous souhaitez utiliser pour chaque site de grappe. Dans ce cas, nous avons deux sites de grappe (amsterdam et berlin) avec une adresse IP virtuelle pour chacun.
- ➋ Le nom d'un ou de plusieurs tickets.
- ➌ Le nom d'hôte ou l'adresse IP d'une machine en dehors des grappes.

Le script d'amorçage crée le fichier de configuration booth et le synchronise pour les différents sites de grappe. Il crée également les ressources de grappe de base nécessaires pour le booth. L'[Étape 4](#) de la [Procédure 2](#) conduirait à la configuration booth et aux ressources de grappe suivantes :

### EXEMPLE 1 : CONFIGURATION BOOTH CRÉÉE PAR LE SCRIPT `crm cluster geo_init`

```
# The booth configuration file is "/etc/booth/booth.conf". You need to
# prepare the same booth configuration file on each arbitrator and
# each node in the cluster sites where the booth daemon can be launched.
```

```

# "transport" means which transport layer booth daemon will use.
# Currently only "UDP" is supported.
transport="UDP"
port="9929"

arbitrator="192.168.203.100"
site="192.168.201.100"
site="192.168.202.100"
authfile="/etc/booth/authkey"
ticket="ticket-nfs"
expire="600"

```

EXEMPLE 2 : RESSOURCES DE GRAPPE CRÉÉES PAR LE SCRIPT `crm cluster geo_init`

```

primitive① booth-ip IPAddr2 \
    params rule #cluster-name eq amsterdam ip=192.168.201.100 \
    params rule #cluster-name eq berlin ip=192.168.202.100 \
primitive② booth-site ocf:pacemaker:booth-site \
    meta resource-stickiness=INFINITY \
    params config=booth \
    op monitor interval=10s
group③ g-booth booth-ip booth-site \
meta target-role=Stopped④

```

- ① Une adresse IP virtuelle pour chaque site de grappe. Elle est requise par les daemons booth qui ont besoin d'une adresse IP persistante sur chaque site de grappe.
- ② Une ressource primitive pour le daemon booth. Elle communique avec les daemons booth sur les autres sites de grappe. Le daemon peut être démarré sur n'importe quel noeud du site. Pour que la ressource reste sur le même noeud, si possible, la permanence de la ressource doit être définie sur INFINITY.
- ③ Un groupe de ressources de grappe pour les deux primitives. Avec cette configuration, chaque daemon de booth sera disponible sur son adresse IP individuelle, indépendamment du noeud sur lequel le daemon est exécuté.
- ④ Le groupe de ressources de grappe n'est pas démarré par défaut. Après vérification de la configuration de vos ressources de grappe (et l'ajout des ressources nécessaires pour terminer votre configuration), vous devez démarrer le groupe de ressources. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Étapes requises pour terminer la configuration d'une grappe Geo*.

## 7 Ajout d'un autre site à une grappe Geo

Après avoir initialisé le premier site de votre grappe Geo, ajoutez la deuxième grappe avec le script `crm cluster geo_join`, comme décrit dans la [Procédure 3](#). Le script doit avoir un accès SSH à un site de grappe déjà configuré et ajoutera la grappe actuelle à la grappe Geo.

### PROCÉDURE 3 : AJOUT DU DEUXIÈME SITE (`berlin`) AVEC LE SCRIPT `crm cluster geo_join`

1. Connectez-vous à un noeud du site de grappe que vous souhaitez ajouter (par exemple, au noeud `charlie` de la grappe `berlin`).
2. Exécutez la commande `crm cluster geo_join`. Par exemple :

```
# crm cluster geo_join \
--cluster-node 192.168.201.100\①
--clusters "amsterdam=192.168.201.100 berlin=192.168.202.100" ②
```

- ➊ Indique à partir de quel emplacement le système doit copier la configuration booth. Utilisez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un noeud d'un site de grappe Geo déjà configuré. Vous pouvez également utiliser l'adresse IP virtuelle d'un site de grappe existant (comme dans cet exemple). Vous pouvez aussi utiliser l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un arbitre déjà configuré pour votre grappe Geo.
- ➋ Les noms des sites de grappe (comme définis dans le fichier `/etc/corosync/corosync.conf`) et les adresses IP virtuelles que vous souhaitez utiliser pour chaque site de grappe. Dans ce cas, nous avons deux sites de grappe (`amsterdam` et `berlin`) avec une adresse IP virtuelle pour chacun.

La commande `crm cluster geo_join` copie la configuration booth à partir de l'emplacement ➊ (voir [Exemple 1](#)). En outre, il crée les ressources de grappe nécessaires pour le booth (voir [Exemple 2](#)).

## 8 Ajout de l'arbitre

Une fois que vous avez configuré tous les sites de votre grappe Geo avec les scripts `crm cluster geo_init` et `crm cluster geo_join`, définissez l'arbitre avec le script `crm cluster geo_init_arbitrator`.

### PROCÉDURE 4 : CONFIGURATION DE L'ARBITRE AVEC LE SCRIPT `crm cluster geo_init_arbitrator`

1. Connectez-vous à la machine que vous souhaitez utiliser en tant qu'arbitre.

- Exécutez la commande suivante. Par exemple :

```
#crm cluster geo_init_arbitrator --cluster-node 192.168.201.100①
```

- Indique à partir de quel emplacement le système doit copier la configuration booth. Utilisez l'adresse IP ou le nom d'hôte d'un noeud d'un site de grappe Geo déjà configuré. Vous pouvez également utiliser l'adresse IP virtuelle d'un site de grappe déjà existant (comme dans cet exemple).

Le script `crm cluster geo_init_arbitrator` copie la configuration booth à partir de ① (voir [Exemple 1](#)). Il active et démarre également le service de booth sur l'arbitre. Ainsi, l'arbitre est prêt à communiquer avec les instances de booth sur les sites de grappe lorsque les services de booth y sont aussi en cours d'exécution.

## 9 Surveillance des sites de grappe

Pour afficher les deux sites de grappe avec les ressources et le ticket que vous avez créés au cours du processus d'amorçage, utilisez Hawk2. L'interface Web Hawk2 vous permet de surveiller et de gérer plusieurs grappes (indépendantes) et grappes Geo.

### CONDITIONS PRÉALABLES

- Toutes les grappes à surveiller à partir du *Tableau de bord* de Hawk2 doivent exécuter SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP5.
- Si vous n'avez pas encore remplacé le certificat auto-signé pour Hawk2 par votre propre certificat (ou un certificat signé par une autorité de certification officielle) sur chaque noeud de grappe, effectuez l'opération suivante : connectez-vous à Hawk2 sur *chaque* noeud dans *chaque* grappe au moins une fois. Vérifiez le certificat (ou ajoutez une exception dans le navigateur afin d'ignorer l'avertissement). Sans cela, Hawk2 ne peut pas se connecter à la grappe.

### PROCÉDURE 5 : UTILISATION DU TABLEAU DE BORD HAWK2

- Démarrez un navigateur Web et entrez l'adresse IP virtuelle de votre premier site de grappe, amsterdam :

```
https://192.168.201.100:7630/
```

Vous pouvez également utiliser l'adresse IP ou le nom d'hôte du noeud alice ou bob. Si vous avez configuré les deux noeuds avec les scripts d'amorçage, le service hawk doit s'exécuter sur les deux noeuds.

2. Connectez-vous à l'interface Web de Hawk2.

3. Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez *Tableau de bord*.

Hawk2 affiche une vue d'ensemble des noeuds et ressources sur le site de grappe actuel. En outre, il indique les *tickets* qui ont été configurés pour la grappe Geo. Si vous avez besoin d'informations sur les icônes utilisées dans cette vue, cliquez sur *Legend* (Légende).




FIGURE 2 : TABLEAU DE BORD HAWK2 AVEC UN SITE DE GRAPPE (amsterdam)

4. Pour ajouter un tableau de bord pour le deuxième site de grappe, cliquez sur *Ajouter une grappe*.

- a. Entrez le *nom de grappe* permettant d'identifier la grappe dans le *Tableau de bord*. Dans ce cas, il s'agit de berlin.
- b. Entrez le nom d'hôte complet de l'un des noeuds de la grappe (dans ce cas, charlie ou doro).
- c. Cliquez sur *Ajouter*. Hawk2 affiche un deuxième onglet pour le site de grappe nouvellement ajouté avec une vue d'ensemble de ses noeuds et ressources.




FIGURE 3 : TABLEAU DE BORD HAWK2 AVEC DEUX SITES DE GRAPPE

5. Pour afficher plus de détails sur un site de grappe ou sur sa gestion, basculez vers l'onglet du site et cliquez sur l'icône de la chaîne.

Hawk2 ouvre la vue *État* de ce site dans une nouvelle fenêtre de navigateur ou un nouvel onglet. Cette vue vous permet d'administrer cette partie de la grappe Geo.

## 10 Étapes suivantes

Les scripts d'amorçage Geo Clustering constituent un moyen rapide pour configurer une grappe Geo de base qui peut être utilisée à des fins de test. Toutefois, pour convertir la grappe Geo résultante en une grappe Geo opérationnelle pouvant être utilisée dans des environnements de production, d'autres étapes sont requises.

### ÉTAPES REQUISSES POUR TERMINER LA CONFIGURATION D'UNE GRAPPE GEO

#### Démarrage des services de booth sur des sites de grappe

Après le processus d'amorçage, le service de booth de l'arbitre ne peut pas encore communiquer avec les services de booth des sites de grappe, car ils ne sont pas démarrés par défaut.

Le service de booth pour chaque site de grappe est géré par le groupe de ressources de booth `g-booth` (voir [Exemple 2, « Ressources de grappe créées par le script `crm cluster geo\_init` »](#)). Pour démarrer une instance du service de booth par site, démarrez le groupe de ressources de booth respectif sur chaque site de grappe. Cela permet à toutes les instances de booth de communiquer entre elles.

#### Configuration des dépendances de tickets et des contraintes d'ordre

Pour faire dépendre des ressources du ticket que vous avez créé au cours du processus d'amorçage de grappe Geo, configurez des contraintes. Pour chaque contrainte, définissez une `loss-policy` qui définit ce qu'il arriverait aux ressources respectives si le ticket était révoqué d'un site de grappe.

Pour plus de détails, reportez-vous au *Manuel « Geo Clustering Guide », Chapitre 6 « Configuring cluster resources and constraints »*.

#### Octroi initial d'un ticket à un site

Avant que le booth puisse gérer un certain ticket au sein de la grappe Geo, vous devez d'abord *l'attribuer* à un site manuellement. Pour accorder un ticket, vous pouvez utiliser l'outil de ligne de commande du client de booth ou Hawk2.

Pour plus de détails, reportez-vous au *Manuel « Geo Clustering Guide », Chapitre 8 « Managing Geo clusters »*.

Les scripts d'amorçage créent les mêmes ressources de booth sur les deux sites de grappe et les mêmes fichiers de configuration booth sur tous les sites, y compris l'arbitre. Si vous étendez la configuration de grappe Geo (pour passer à un environnement de production), vous devrez probablement affiner la configuration booth et modifier la configuration des ressources de grappe liées au booth. Ensuite, vous devez synchroniser les modifications sur les autres sites de votre grappe Geo pour qu'elles soient prises en compte.



## Remarque : synchronisation des modifications entre les différents sites de grappe

- Pour synchroniser les modifications de la configuration booth sur tous les sites de grappe (y compris l'arbitre), utilisez Csync2. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel « Geo Clustering Guide », Chapitre 5 « Synchronizing configuration files across all sites and arbitrators ».*
- Le CIB (base d'informations de la grappe) n'est pas synchronisé automatiquement entre les différents sites d'une grappe Geo. Cela signifie que toutes les modifications de la configuration des ressources requises sur tous les sites de grappe doivent être transférées vers les autres sites manuellement. Pour ce faire, ajoutez des balises aux ressources respectives, exportez-les à partir du CIB actuel, puis importez-les dans le CIB sur les autres sites de grappe. Pour plus de détails, reportez-vous au *Manuel « Geo Clustering Guide », Chapitre 6 « Configuring cluster resources and constraints », Section 6.4 « Transferring the resource configuration to other cluster sites ».*

## 11 Pour en savoir plus

- Pour plus de documentation sur ce produit, reportez-vous à l'adresse <https://documentation.suse.com/sle-ha/>. Pour des informations concernant d'autres tâches de configuration et d'administration, reportez-vous au document *Geo Clustering Guide* (<https://documentation.suse.com/sle-ha/html/SLE-HA-all/book-administration.html>).
- Vous trouverez des informations concernant la réPLICATION des données sur les grappes Geo via DRBD dans la ressource suivante : *SUSE Best Practices document* (<https://documentation.suse.com/sbp/all/html/SBP-DRBD/index.html>).

## A GNU licenses

This appendix contains the GNU Free Documentation License version 1.2.

### GNU Free Documentation License

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

## 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

## 1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

## 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

## 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects. If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages. If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

#### 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles. You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

#### 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

#### 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

#### 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

## 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail. If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

## 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

## 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <https://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

### ADDENDUM: How to use this License for your documents

```
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.  
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document  
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2  
or any later version published by the Free Software Foundation;  
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.  
A copy of the license is included in the section entitled "GNU  
Free Documentation License".
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the  
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.