



SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4

Guia de Implantação

Guia de Implantação

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4


Este guia detalha como instalar sistemas únicos ou vários sistemas e como explorar os recursos inerentes do produto para uma infraestrutura de implantação.

Data de Publicação: 03 de abril de 2025

<https://documentation.suse.com> 

Copyright © 2006-2025 SUSE LLC e colaboradores. Todos os direitos reservados.

Permissão concedida para copiar, distribuir e/ou modificar este documento sob os termos da Licença GNU de Documentação Livre, Versão 1.2 ou (por sua opção) versão 1.3; com a Seção Invariante sendo estas informações de copyright e a licença. Uma cópia da versão 1.2 da licença está incluída na seção intitulada “GNU Free Documentation License” (Licença GNU de Documentação Livre).

Para ver as marcas registradas da SUSE, visite <https://www.suse.com/company/legal/> . Todas as marcas comerciais de terceiros pertencem a seus respectivos proprietários. Os símbolos de marca registrada (®, ™ etc.) indicam as marcas registradas da SUSE e de suas afiliadas. Os asteriscos (*) indicam marcas registradas de terceiros.

Todas as informações deste manual foram compiladas com a maior atenção possível aos detalhes. Entretanto, isso não garante uma precisão absoluta. A SUSE LLC, suas afiliadas, os autores ou tradutores não serão responsáveis por possíveis erros nem pelas consequências resultantes de tais erros.

Conteúdo

Prefácio **xiii**

- 1 Documentação disponível **xiii**
- 2 Melhorando a documentação **xiii**
- 3 Convenções da documentação **xv**
- 4 Suporte **xvi**
Declaração de suporte para o SUSE Linux Enterprise Server **xvi** • Prévias de tecnologia **xviii**

I **PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO** **1**

1 **Planejando-se para o SUSE Linux Enterprise Server** **2**

- 1.1 Considerações sobre a implantação de um SUSE Linux Enterprise Server **2**
- 1.2 Implantação do SUSE Linux Enterprise Server **3**
- 1.3 Executando o SUSE Linux Enterprise Server **3**
- 1.4 Registrando o SUSE Linux Enterprise Server **4**
- 1.5 Mudanças na instalação a partir do SUSE Linux Enterprise Server versão 15 **4**
Instalador unificado para produtos baseados no SUSE Linux Enterprise **4** • Instalando com acesso à Internet **5** • Instalação offline **5** • Mídia atualizada por trimestre **6**

2 **Instalação em AMD64 e Intel 64** **7**

- 2.1 Requisitos de hardware **7**

- 2.2 Considerações sobre instalação 9
 - Instalação em hardware ou máquina virtual 9 • Destino de instalação 9
- 2.3 Controlando a instalação 9
- 2.4 Inicializando o sistema de instalação 10
- 2.5 Lidando com problemas de boot e de instalação 12
 - Problemas de boot 12 • Problemas de instalação 13 • Redirecionando a fonte de boot para o meio de instalação 13

3 Instalação no Arm AArch64 14

- 3.1 Requisitos de hardware 14
- 3.2 Considerações sobre instalação 16
 - Instalação em hardware ou máquina virtual 16 • Destino de instalação 16
- 3.3 Controlando a instalação 16
- 3.4 Inicializando o sistema de instalação 17
- 3.5 Lidando com problemas de boot e de instalação 19
 - Problemas de boot 19 • Problemas de instalação 20 • Redirecionando a fonte de boot para o DVD de boot 20
- 3.6 Raspberry Pi 20
 - Processo de boot 21 • Não há relógio em tempo real 23 • Implantando a imagem de um aplicativo 24 • Instalação da mídia USB 25 • Instalação da rede 25 • Mais informações 26

4 Instalação no IBM POWER 27

- 4.1 Requisitos de hardware 27
- 4.2 Instalando o SUSE Linux Enterprise Server para POWER 28
- 4.3 Instalando o SUSE Linux Enterprise Server 31
- 4.4 Mais informações 35

5 Instalação no IBM Z e no LinuxONE 37

- 5.1 Requisitos do sistema 37
 - Hardware 37 • Nível do MicroCode, APARs e correções 39 • Software 40
- 5.2 Informações gerais 41
 - Tipos de instalação 41 • Opções de reinicialização (IPL) 42
- 5.3 Preparando para a instalação 43
 - Disponibilizando os dados de instalação 44 • Tipos de instalação 51 • Preparando a reinicialização (IPL) do sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server 52 • Reiniciando (IPL) o sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server 55 • Configuração de rede 61 • Conectando-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server 64 • Procedimento de boot do SUSE Linux Enterprise Server no IBM Z 67
- 5.4 Boot seguro 68
- 5.5 Configuração automática do dispositivo de E/S em sistemas IBM Z 69
- 5.6 Parmfile: automatizando a configuração do sistema 70
 - Parâmetros gerais 71 • Configurando a interface de rede 71 • Especificando a fonte de instalação e a interface do YaST 74 • Parmfiles de exemplo 75
- 5.7 Usando o emulador de terminal vt220 76
- 5.8 Mais informações 77
 - Documentos gerais sobre Linux no IBM Z 77 • Technical Issues of Linux on IBM Z (Problemas técnicos do Linux no IBM Z) 77 • Advanced configurations for Linux on IBM Z (Configurações avançadas do Linux no IBM Z) 78

6 Instalação em hardware não suportado no momento do lançamento 79

- 6.1 Fazer download da atualização do kernel 79
- 6.2 Atualização do kernel de boot 79

II PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO 80

7 Parâmetros de boot 81

- 7.1 Usando os parâmetros de boot padrão 81
- 7.2 PC (AMD64/Intel 64/Arm AArch64) 82
 - Tela de boot em máquinas equipadas com BIOS tradicional 82 • Tela de boot em máquinas equipadas com UEFI 85
- 7.3 Lista de parâmetros de boot importantes 87
 - Parâmetros de boot gerais 87 • Configurando a interface de rede 89 • Especificando a fonte de instalação 90 • Especificando o acesso remoto 91
- 7.4 Configurações avançadas 92
 - Fornecendo dados para acessar um servidor RMT 92 • Configurando um servidor de dados alternativo para **supportconfig** 93 • Usando IPv6 para instalação 94 • Usando proxy para instalação 94 • Habilitando o suporte a SELinux 95 • Habilitando a atualização automática do instalador 95 • Dimensionar interface do usuário para alto DPI 96 • Usando mitigações de CPU 96
- 7.5 IBM Z 96
- 7.6 Mais informações 99

8 Etapas de instalação 100

- 8.1 Visão Geral 100
- 8.2 Atualização automática do instalador 102
 - Processo de atualização automática 103 • Repositórios personalizados de atualização automática 105
- 8.3 Seleção de idioma, teclado e produto 107
- 8.4 Contrato de licença 109
- 8.5 IBM Z: ativação do disco 109
 - Configurando discos DASD 110 • Configurando discos zFCP 111
- 8.6 Configurações de rede 113

- 8.7 Registro 114
 - Registrando manualmente 115 • Carregando códigos de registro do armazenamento USB 116 • Instalando sem registro 117
- 8.8 Seleção de extensão e módulo 119
- 8.9 Produto complementar 124
- 8.10 Função do sistema 125
- 8.11 Particionamento 127
 - Informações importantes 127 • Particionamento sugerido 130
- 8.12 Relógio e fuso horário 133
- 8.13 Criar novo usuário 134
- 8.14 Autenticação para o administrador do sistema root 137
- 8.15 Configurações da instalação 139
 - Software* 140 • *Executando Boot* 141 • *Segurança* 142 • *Configuração de rede* 143 • *Kdump* 143 • *IBM Z: dispositivos na lista negra* 143 • *Destino do systemd padrão* 143 • *Importar Chaves e Configuração de Host SSH* 144 • *Sistema* 144
- 8.16 Executando a instalação 145
 - IBM Z: Reiniciando (IPL) o sistema instalado 146 • IBM Z: Conectando-se ao sistema instalado 148
- 9 Registrando o SUSE Linux Enterprise e gerenciando módulos/extensões 149**
 - 9.1 Registrando durante a instalação 150
 - 9.2 Registrando durante a implantação automatizada 150
 - 9.3 Efetuando o registro do sistema instalado 150
 - Registrando no YaST 150 • Registrando no SUSEConnect 153
 - 9.4 Gerenciando módulos e extensões em um sistema em execução 154
 - Adicionando módulos e extensões com o YaST 154 • Apagando módulos e extensões com o YaST 155 • Adicionando/Apagando módulos e extensões com o SUSEConnect 156

10 *Particionador Técnico* 159

10.1 Usando o *Particionador Técnico* 159

Tabelas de partição 161 • Partições 162 • Editando uma partição 166 • Opções de especialista 169 • Opções avançadas 169 • Mais dicas sobre particionamento 169 • Particionamento e LVM 172

10.2 Configuração do LVM 173

Criar volume físico 173 • Criando grupos de volume 174 • Configurando volumes lógicos 175

10.3 RAID de software 176

Configuração de RAID de software 176 • Solução de problemas 178 • Mais informações 178

11 *Instalação remota* 179

11.1 Visão Geral 179

11.2 Cenários de instalação remota 180

Instalação da mídia de origem por VNC 180 • Instalação da rede por VNC 181 • Instalação da mídia de origem por SSH 182 • Instalação da rede por SSH 183

11.3 Monitorando a instalação por VNC 184

Preparando para instalação por VNC 184 • Conectando-se ao programa de instalação 185

11.4 Monitorando a instalação por SSH 186

Preparando para instalação por SSH 186 • Conectando-se ao programa de instalação 186

11.5 Monitorando a instalação pelo console serial 187

12 *Solução de problemas* 188

12.1 Verificando a mídia 188

12.2 Nenhuma unidade inicializável disponível 188

12.3 Falha na inicialização da mídia de instalação 189

12.4	Falha de boot	190
12.5	Falha na inicialização do instalador gráfico	192
12.6	Apenas a tela de boot minimalista é iniciada	194
12.7	Arquivos de registro	195
III	PERSONALIZANDO IMAGENS DE INSTALAÇÃO	196
13	Clonando imagens de disco	197
13.1	Visão Geral	197
13.2	Limpendo identificadores exclusivos do sistema	197
14	Personalizando imagens de instalação com o mksusecd	199
14.1	Instalando o mksusecd	199
14.2	Criando uma imagem de boot mínima	200
14.3	Definir parâmetros de boot padrão do kernel	200
14.4	Personalizando módulos, extensões e repositórios	201
14.5	Criando uma ISO mínima do netinstall	202
14.6	Mudar o repositório padrão	202
15	Personalizando as imagens de instalação manualmente	203

IV CONFIGURANDO UM SERVIDOR DE INSTALAÇÃO 204

16	Configurando uma fonte de instalação de rede	205
16.1	Configurando um servidor de instalação usando YaST	205
16.2	Configurando um repositório NFS manualmente	207
16.3	Configurando um repositório FTP manualmente	210
16.4	Configurando um repositório HTTP manualmente	211

- 16.5 Gerenciando um repositório SMB 212
- 16.6 Usando imagens ISO da mídia de instalação no servidor 213
- 17 Preparando o ambiente de boot de rede 215**
 - 17.1 Configurando um servidor DHCP 215
 - Atribuição dinâmica de endereço 216 • Atribuindo endereços IP estáticos 217 • Falhas na instalação do PXE e do AutoYaST 217
 - 17.2 Configurando um servidor TFTP 218
 - Instalando um servidor TFTP 219 • Instalando arquivos para inicialização 219 • Configurando o PXELINUX 220 • Preparando o boot PXE para EFI com GRUB2 221
 - 17.3 Opções de configuração PXELINUX 221
 - 17.4 Preparando o sistema de destino para boot PXE 224
 - 17.5 Usando wake-on-LAN para ativações remotas 225
 - Pré-requisitos 225 • Verificando o suporte a Ethernet com fio 225 • Verificando o suporte à interface wireless 226 • Instalando e testando o WOL 226
- 18 Configurando um servidor de boot HTTP UEFI 228**
 - 18.1 Introdução 228
 - Configurando a máquina cliente 228 • Preparação 228
 - 18.2 Configurando o servidor 229
 - Servidor DNS 229
 - 18.3 Inicializando o cliente por boot HTTP 236
- 19 Implantando pré-instalações personalizadas 237**
 - 19.1 Preparando a máquina master 237
 - 19.2 Personalizando a instalação do firstboot 238
 - Personalizando as mensagens do YaST 239 • Personalizando a ação de licença 240 • Personalizando as notas de versão 241 • Personalizando o workflow 241 • Configurando scripts adicionais 246 • Traduzindo o workflow de instalação 246

- 19.3 Clonando a instalação master 247
- 19.4 Personalizando a instalação 247
 - A Criando imagens e produtos 248**
 - B GNU licenses 249**

Prefácio

1 Documentação disponível

Documentação online

A documentação online deste produto está disponível em <https://documentation.suse.com/#sles>. Procure ou faça download da documentação em vários formatos.

Encontre a documentação online de outros produtos em <https://documentation.suse.com/>.



Nota: Atualizações mais recentes

Normalmente, as atualizações mais recentes estão disponíveis na versão em inglês da documentação.

Notas de versão

Para ver as notas de versão, visite <https://www.suse.com/releasesnotes/>.

Em seu sistema

Para uso offline, encontre a documentação no sistema instalada em `/usr/share/doc`. Muitos comandos também estão descritos em detalhes nas respectivas *páginas de manual*. Para vê-los, execute `man`, seguido do nome de um comando específico. Se o comando `man` não estiver instalado no sistema, instale-o com `sudo zypper install man`.

2 Melhorando a documentação


Seus comentários e suas contribuições para esta documentação são bem-vindos. Os seguintes canais para fornecer feedback estão disponíveis:

Solicitações de serviço e suporte

Para conhecer os serviços e as opções de suporte disponíveis para o seu produto, consulte <https://www.suse.com/support/>.

Para abrir uma solicitação de serviço, você precisa de uma assinatura do SUSE registrada no SUSE Customer Center. Vá para <https://scc.suse.com/support/requests>, efetue login e clique em *Criar Novo*.

Relatórios de bugs

Relate os problemas com a documentação em <https://bugzilla.suse.com/> . Para simplificar esse processo, você pode usar o link *Report an issue* (Relatar um problema) na versão HTML deste documento. Posicione o cursor na frase afetada e, na seção *Give feedback* (Enviar comentários) do painel de navegação direito, clique em *Report an issue*. O produto e a categoria certos são pré-selecionados no Bugzilla e um link é adicionado à seção atual. Você pode começar a digitar o relatório do bug imediatamente. Uma conta do Bugzilla é necessária.


Contribuições

Para contribuir com esta documentação, use o link *Edit source document* (Editar documento de origem) na versão HTML deste documento. Posicione o cursor na frase afetada e, na seção *Give feedback* (Enviar comentários) do painel de navegação direito, clique em *Edit source document* (Editar documento de origem). Esse procedimento leva você até o código-fonte no GitHub, onde é possível abrir uma solicitação pull. Uma conta do GitHub é necessária.



Nota: *Edit source document* está disponível apenas para inglês

Os links *Edit source document* estão disponíveis apenas para a versão em inglês de cada documento. Para todos os outros idiomas, use o link *Report an issue* conforme descrito acima.

Para obter mais informações sobre o ambiente da documentação usado para este documento, consulte o README do repositório em <https://github.com/SUSE/doc-sle/blob/main/README.adoc> .

E-mail

É possível também relatar erros e enviar comentários sobre a documentação para doc-team@suse.com. Inclua o título do documento, a versão do produto e a data de publicação do documento. Mencione também o número e o título da seção relevante (ou inclua o URL) e insira uma breve descrição do problema.

3 Convenções da documentação

Os seguintes avisos e convenções tipográficas são usados nesta documentação:

- `/etc/passwd`: nomes de diretório e arquivo
- `MARCADOR`: substitua `MARCADOR` pelo valor real
- `PATH`: a variável do ambiente `PATH`
- `ls`, `--help`: comandos, opções e parâmetros
- `user`: usuários ou grupos
- `package name`: nome de um pacote
- `Alt` , `Alt - F1` : uma tecla ou uma combinação de teclas a serem pressionadas; as teclas são mostradas em letras maiúsculas como aparecem no teclado
- *Arquivo*, *Arquivo* > *Gravar Como* : itens de menu, botões
- `AMD/Intel` > Este parágrafo é relevante apenas para a arquitetura AMD64/Intel 64. As setas marcam o início e o fim do bloco de texto. ◁
- `IBM Z`, `POWER` > Este parágrafo é relevante apenas para as arquiteturas `IBM Z` e `POWER`. As setas marcam o início e o fim do bloco de texto. ◁
- *Pinguins Dançarinos* (Capítulo *Pinguins*, ↑Outro Manual): É uma referência a um capítulo de outro manual.
- Comandos que devem ser executados com privilégios `root`. Geralmente, você também pode usar o comando `sudo` como prefixo nesses comandos para executá-los como usuário não privilegiado.

```
# command  
> sudo command
```

- Comandos que podem ser executados por usuários sem privilégios.

```
> command
```

- Avisos



Atenção: Mensagem de aviso

Informações vitais que você deve saber antes de continuar. Avisa sobre problemas de segurança, potencial perda de dados, danos no hardware ou perigos físicos.



Importante: Aviso importante

Informações importantes que você deve saber antes de continuar.



Nota: Nota

Informações adicionais, por exemplo, sobre diferenças nas versões do software.



Dica: Aviso de dica


Informações úteis, como uma diretriz ou informação prática.

4 Suporte

Encontre a declaração de suporte para o SUSE Linux Enterprise Server e as informações gerais sobre as prévias de tecnologia a seguir. Para obter detalhes sobre o ciclo de vida do produto, consulte o *Livro “Guia de Upgrade”, Capítulo 2 “Ciclo de vida e suporte”*.

Se você tiver direito a suporte, encontre os detalhes de como coletar informações para um ticket de suporte no *Livro “Administration Guide”, Capítulo 47 “Gathering system information for support”*.

4.1 Declaração de suporte para o SUSE Linux Enterprise Server

Para receber suporte, você precisa de uma inscrição apropriada na SUSE. Para ver as ofertas de suporte específicas que estão disponíveis para você, acesse <https://www.suse.com/support/>  e selecione seu produto.

Os níveis de suporte são definidos da seguinte forma:

L1

Determinação do problema, que significa suporte técnico designado para fornecer informações de compatibilidade, suporte ao uso, manutenção contínua, coleta de informações e solução básica de problemas usando a documentação disponível.

L2

Isolamento do problema, que significa suporte técnico designado para analisar os dados, reproduzir os problemas dos clientes, isolar as áreas problemáticas e resolver os problemas não resolvidos no Nível 1 ou preparar-se para o Nível 3.

L3

Resolução do problema, que significa suporte técnico designado para resolver os problemas com a participação da engenharia para solucionar defeitos nos produtos que foram identificados pelo Suporte de Nível 2.

Para clientes e parceiros contratados, o SUSE Linux Enterprise Server foi entregue com suporte L3 para todos os pacotes, com exceção do seguinte:

- prévias de tecnologia
- som, gráficos, fontes e arte
- pacotes que requerem um contrato de cliente adicional
- alguns pacotes enviados como parte do módulo *Workstation Extension* contam apenas com suporte L2
- os pacotes com nomes que terminam em `-devel` (contendo arquivos de cabeçalho e recursos de desenvolvedor semelhantes) serão suportados apenas junto com seus pacotes principais.

A SUSE apenas oferecerá suporte ao uso dos pacotes originais. Isto é, pacotes que não foram modificados nem recompilados.

4.2 Prévias de tecnologia

As Prévias de tecnologia são pacotes, pilhas ou recursos fornecidos pela SUSE como amostras de inovações futuras. As prévias estão incluídas para sua conveniência e para que você possa testar as novas tecnologias em seu ambiente. Agradecemos seus comentários! Se você testar uma prévia de tecnologia, contate seu representante SUSE e conte sobre sua experiência e seus casos de uso. Suas informações são úteis para o desenvolvimento futuro.

No entanto, as prévias de tecnologia são fornecidas com as seguintes limitações:

- As prévias de tecnologia ainda estão em desenvolvimento. Portanto, elas podem ter funcionalidades incompletas, instáveis ou, de alguma outra maneira, *inadequadas* para uso em produção.
- As prévias de tecnologia *não* contam com suporte.
- As prévias de tecnologia talvez estejam disponíveis apenas para arquiteturas de hardware específicas.
- Os detalhes e as funcionalidades das prévias de tecnologia estão sujeitos a mudanças. Consequentemente, o upgrade para as versões subsequentes de uma prévia de tecnologia pode ser impossível e exigir uma instalação nova.
- As prévias de tecnologia podem ser descartadas a qualquer momento. Por exemplo, se a SUSE descobrir que uma prévia não atende às necessidades do cliente ou do mercado ou não cumpre os padrões da empresa. A SUSE não se compromete em oferecer uma versão com suporte desse tipo de tecnologia no futuro.

Para obter uma visão geral das prévias de tecnologia fornecidas com seu produto, consulte as notas de lançamento em <https://www.suse.com/releasenotes/> .

I Preparação para instalação



- 1 Planejando-se para o SUSE Linux Enterprise Server 2
- 2 Instalação em AMD64 e Intel 64 7
- 3 Instalação no Arm AArch64 14
- 4 Instalação no IBM POWER 27
- 5 Instalação no IBM Z e no LinuxONE 37
- 6 Instalação em hardware não suportado no momento do lançamento 79

1 Planejando-se para o SUSE Linux Enterprise Server

Este capítulo descreve algumas considerações básicas antes de instalar o SUSE Linux Enterprise Server.

1.1 Considerações sobre a implantação de um SUSE Linux Enterprise Server

A implementação de um sistema operacional em um ambiente de TI existente ou como uma implantação totalmente nova deve ser cuidadosamente preparada. No início do processo de planejamento, você deve tentar definir os objetivos do projeto e os recursos necessários. Isso deve ser feito individualmente para cada projeto, mas as perguntas a serem respondidas devem incluir o seguinte:

- Quantas instalações devem ser feitas? Isso influenciará na escolha do melhor método de implantação.
- O sistema será executado como um host físico ou como uma máquina virtual?
- O sistema estará em um ambiente hostil? Consulte o Livro *“Security and Hardening Guide”*, Capítulo 1 *“Security and confidentiality”* para obter uma visão geral das consequências.
- Como você obterá atualizações regulares? Todos os patches são fornecidos online para usuários registrados. Encontre o banco de dados de suporte a registro e patch em <http://download.suse.com/> .
- Precisa de ajuda para executar a sua instalação local? O SUSE oferece treinamento, suporte e consultoria sobre todos os tópicos referentes ao SUSE Linux Enterprise Server. Encontre mais informações sobre isso em <https://www.suse.com/products/server/> .
- Precisa de produtos de terceiros? Verifique se o produto necessário também é suportado na plataforma desejada. O SUSE também oferece ajuda para dar suporte ao software em diferentes plataformas, quando necessário.

1.2 Implantação do SUSE Linux Enterprise Server

Para assegurar que seu sistema seja executado sem falhas, tente sempre usar hardware certificado. O processo de certificação de hardware é contínuo e o banco de dados de hardware certificado é atualizado regularmente. Encontre a forma de pesquisa de hardware certificado em <https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp>.

Dependendo do número de instalações desejadas, vale a pena usar servidores de instalação ou até mesmo instalações totalmente automáticas. Ao usar as tecnologias de virtualização Xen ou KVM, convém considerar os sistemas de arquivos raiz de rede ou as soluções de armazenamento de rede, como iSCSI.

O SUSE Linux Enterprise Server oferece uma ampla variedade de serviços. Encontre uma visão geral da documentação desse manual em Livro “Administration Guide”, Prefácio “Preface”. A maioria das configurações necessárias pode ser feita com o YaST, o utilitário de configuração do SUSE. Além disso, várias configurações manuais são descritas nos capítulos correspondentes.

Além da instalação de software simples, você deve considerar o treinamento dos usuários finais dos sistemas e da equipe de suporte técnico.



Nota: Terminologia

Nas seções a seguir, o sistema que armazenará a instalação do novo SUSE Linux Enterprise Server é chamado de *sistema de destino* ou *destino de instalação*. O termo *repositório* (antes chamado de “fonte de instalação”) é usado para todas as fontes de dados de instalação. Isso inclui mídia física, como CD, DVD ou unidade flash USB, e servidores de rede que distribuem os dados de instalação na sua rede.

1.3 Executando o SUSE Linux Enterprise Server

O sistema operacional SUSE Linux Enterprise Server é um sistema estável e completamente testado. Infelizmente, isso não impede falhas de hardware ou outras causas de tempo de espera ou perda de dados. Para qualquer tarefa de computação séria em que possa ocorrer perda de dados, deve ser feito backup regular.

Para garantir a segurança ideal e a proteção dos dados, você deve fazer atualizações regulares das máquinas utilizadas. Se você tem um servidor crítico, deve executar uma segunda máquina idêntica (pré-produção) que pode ser usada para testar todas as mudanças. Desse modo, você também poderá alternar entre as máquinas no caso de falha de hardware.

1.4 Registrando o SUSE Linux Enterprise Server

Para obter suporte técnico e atualizações de produto, é necessário registrar e ativar seu produto SUSE no SUSE Customer Center. É recomendável o registro durante a instalação, pois isso permitirá instalar o sistema com as últimas atualizações e patches disponíveis. Contudo, se você estiver offline ou quiser ignorar a etapa de registro, poderá registrar a qualquer momento após a instalação do sistema.

Se a sua organização não tem um servidor de registro local disponível, o registro do SUSE Linux Enterprise requer uma conta do SUSE Customer Center. Se você ainda não tem essa conta, vá para a home page do SUSE Customer Center (<https://scc.suse.com/>) para criar uma.

Durante a instalação, será solicitado para você digitar seu código de registro. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.7, “Registro”](#).

Se você implantar as instâncias automaticamente usando o AutoYaST, poderá registrar o sistema durante a instalação, fornecendo as respectivas informações no arquivo de controle do AutoYaST. Para obter os detalhes, consulte o Livro “AutoYaST Guide”, Capítulo 4 “Configuration and installation options”, Seção 4.3 “System registration and extension selection”.

Para registrar um sistema já instalado, consulte o Livro “Administration Guide”, Capítulo 8 “Installing or removing software”, Seção 8.2 “Registering an installed system”.

1.5 Mudanças na instalação a partir do SUSE Linux Enterprise Server versão 15

A partir do SUSE Linux Enterprise Server 15, todos os produtos baseados no SUSE Linux Enterprise são instalados usando um Instalador Unificado de um único conjunto de mídia de instalação para cada arquitetura suportada.

1.5.1 Instalador unificado para produtos baseados no SUSE Linux Enterprise

A partir do SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, os produtos base a seguir estão incluídos:

Nome do Produto	Plataformas Suportadas
SUSE Linux Enterprise Server	AMD64/Intel 64; AArch64; POWER; IBM Z

Nome do Produto	Plataformas Suportadas
SUSE Linux Enterprise High Performance Computing	AMD64/Intel 64; AArch64
SUSE Linux Enterprise Real Time	AMD64/Intel 64
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications	AMD64/Intel 64; POWER
SUSE Linux Enterprise Desktop	AMD64/Intel 64
SUSE Manager Server	AMD64/Intel 64; POWER; IBM Z
Proxy do SUSE Manager	AMD64/Intel 64
SUSE Manager for Retail Branch Server	AMD64/Intel 64
SUSE Enterprise Storage	AMD64/Intel 64; Arm; Intel 64

1.5.2 Instalando com acesso à Internet

Se você estiver instalando em um computador ou uma VM que tenha acesso à Internet, apenas será necessário fazer download da imagem [SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso](#) referente à arquitetura desejada para instalar qualquer um dos produtos listados acima.



Nota: Instalando o SUSE Manager

Para instalar qualquer produto SUSE Manager, a máquina de destino deverá ter acesso direto ao SUSE Customer Center ou a um servidor RMT.

1.5.3 Instalação offline

Exceto pelo SUSE Manager, você não precisa de acesso à Internet, ao SUSE Customer Center nem a um servidor RMT para instalar os outros produtos listados.

Para instalação offline, faça também o download da imagem [SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso](#) referente à arquitetura desejada.

Existe um segundo meio adicional de Pacotes, mas ele inclui apenas o código-fonte e não é obrigatório para instalação.



Dica: Tamanho total da mídia

O tamanho da mídia de instalação SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso completa excede a capacidade de um DVD de camada dupla. Portanto, você apenas pode inicializá-la de uma unidade flash USB.

1.5.4 Mídia atualizada por trimestre

Para a mídia de instalação e as imagens de Convidado da VM, a SUSE oferece duas variantes:

- A primeira, contendo GM no nome do arquivo, consiste no conjunto de pacotes como enviado na primeira data de remessa ao cliente.
- A segunda, identificada com QU seguido por um número no nome do arquivo, contém o mesmo conjunto de pacotes, mas inclui todas as atualizações de manutenção dos pacotes que foram lançados nesse intervalo. A mídia é atualizada a cada três meses, com os primeiros três meses após o lançamento da GM.

Você precisa apenas da mídia GM or QU, não das duas. A versão a ser selecionada depende das suas necessidades e preferências. Se você tem um hardware mais recente, a versão QU pode ser a melhor opção. O procedimento de instalação é idêntico para as duas variantes.

Para ambas as variantes, é recomendável instalar as atualizações mais recentes lançadas após a criação das imagens durante ou logo após a instalação.

2 Instalação em AMD64 e Intel 64

Este capítulo descreve as etapas necessárias de preparação para a instalação do SUSE Linux Enterprise Server em computadores com AMD64 e Intel 64. Ele apresenta as etapas necessárias para preparar os vários métodos de instalação. A lista de requisitos de hardware apresenta uma visão geral dos sistemas suportados pelo SUSE Linux Enterprise Server. Encontre informações sobre os métodos de instalação disponíveis e vários problemas comuns conhecidos. Aprenda também a controlar a instalação, fornecer mídia de instalação e inicializar através de métodos comuns.

2.1 Requisitos de hardware

É possível implantar o sistema operacional SUSE® Linux Enterprise Server em uma ampla variedade de hardwares. É impossível listar todas as combinações diferentes de hardware que o SUSE Linux Enterprise Server suporta. Contudo, para orientá-lo durante a fase de planejamento, os requisitos mínimos são apresentados aqui.

Para verificar se determinada configuração do computador vai funcionar, conheça as plataformas que foram certificadas pelo SUSE. Você encontra uma lista no site <https://www.suse.com/yessearch/>.

As arquiteturas Intel 64 e AMD64 suportam a migração simples de software x86 para 64 bits. Como a arquitetura x86, elas constituem uma alternativa econômica.

CPU

Há suporte para todas as CPUs disponíveis no mercado até o momento.

Número máximo de CPUs

O número máximo de CPUs suportadas pelo projeto de software é de 8192 para Intel 64 e AMD64. Se você pretende usar um sistema tão grande, consulte os dispositivos suportados em nossa página de certificação de sistema de hardware na Web <https://www.suse.com/yessearch/>.

Requisitos de memória

Há necessidade de pelo menos 1024 MB de memória para a instalação mínima. Em máquinas com mais de dois processadores, adicione 512 MB por CPU. Para instalações remotas por HTTP ou FTP, adicione mais 150 MB. Observe que esses valores apenas são válidos para a instalação do sistema operacional, o requisito de memória real em produção depende da carga de trabalho do sistema.

Requisitos do disco rígido

Os requisitos de disco dependem amplamente da instalação selecionada e de como você usa sua máquina. Normalmente, você precisará de mais espaço do que o próprio software de instalação para que um sistema funcione de forma adequada. Estes são os requisitos mínimos para diferentes seleções:

Escopo da Instalação	Requisitos Mínimos de Disco Rígido
Modo de Texto	1,5 GB
Sistema Mínimo	2,5 GB
Área de trabalho do GNOME	3 GB
Todos os padrões	4 GB
Mínimo Recomendado (sem instantâneos do Btrfs): 10 GB	
Mínimo Necessário (com instantâneos do Btrfs): 16 GB	
Mínimo Recomendado (com instantâneos do Btrfs): 32 GB	

Se a partição raiz for menor do que 10 GB, o instalador não fará uma proposta de particionamento automatizada, e você precisará criar as partições manualmente. Portanto, o tamanho mínimo recomendado para a partição raiz é de 10 GB. Para habilitar os instantâneos do Btrfs no volume raiz para permitir rollbacks do sistema (consulte o *Livro "Administration Guide", Capítulo 10 "System recovery and snapshot management with Snapper"*), o tamanho mínimo para a partição raiz é de 16 GB.

Métodos de boot

É possível inicializar o computador de um CD ou de uma rede. Um servidor de inicialização especial é necessário para inicializar pela rede. Ele pode ser configurado com o SUSE Linux Enterprise Server.

2.2 Considerações sobre instalação

Esta seção aborda vários fatores que devem ser considerados antes da instalação do SUSE Linux Enterprise Server em hardware com AMD64 e Intel 64.

2.2.1 Instalação em hardware ou máquina virtual

O SUSE Linux Enterprise Server normalmente é instalado como um sistema operacional independente. Com a virtualização, também é possível executar várias instâncias do SUSE Linux Enterprise Server no mesmo hardware. Entretanto, a instalação do Servidor de Host de VM é feita como uma instalação típica com alguns pacotes adicionais. A instalação dos convidados virtuais está descrita no *Livro "Virtualization Guide", Capítulo 10 "Guest installation"*.

2.2.2 Destino de instalação

A maioria das instalações é feita para um disco rígido local. Portanto, é necessário que os controladores do disco rígido estejam disponíveis no sistema de instalação. Se um controlador especial (como o controlador RAID) precisar de um módulo extra do kernel, coloque um disco de atualização de módulo do kernel no sistema de instalação.

Outros destinos de instalação podem ser tipos variados de dispositivos de blocos que dispõem de espaço em disco e velocidade suficientes para executar o sistema operacional. Isso inclui dispositivos de blocos de rede como iSCSI ou SAN. Também é possível instalar em sistemas de arquivo de rede que oferecem as permissões do Unix padrão. No entanto, pode ser problemático inicializá-los, já que eles devem ser suportados pelo initramfs para que o sistema possa realmente ser iniciado. Essas instalações podem ser úteis quando você precisa iniciar o mesmo sistema em locais diferentes ou quando você pretende usar recursos de virtualização, como a migração de domínio.

2.3 Controlando a instalação

Controle a instalação de uma das várias maneiras. Inicialize a configuração com uma das opções listadas na [Seção 2.4, "Inicializando o sistema de instalação"](#). Para habilitar os métodos de controle diferentes, consulte a [Seção 7.3.4, "Especificando o acesso remoto"](#). Para obter informações sobre como usar cada método de controle remoto, consulte o [Capítulo 11, Instalação remota](#).

Confira a seguir uma breve visão geral dos diferentes métodos:

Local com monitor e teclado

Esse é o método usado com mais frequência para instalar o SUSE Linux Enterprise Server. Ele também requer o menor esforço de preparação, mas exige grande interação direta.

Remoto via SSH

Você pode controlar a instalação por meio de SSH no modo de texto ou usar o encaminhamento X para uma instalação gráfica. Para obter detalhes, consulte a [Seção 11.4, “Monitorando a instalação por SSH”](#).

Remoto via console serial

Para esse método de instalação, você precisa de um segundo computador conectado por um cabo de *modem nulo* ao computador em que o SUSE Linux Enterprise Server será instalado. Depois disso, a instalação prosseguirá no modo de texto. Para obter detalhes, consulte a [Seção 11.5, “Monitorando a instalação pelo console serial”](#).

Remoto via VNC

Use esse método para uma instalação gráfica sem acesso direto à máquina de destino. Para obter detalhes, consulte a [Seção 11.3, “Monitorando a instalação por VNC”](#).

Automático via AutoYaST

Se você precisa instalar o SUSE Linux Enterprise Server em vários computadores com hardware semelhante, é recomendável realizar as instalações com a ajuda do AutoYaST. Neste caso, comece instalando o SUSE Linux Enterprise Server e use-o para criar os arquivos de configuração do AutoYaST necessários. Para obter detalhes, consulte o *Livro “AutoYaST Guide”*.

2.4 Inicializando o sistema de instalação

Esta seção apresenta uma visão geral das etapas necessárias para a instalação completa do SUSE® Linux Enterprise Server.

Diferentemente dos produtos SLE anteriores, toda a linha de produtos SLE 15 SP4 pode ser instalada por meio do Instalador Unificado. Para obter detalhes sobre as mudanças desde o SUSE Linux Enterprise 15 e sobre a mídia para fazer download para instalação, consulte a [Seção 1.5, “Mudanças na instalação a partir do SUSE Linux Enterprise Server versão 15”](#).

Para obter uma descrição completa de como instalar e configurar o sistema com o YaST, consulte a [Parte II, “Procedimento de instalação”](#).



Importante: Atualizações de suporte de hardware

Quando você usa um hardware muito recente, talvez seja necessário inicializar a instalação com um kernel mais recente de uma imagem [ISO de Atualização do Kernel](#). Para obter informações detalhadas, consulte o [Capítulo 6, Instalação em hardware não suportado no momento do lançamento](#).

1. Prepare a mídia de instalação.

Unidade flash USB

Esta é a maneira mais simples de iniciar a instalação. Para criar um disco flash inicializável, você precisa copiar uma imagem do DVD para o dispositivo usando o comando `dd`. O disco flash não deve ser montado, e todos os dados no dispositivo serão apagados.

```
# dd if=PATH_TO_ISO_IMAGE of=USB_STORAGE_DEVICE bs=4M
```

Inicialização da rede

Se o firmware do computador de destino suportar este procedimento, você poderá inicializar o computador da rede e fazer a instalação por meio de um servidor. Esse método de inicialização requer um servidor de boot que forneça as imagens de boot necessárias através da rede. O protocolo exato dependerá de seu hardware. Em geral, você precisa de vários serviços, como TFTP e DHCP ou boot PXE. Para obter detalhes, leia o [Capítulo 17, Preparando o ambiente de boot de rede](#).

É possível fazer a instalação usando vários protocolos comuns, como NFS, HTTP, FTP ou SMB. Para obter mais informações sobre como executar essa instalação, consulte o [Capítulo 11, Instalação remota](#).

2. Configure o firmware do sistema de destino para inicializar o meio que você escolheu. Consulte a documentação do fornecedor do hardware sobre como configurar a ordem de boot correta.
3. Defina os parâmetros de boot necessários ao seu método de controle de instalação. Uma visão geral dos diferentes métodos é apresentada na [Seção 2.3, "Controlando a instalação"](#). Há uma lista dos parâmetros de boot disponível no [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#).
4. Execute a instalação como descrito no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#). O sistema precisará ser reiniciado após o término da instalação.

5. Opcional: Mude a ordem de boot do sistema para inicializar diretamente do meio no qual o SUSE Linux Enterprise Server foi instalado. Se o sistema for inicializado do meio de instalação, o primeiro parâmetro de boot será para inicializar o sistema instalado.

2.5 Lidando com problemas de boot e de instalação

Antes de ser disponibilizado, o SUSE® Linux Enterprise Server passa por um longo programa de testes. Apesar disso, alguns problemas ocorrem ocasionalmente durante o boot ou a instalação.

2.5.1 Problemas de boot

Os problemas de boot podem impedir que o instalador do YaST seja iniciado no sistema. Um outro sintoma é quando seu sistema não inicializa depois de concluída a instalação.

O sistema instalado é inicializado, não a mídia

Altere o firmware ou BIOS do seu computador para que a sequência de inicialização esteja correta. Para isso, consulte o manual do seu hardware.

O computador trava

Mude o console do computador para que as saídas do kernel fiquem visíveis. Lembre-se de verificar as últimas saídas. Geralmente, para fazer isso é necessário pressionar a tecla **Ctrl – Alt – F10**. Se você não pode resolver o problema, contate a equipe de suporte do SUSE Linux Enterprise Server. Para registrar todas as mensagens de sistema em tempo de boot, use uma conexão serial, conforme descrito na [Seção 2.3, “Controlando a instalação”](#).

Disco de boot

O disco de boot é uma solução temporária útil para quando você tem dificuldades em definir as outras configurações ou quer adiar a decisão referente ao mecanismo de boot final. Para obter mais detalhes sobre como criar discos de boot, consulte *Livro “Administration Guide”, Capítulo 18 “The boot loader GRUB 2” grub2-mkrescue*.

Aviso de vírus após a instalação

Há variantes do BIOS que verificam a estrutura do setor de boot (MBR) e exibem um aviso de vírus por engano após a instalação do GRUB 2. Para solucionar esse problema, acesse o BIOS e procure as configurações ajustáveis correspondentes. Por exemplo, desligue a *proteção antivírus*. É possível ativar essa opção novamente mais tarde. Não será preciso, entretanto, se o Linux for o único sistema operacional em uso.

2.5.2 Problemas de instalação

Se um problema inesperado ocorrer durante a instalação, serão necessárias informações para determinar a causa do problema. Use as instruções a seguir para ajudar na solução de problemas:

- Verifique as saídas em vários consoles. Você pode alternar consoles usando a combinação de teclas `Ctrl – Alt – Fn` . Por exemplo, obtenha um shell em que se possa executar vários comandos pressionando `Ctrl – Alt – F2` .
- Tente iniciar a instalação em “Configurações Seguras” (pressione `F5` na tela de instalação e escolha *Configurações Seguras*). Se a instalação funcionar sem problemas nesse caso, haverá uma incompatibilidade que causará falha de ACPI ou de APIC. Em alguns casos, uma atualização do BIOS ou do firmware corrigirá esse problema.
- Verifique as mensagens do sistema em um console do sistema de instalação digitando o comando `dmesg -T`.

2.5.3 Redirecionando a fonte de boot para o meio de instalação

Para simplificar o processo de instalação e evitar instalações acidentais, a configuração padrão no meio de instalação do SUSE Linux Enterprise Server é inicializar o sistema pelo primeiro disco rígido. Nesse ponto, um carregador de boot instalado normalmente assume o controle do sistema. Isso significa que o meio de boot poderá permanecer na unidade durante a instalação. Para iniciar a instalação, escolha uma das possibilidades de instalação no menu de boot da mídia.

3 Instalação no Arm AArch64

Este capítulo descreve as etapas necessárias de preparação para a instalação do SUSE Linux Enterprise Server em computadores com Arm AArch64. Ele apresenta as etapas necessárias para preparar os vários métodos de instalação. A lista de requisitos de hardware apresenta uma visão geral dos sistemas suportados pelo SUSE Linux Enterprise Server. Obtenha informações sobre os métodos de instalação disponíveis e vários problemas comuns conhecidos. Aprenda também a controlar a instalação, fornecer mídia de instalação e inicializar através de métodos comuns.

3.1 Requisitos de hardware

É possível implantar o sistema operacional SUSE® Linux Enterprise Server em uma ampla variedade de hardwares. É impossível listar todas as combinações diferentes de hardware que o SUSE Linux Enterprise Server suporta. Contudo, para orientá-lo durante a fase de planejamento, os requisitos mínimos são apresentados aqui.

Para verificar se determinada configuração do computador vai funcionar, conheça as plataformas que foram certificadas pelo SUSE. Você encontra uma lista no site <https://www.suse.com/yessearch/>.

CPU

O requisito mínimo é uma CPU com suporte à arquitetura do conjunto de instruções (ISA, Instruction Set Architecture) Armv8-A, por exemplo, Arm Cortex-A53 ou Cortex-A57. Acesse <https://www.arm.com/products/processors/cortex-a/> para obter uma lista de processadores Armv8-A disponíveis.

CPUs com ISA Armv8-R (tempo real) e Armv8-M (microcontrolador) não são suportadas no momento.

Número máximo de CPUs

O número máximo de CPUs suportadas pelo design do software é 256. Se você pretende usar um sistema tão grande, consulte os dispositivos suportados em nossa página de certificação de sistema de hardware na Web: <https://www.suse.com/yessearch/>.

Requisitos de memória

Há necessidade de pelo menos 1024 MB de memória para a instalação mínima. Em máquinas com mais de dois processadores, adicione 512 MB por CPU. Para instalações remotas por HTTP ou FTP, adicione mais 150 MB. Observe que esses valores apenas são válidos para a instalação do sistema operacional, o requisito de memória real em produção depende da carga de trabalho do sistema.

Requisitos do disco rígido

Os requisitos de disco dependem amplamente da instalação selecionada e de como você usa sua máquina. Normalmente, você precisará de mais espaço do que o próprio software de instalação para que um sistema funcione de forma adequada. Estes são os requisitos mínimos para diferentes seleções:

Escopo da Instalação	Requisitos Mínimos de Disco Rígido
Modo de Texto	1,5 GB
Sistema Mínimo	2,5 GB
Área de trabalho do GNOME	3 GB
Todos os padrões	4 GB
Mínimo Recomendado (sem instantâneos do Btrfs): 10 GB	
Mínimo Necessário (com instantâneos do Btrfs): 16 GB	
Mínimo Recomendado (com instantâneos do Btrfs): 32 GB	

Se a partição raiz for menor do que 10 GB, o instalador não fará uma proposta de particionamento automatizada, e você precisará criar as partições manualmente. Portanto, o tamanho mínimo recomendado para a partição raiz é de 10 GB. Para habilitar os instantâneos do Btrfs no volume raiz para permitir rollbacks do sistema (consulte o *Livro "Administration Guide", Capítulo 10 "System recovery and snapshot management with Snapper"*), o tamanho mínimo para a partição raiz é de 16 GB.

Métodos de boot

É possível inicializar o computador de um disco USB ou de uma rede. Um servidor de inicialização especial é necessário para inicializar pela rede. Ele pode ser configurado com o SUSE Linux Enterprise Server.

3.2 Considerações sobre instalação

Esta seção aborda vários fatores que devem ser considerados antes da instalação do SUSE Linux Enterprise Server em hardware Arm AArch64.

3.2.1 Instalação em hardware ou máquina virtual

O SUSE Linux Enterprise Server normalmente é instalado como um sistema operacional independente. Com a virtualização, também é possível executar várias instâncias do SUSE Linux Enterprise Server no mesmo hardware. Entretanto, a instalação do Servidor de Host de VM é feita como uma instalação típica com alguns pacotes adicionais. A instalação dos convidados virtuais está descrita no *Livro "Virtualization Guide", Capítulo 10 "Guest installation"*.

3.2.2 Destino de instalação

A maioria das instalações é feita para um disco rígido local. Portanto, é necessário que os controladores do disco rígido estejam disponíveis no sistema de instalação. Se um controlador especial (como o controlador RAID) precisar de um módulo extra do kernel, coloque um disco de atualização de módulo do kernel no sistema de instalação.

Outros destinos de instalação podem ser tipos variados de dispositivos de blocos que dispõem de espaço em disco e velocidade suficientes para executar o sistema operacional. Isso inclui dispositivos de blocos de rede como iSCSI ou SAN. Também é possível instalar em sistemas de arquivo de rede que oferecem as permissões do Unix padrão. No entanto, pode ser problemático inicializá-los, já que eles devem ser suportados pelo initramfs para que o sistema possa realmente ser iniciado. Essas instalações podem ser úteis quando você precisa iniciar o mesmo sistema em locais diferentes ou quando você pretende usar recursos de virtualização, como a migração de domínio.

3.3 Controlando a instalação

Controle a instalação de uma das várias maneiras. Inicialize a configuração com uma das opções listadas na [Seção 3.4, "Inicializando o sistema de instalação"](#). Para habilitar os métodos de controle diferentes, consulte a [Seção 7.3.4, "Especificando o acesso remoto"](#). Para obter informações sobre como usar cada método de controle remoto, consulte o [Capítulo 11, Instalação remota](#).

Confira a seguir uma breve visão geral dos diferentes métodos:

Local com monitor e teclado

Esse é o método usado com mais frequência para instalar o SUSE Linux Enterprise Server. Ele também requer o menor esforço de preparação, mas exige grande interação direta.

Remoto via SSH

Você pode controlar a instalação por meio de SSH no modo de texto ou usar o encaminhamento X para uma instalação gráfica. Para obter detalhes, consulte a [Seção 11.4, “Monitorando a instalação por SSH”](#).

Remoto via console serial

Para esse método de instalação, você precisa de um segundo computador conectado por um cabo de *modem nulo* ao computador em que o SUSE Linux Enterprise Server será instalado. Depois disso, a instalação prosseguirá no modo de texto. Para obter detalhes, consulte a [Seção 11.5, “Monitorando a instalação pelo console serial”](#).

Remoto via VNC

Use esse método para uma instalação gráfica sem acesso direto à máquina de destino. Para obter detalhes, consulte a [Seção 11.3, “Monitorando a instalação por VNC”](#).

Automático via AutoYaST

Se você precisa instalar o SUSE Linux Enterprise Server em vários computadores com hardware semelhante, é recomendável realizar as instalações com a ajuda do AutoYaST. Neste caso, comece instalando o SUSE Linux Enterprise Server e use-o para criar os arquivos de configuração do AutoYaST necessários. Para obter detalhes, consulte o *Livro “AutoYaST Guide”*.

3.4 Inicializando o sistema de instalação

Esta seção apresenta uma visão geral das etapas necessárias para a instalação completa do SUSE® Linux Enterprise Server.

Diferentemente dos produtos SLE anteriores, toda a linha de produtos SLE 15 SP4 pode ser instalada por meio do Instalador Unificado. Para obter detalhes sobre as mudanças desde o SUSE Linux Enterprise 15 e sobre a mídia para fazer download para instalação, consulte a [Seção 1.5, “Mudanças na instalação a partir do SUSE Linux Enterprise Server versão 15”](#).

Para obter uma descrição completa de como instalar e configurar o sistema com o YaST, consulte a [Parte II, “Procedimento de instalação”](#).



Importante: Atualizações de suporte de hardware

Quando você usa um hardware muito recente, talvez seja necessário inicializar a instalação com um kernel mais recente de uma imagem [ISO de Atualização do Kernel](#). Para obter detalhes, consulte o [Capítulo 6, Instalação em hardware não suportado no momento do lançamento](#).

1. Prepare a mídia de instalação.

Unidade flash USB

Esta é a maneira mais simples de iniciar a instalação. Para criar um disco flash inicializável, você precisa copiar uma imagem do DVD para o dispositivo usando o comando `dd`. O disco flash não deve ser montado, e todos os dados no dispositivo serão apagados.

```
# dd if=PATH_TO_ISO_IMAGE of=USB_STORAGE_DEVICE bs=4M
```

Inicialização da rede

Se o firmware do computador de destino suportar este procedimento, você poderá inicializar o computador da rede e fazer a instalação por meio de um servidor. Esse método de inicialização requer um servidor de boot que forneça as imagens de boot necessárias através da rede. O protocolo exato dependerá de seu hardware. Em geral, você precisa de vários serviços, como TFTP e DHCP ou boot PXE. Para obter detalhes, leia o [Capítulo 17, Preparando o ambiente de boot de rede](#).

É possível fazer a instalação usando vários protocolos comuns, como NFS, HTTP, FTP ou SMB. Para obter mais informações sobre como executar essa instalação, consulte o [Capítulo 11, Instalação remota](#).

2. Configure o firmware do sistema de destino para inicializar o meio que você escolheu. Consulte a documentação do fornecedor do hardware sobre como configurar a ordem de boot correta.
3. Defina os parâmetros de boot necessários ao seu método de controle de instalação. Uma visão geral dos diferentes métodos é apresentada na [Seção 3.3, "Controlando a instalação"](#). Há uma lista dos parâmetros de boot disponível no [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#).
4. Execute a instalação como descrito no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#). O sistema precisará ser reiniciado após o término da instalação.

5. Opcional: Mude a ordem de boot do sistema para inicializar diretamente do meio no qual o SUSE Linux Enterprise Server foi instalado. Se o sistema for inicializado do meio de instalação, o primeiro parâmetro de boot será para inicializar o sistema instalado.

3.5 Lidando com problemas de boot e de instalação

Embora SUSE® Linux Enterprise Server seja submetido a um minucioso programa de testes, em alguns casos, os problemas podem ocorrer durante a inicialização ou a instalação.

3.5.1 Problemas de boot

Os problemas de boot podem impedir que o instalador do YaST seja iniciado no sistema. Outro sintoma é falha ao inicializar após o término da instalação.

O sistema instalado é inicializado, não a mídia

Mude o firmware do computador para que a sequência de boot fique correta. Para isso, consulte o manual do seu hardware.

O computador trava

Mude o console do computador para que as saídas do kernel fiquem visíveis. Verifique as últimas linhas da saída. Geralmente, para fazer isso é necessário pressionar a tecla **Ctrl – Alt – F10**. Se você não pode resolver o problema, contate a equipe de suporte do SUSE Linux Enterprise Server. Para registrar todas as mensagens de sistema em tempo de boot, use uma conexão serial, conforme descrito na [Seção 2.3, “Controlando a instalação”](#).

Disco de boot

O disco de boot é uma solução provisória útil para problemas de inicialização. Quando você tem dificuldades em definir as outras configurações ou deseja adiar a decisão referente ao mecanismo de boot final, use o disco de boot. Para obter mais detalhes sobre como criar discos de boot, consulte *Livro “Administration Guide”, Capítulo 18 “The boot loader GRUB 2”* `grub2-mkrescue`.

3.5.2 Problemas de instalação

Se um problema inesperado ocorrer durante a instalação, serão necessárias informações para determinar a causa do problema. Use as instruções a seguir para ajudar na solução de problemas:

- Verifique as saídas em vários consoles. Você pode alternar consoles usando a combinação de teclas `Ctrl – Alt – Fn` . Por exemplo, obtenha um shell em que se possa executar vários comandos pressionando `Ctrl – Alt – F2` .
- Tente iniciar a instalação em “Configurações Seguras” (pressione `F5` na tela de instalação e escolha *Configurações Seguras*). Se a instalação funcionar sem problemas nesse caso, haverá uma incompatibilidade que causará falha de ACPI ou de APIC. Em alguns casos, uma atualização do firmware corrige esse problema.
- Verifique as mensagens do sistema em um console do sistema de instalação digitando o comando `dmesg -T`.

3.5.3 Redirecionando a fonte de boot para o DVD de boot

Para simplificar o processo de instalação e evitar instalações acidentais, a configuração padrão no DVD de instalação do SUSE Linux Enterprise Server é inicializar o sistema pelo primeiro disco rígido. Nesse ponto, um carregador de boot instalado normalmente assume o controle do sistema. Isso significa que o DVD de boot poderá permanecer na unidade durante uma instalação. Para iniciar a instalação, escolha uma das possibilidades de instalação no menu de boot da mídia.

3.6 Raspberry Pi

O SUSE® Linux Enterprise Server é a primeira distribuição Linux corporativa a suportar o computador de placa única Raspberry Pi* de baixo preço. O SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 suporta os seguintes modelos:

- Raspberry Pi 3 Model A +
- Raspberry Pi 3 Model B
- Raspberry Pi 3 Model B +
- Raspberry Pi 4 Model B

- Raspberry Pi Compute Module 3
- Raspberry Pi Compute Module 3 +

O Raspberry Pi é diferente das máquinas de servidor mais convencionais de várias maneiras. Primeiramente, ele não inclui um carregador de boot capaz de carregar sistemas operacionais. Portanto, o SUSE Linux Enterprise Server disponibiliza um carregador de boot adicional para suprir essa falta.

3.6.1 Processo de boot

O processador principal no System-on-Chip (SoC) do Raspberry Pi é a Unidade de Processamento Gráfico (GPU, Graphics Processing Unit) Broadcom VideoCore, e não a Unidade Central de Processamento (CPU, Central Processing Unit) Arm. É a GPU que começa a inicialização do hardware de um carregador de boot de primeiro estágio na Memória Apenas Leitura de Boot (Boot ROM, Boot Read-Only Memory) no chip. Apenas algumas opções de configuração podem influenciar a Boot ROM. Consulte a [Seção 3.6.1.2, “Memória OTP”](#).

O hardware Raspberry Pi 3 não tem um firmware incorporado. Em vez dele, o firmware do carregador de boot de segundo estágio `bootcode.bin` é carregado do meio de boot toda vez que a máquina é ligada. Ele, por sua vez, carrega o carregador de boot de terceiro estágio `start.elf`. O hardware Raspberry Pi 4 tem uma pequena Memória Apenas Leitura Programável e Apagável Eletronicamente (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) para o carregador de boot de segundo estágio. Com exceção disso, sua sequência de boot é semelhante à do Raspberry Pi 3, que carrega o carregador de boot de terceiro estágio `start4.elf` do meio de boot.



Atenção: Atualização da EEPROM no Raspberry Pi 4

É possível fazer uma atualização do carregador de boot de segundo estágio por meio da inicialização de um cartão de memória microSD especialmente preparado.

Apenas insira uma mídia de boot de sua confiança e confirme que não há um arquivo chamado `recovery.bin` indesejado.

Se houver um arquivo `armstub8.bin`, ele será carregado como um carregador de boot de quarto estágio no Nível de Exceção 3 (EL3, Exception Level 3) do AArch64. Do contrário, um stub mínimo integrado será usado.



Nota: Considerações de segurança do EL3

O código carregado para o EL3 (geralmente denominado BL31) residirá na memória, e o Linux talvez tente fazer hypercall do EL3 durante seu tempo de execução.

Verifique se a sua mídia de boot não tem um arquivo `armstub8.bin` indesejado. O SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 não o inclui.

Esteja ciente de que o SoC do Raspberry Pi não oferece a memória segura TrustZone. Ambos o OS na CPU e qualquer software na GPU poderão acessar sua RAM. Portanto, ele não é adequado para aplicativos EL0-s criptográficos. Por esse motivo, o SUSE Linux Enterprise Server não oferece um Ambiente de Execução Confiável (TEE, Trusted Execution Environment) EL1-s.

O SUSE Linux Enterprise Server para Raspberry Pi está configurado para carregar um carregador de boot de quinto estágio denominado Das U-Boot.


3.6.1.1 Config.txt

Não há memória não volátil para armazenar as informações de configuração. Isso significa que não há configurações convencionais a serem ajustadas para ordem de dispositivos de boot, horário e data etc.

Em vez disso, o carregador de boot lê um arquivo de configuração `config.txt` do meio de boot. O `config.txt` que a SUSE oferece não deve ser modificado. Ele permite que o usuário forneça um arquivo opcional `extraconfig.txt`, que pode anular qualquer configuração do `config.txt`, se necessário. Isso permite que o SUSE Linux Enterprise Server atualize o arquivo `config.txt` quando necessário, sem sobregravar as configurações do usuário.

3.6.1.2 Memória OTP

O SoC também tem uma quantidade muito pequena de Memória Programável Uma Vez (OTP, One-Time Programmable). Ela pode ser usada para definir algumas configurações, como se a Boot ROM deve tentar inicializar de dispositivos USB ou por meio de Ethernet.

Essa memória OTP está descrita no site Raspberry Pi Foundation: <https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/otpbits.md> 



Atenção: Apenas programável uma vez

As configurações gravadas na memória OTP não podem ser revertidas.

O caso de uso mais comum da memória OTP é habilitar o boot por USB no Raspberry Pi 3 Model B ou Compute Module 3.


3.6.1.3 Habilitando o modo de boot por USB para Raspberry Pi 3 Model B

Para permitir permanentemente a inicialização por meio de dispositivos de armazenamento em massa USB conectados no Raspberry Pi 3 Model B e por meio da Ethernet USB integrada, prepare um cartão de memória microSD conforme descrito na [Seção 3.6.3, “Implantando a imagem de um aplicativo”](#). Antes de desmontar ou ejetar o cartão e fazer a inicialização dele, adicione um arquivo de texto `extraconfig.txt` à partição FAT dele ([Seção 3.6.1.1, “Config.txt”](#)) com a seguinte configuração:

```
program_usb_boot_mode=1
```

Em seguida, continue a inicialização por meio do cartão de memória microSD modificado normalmente. Depois que os carregadores de boot U-Boot ou GRUB ou o kernel do Linux retornarem uma saída, você poderá desligar e remover o cartão de memória microSD. Agora, seu dispositivo deve poder fazer a inicialização por meio do USB ([Seção 3.6.4, “Instalação da mídia USB”](#)).

Depois que o modo de boot USB for habilitado para Raspberry Pi 3 Model B, ele não poderá ser desabilitado novamente ([Seção 3.6.1.2, “Memória OTP”](#)).

Para obter mais detalhes, consulte o site Raspberry Pi Foundation: <https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/msd.md> 

Para o Raspberry Pi Compute Module 3, a configuração necessária é a mesma, mas a implantação da imagem modificada é um pouco mais complicada.

3.6.2 Não há relógio em tempo real

Não há um Relógio em Tempo Real (RTC, Real-Time Clock) no próprio Raspberry Pi.



Nota: Sincronização de Horário

A falta de um Relógio em Tempo Real significa que os dispositivos Raspberry Pi precisam ser configurados para buscar o horário de um servidor de rede por meio do Network Time Protocol.

No entanto, as placas-mãe para os Módulos Compute do Raspberry Pi podem incluir um RTC.

É possível também conectar um RTC usando o conector GPIO, o Hardware Attached on Top (HAT) ou outras placas de expansão.

De qualquer modo, verifique se o SUSE Linux Enterprise Server suporta o respectivo chipset RTC. O RTC conectado precisará ser descrito para o sistema operacional por meio de um Device Tree Overlay (*Seção 3.6.1.1, “Config.txt”*). Por exemplo, a placa-mãe MyPi pode usar:


```
dtparam=i2c1=on
dtoverlay=i2c-rtc,ds1307
```

3.6.3 Implantando a imagem de um aplicativo

O método mais comum para implantar um sistema operacional no hardware Raspberry Pi é copiar a imagem de um sistema pré-instalado em um meio de boot, geralmente um cartão de memória microSD. Esse é o método mais simples e fácil.

A SUSE oferece uma imagem inicializável pré-configurada do SUSE Linux Enterprise Server para hardware Raspberry Pi. Ela vem com o sistema de arquivos Btrfs, com compactação habilitada para melhorar o desempenho e reduzir o desgaste na mídia microSD.

É recomendável um cartão de memória microSD com tamanho mínimo de 8 GB. Cartões de memória mais rápidos proporcionarão melhor desempenho do sistema. Na primeira inicialização, o sistema operacional expandirá automaticamente o sistema de arquivos para preencher o cartão de memória. Isso significa que a primeira inicialização será significativamente mais lenta do que as demais.

O processo de gravação da imagem do cartão de memória na mídia microSD está descrito na *Inicialização Rápida do Raspberry Pi* (<https://documentation.suse.com/sles-15/html/SLES-rpi-quick/art-rpiquick.html>) .

3.6.4 Instalação da mídia USB

Alguns modelos do Raspberry Pi permitem a inicialização de dispositivos de armazenamento em massa USB. Dessa forma, será possível implantar o SUSE Linux Enterprise Server no Raspberry Pi de modo semelhante às plataformas de servidor.

É possível fazer a instalação de um meio USB removível, como cartão de memória (memory stick), em um microSD no slot interno da máquina. Se preferir, faça a instalação de um meio USB removível para outro, como um disco rígido conectado por USB.



Nota: Limitações de largura de banda de USB

Observe que o controlador Ethernet no Raspberry Pi 3 é conectado ao barramento USB 2.0 integrado do dispositivo.

Portanto, um sistema operacional executado de um disco anexado por meio de USB deve compartilhar a largura de banda total de 480 Mbps do controlador USB 2.0. Isso limitará o desempenho e poderá afetar significativamente o desempenho da rede.

Essa limitação não ocorre no Raspberry Pi 4.

Por padrão, os modelos mais recentes do Raspberry Pi 3 com silicone BCM2837 B0 (chip prata em vez de preto), incluindo o Raspberry Pi 3 Model B+ e o Compute Module 3+, permitem a inicialização de dispositivos de armazenamento conectados por USB.

Nos modelos mais antigos, como Raspberry Pi 3 Model B ou Compute Module 3, é possível habilitar o boot por USB por meio de uma inicialização única de um cartão de memória microSD especialmente preparado. Consulte a [Seção 3.6.1.2, “Memória OTP”](#) para obter instruções.

3.6.5 Instalação da rede

Como o hardware não tem um firmware integrado ([Seção 3.6.1, “Processo de boot”](#)), a inicialização por rede do Raspberry Pi usando PXE é mais complexa do que nos computadores convencionais. O processo de configurar um servidor de boot PXE para x86 e Arm está descrito no documento de Melhores Práticas da SUSE intitulado [How to Set Up a Multi-PXE Installation Server \(https://documentation.suse.com/sbp/all/html/SBP-Multi-PXE-Install/index.html\)](https://documentation.suse.com/sbp/all/html/SBP-Multi-PXE-Install/index.html) (Como configurar um servidor de instalação PXE múltiplo).

O site Raspberry Pi Foundation publica informações sobre como inicializar usando PXE em um Raspberry Pi de outro Raspberry Pi: https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/bootmodes/net_tutorial.md 

3.6.6 Mais informações

Para obter mais informações, consulte os seguintes recursos:

Notas de Lançamento do SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3

Para obter mais informações sobre a compatibilidade de hardware, as opções e funcionalidades suportadas durante a execução no hardware Raspberry Pi, consulte a seção *Boot and Driver Enablement for Raspberry Pi* (Habilitação de boot e driver para Raspberry Pi) das Notas de Lançamento do SUSE Linux Enterprise Server:

<https://www.suse.com/releasenotes/aarch64/SUSE-SLES/15-SP3/#aarch64-rpi> 

Inicialização Rápida do Raspberry Pi

<https://documentation.suse.com/sles-15/html/SLES-rpi-quick/art-rpiquick.html> 

Lista de Compatibilidade de Hardware do openSUSE: Raspberry Pi 3

O projeto openSUSE também inclui informações sobre como instalar e configurar o hardware Raspberry Pi. Muitas delas também se aplicam ao SUSE Linux Enterprise.

Consulte o https://en.opensuse.org/HCL:Raspberry_Pi3 .

Das U-Boot

Há mais informações sobre o carregador de boot Das U-Boot disponíveis na página do GitHub do projeto em <https://github.com/u-boot/u-boot> .

4 Instalação no IBM POWER

Este capítulo descreve o procedimento de instalação do SUSE Linux Enterprise Server nos sistemas IBM POWER.

4.1 Requisitos de hardware

Para executar o SUSE Linux Enterprise Server no POWER, o hardware deve atender aos requisitos mínimos listados a seguir.

Servidores suportados

Verifique o banco de dados do hardware com certificação SUSE para garantir que a configuração do seu hardware específico seja suportada. O banco de dados está disponível em <https://www.suse.com/yessearch/Search.jsp>. O SUSE Linux Enterprise Server pode suportar outros sistemas IBM POWER que não constam na lista. Para obter as informações mais recentes, consulte o Centro de Informações da IBM para Linux em <https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/liaam/liaamdistros.htm>.

Requisitos de memória

Há necessidade de pelo menos 1024 MB de RAM para a instalação mínima. Para instalações remotas por HTTP ou FTP, adicione mais 150 MB. Observe que esses valores apenas são válidos para a instalação do sistema operacional, a quantidade real de RAM depende da carga de trabalho do sistema.

Requisitos do disco rígido

Os requisitos de disco dependem do tipo selecionado de instalação e do cenário de uso. Em geral, um sistema de trabalho apropriado precisa de mais espaço do que a instalação em si. Veja a seguir os requisitos mínimos.

Escopo da Instalação	Requisitos Mínimos de Disco Rígido
Modo de Texto	1,5 GB
Sistema Mínimo	2,5 GB
Área de trabalho do GNOME	3 GB

Escopo da Instalação	Requisitos Mínimos de Disco Rígido
Todos os padrões	4 GB
Mínimo Recomendado (sem instantâneos do Btrfs): 10 GB	
Mínimo Necessário (com instantâneos do Btrfs): 16 GB	
Mínimo Recomendado (com instantâneos do Btrfs): 32 GB	

Se a partição raiz for menor do que 10 GB, o instalador não oferecerá uma proposta de particionamento. Neste caso, você precisa criar as partições manualmente. Para evitar isso, é recomendável ter 10 GB reservados para a partição raiz. Aumente o tamanho mínimo para 16 GB se você pretende habilitar os instantâneos do Btrfs no volume raiz (consulte o Livro “Administration Guide”, Capítulo 10 “System recovery and snapshot management with Snapper”).

Antes de instalar o SUSE Linux Enterprise Server, verifique se o servidor tem o firmware mais recente. Para obter o firmware mais recente, visite a FixCentral da IBM: <https://www.ibm.com/support/fixcentral/>. Selecione seu sistema na lista de grupos de produtos. O software adicional está disponível no IBM PowerLinux Tools Repository. Para obter mais informações sobre como usar o IBM PowerLinux Tools Repository, consulte <https://ibm.co/3v6LuKp>.

4.2 Instalando o SUSE Linux Enterprise Server para POWER

O procedimento a seguir descreve como configurar um ambiente de instalação. Você poderá ignorá-lo se já tiver um ambiente de instalação pronto.



PROCEDIMENTO 4.1: PREPARANDO UM AMBIENTE DE INSTALAÇÃO

1. Inicie uma sessão SSH com seu HMC e execute o comando `vtmenu`.
2. Selecione o servidor POWER desejado e a LPAR. Se já existir uma sessão do console serial para a LPAR escolhida, será necessário fechá-la primeiro usando o seguinte comando:

```
rmvterm -m SERVER -p LPAR
```

3. Reinicialize a LPAR criando uma nova sessão SSH com o HMC e executando o seguinte comando:

Observe que esse comando provoca uma reinicialização de hardware da LPAR. Para executar uma reinicialização de software e permitir o encerramento apropriado das tarefas em execução, omita o flag `--immed` no comando acima.



7. Selecione a versão de IP que será usada (por exemplo, IPv4).
8. Selecione o protocolo usado para acessar o servidor TFTP (por exemplo, 1 para BOOTP).
9. Selecione IP Parameters pressionando 1 e **Enter** .
10. Configure os parâmetros de rede necessários da LPAR, incluindo o endereço IP, o gateway de rede e a máscara de rede. Em Server IP Address, especifique o endereço IP do servidor TFTP.

```
PowerPC Firmware
Version FW940.01 (VL940_034)
SMS (c) Copyright IBM Corp. 2000,2019 All rights reserved.
-----
IP Parameters
Interpartition Logical LAN: U9008.22L.787FE9A-V8-C2-T1
1. Client IP Address      [10.161.24.65]
2. Server IP Address     [10.161.0.99]
3. Gateway IP Address    [10.161.0.1]
4. Subnet Mask           [255.255.192.0]

-----
Navigation keys:
M = return to Main Menu
ESC key = return to previous screen      X = eXit System Management Services
-----
Type menu item number and press Enter or select Navigation key:|
```

11. Use a tecla **Esc** para retornar à primeira tela. Selecione as seguintes entradas na ordem especificada:
 - Select Boot Options
 - Select Install/Boot Device
 - Rede
 - BOOTP
12. Selecione o adaptador NIC especificado antes e escolha:
 - Normal Mode Boot
 - Yes
13. Quando o processo for iniciado, você deverá ver um menu do GRUB com uma lista das imagens disponíveis no servidor TFTP.


```
GNU GRUB version 2.02

+-----+
| linux                                     |
| local                                   |
| ppc64le:SLE-12-SP4-Server-LATEST      |
| *ppc64le:SLE-12-SP5-Server-LATEST     |
| ppc64le:SLE-15-Installer-LATEST       |
| ppc64le:SLE-15-SP1-Installer-LATEST   |
| ppc64le:SLE-15-SP2-Full-LATEST        |
+-----+


Use the ^ and v keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS, `e' to edit the commands
before booting or `c' for a command-line. ESC to return
previous menu.
```

4.3 Instalando o SUSE Linux Enterprise Server


Em geral, a instalação do SUSE Linux Enterprise Server no POWER é semelhante a um procedimento de instalação normal.

PROCEDIMENTO 4.2: INSTALAÇÃO DO SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER


1. Na duas primeiras etapas, é solicitado para você escolher o idioma e o teclado desejados e para ler e aceitar o contrato de licença do produto.
2. Em seguida, escolha o método de registro do produto desejado e conclua o registro. Se você registrar o sistema usando o SUSE Customer Center, será solicitado para habilitar os repositórios de atualização. Pressione Sim.




3. Para instalar quaisquer módulos ou extensões, selecione cada um usando as teclas de seta e pressionando **Space** . Dependendo das extensões e dos módulos selecionados, talvez seja necessário importar chaves GnuPG para os repositórios associados.




4. Instale os produtos complementares desejados. Se você instalar um complemento, precisará especificar a fonte de instalação dele.




5. Especifique um esquema de partição para a instalação. Para aceitar a proposta padrão, clique em Avançar ou pressione **Alt + N**.



6. Escolha a função do sistema adequada ao seu cenário específico.



7. Nas próximas telas, você poderá especificar o fuso horário apropriado e criar um usuário. Se você não for criar um usuário, será solicitado para especificar uma senha de root.
8. Na tela de resumo da instalação, verifique se o serviço SSH está habilitado e abra uma porta SSH. Para isso, pressione Alterar, vá para a tela Configuração básica do firewall e SSH e habilite as opções apropriadas. Pressione OK.






9. Confirme a configuração da instalação e pressione Instalar para iniciar o processo de instalação.

4.4 Mais informações

Há mais informações sobre o IBM PowerLinux disponíveis nos sites da SUSE e da IBM:

- A Base de Dados de Conhecimento de Suporte SUSE em <https://www.suse.com/support/kb/> é uma ferramenta de Ajuda para auxiliar os clientes na solução de problemas. Pesquise sobre o SUSE Linux Enterprise Server na base de dados de conhecimento usando termos de pesquisa relevantes.
- Encontre alertas de segurança em <https://www.suse.com/support/security/>. A SUSE também mantém duas listas de discussão relacionadas à segurança:
 - suse-security — Discussão geral de tópicos de segurança relacionados ao Linux e à SUSE. Todos os alertas de segurança do SUSE Linux Enterprise Server são enviados para esta lista.
 - suse-security-announce — A lista de discussão do SUSE exclusivamente para alertas de segurança.

- Em caso de erros de hardware, consulte os códigos no painel de controle. Você pode pesquisar os códigos no IBM Power Systems Hardware Information Center em <https://ibm.co/3hsBDdP> .
- Para obter dicas sobre solução de problemas, consulte o tópico de Perguntas Frequentes do IBM PowerLinux no Information Center em <https://ibm.co/3hwGmLC> .
- Para participar da lista de discussão linuxppc-dev, registre-se usando os formulários disponíveis em <http://lists.ozlabs.org/listinfo/linuxppc-dev/> .

5 Instalação no IBM Z e no LinuxONE

Este capítulo descreve o procedimento de preparação da instalação do SUSE® Linux Enterprise Server no IBM Z. Ele apresenta todas as informações necessárias para preparar a instalação na LPAR e no z/VM.

5.1 Requisitos do sistema

Esta seção apresenta informações básicas sobre os requisitos do sistema, o nível de MicroCode e o software para IBM Z.

5.1.1 Hardware

O SUSE Linux Enterprise Server é executado nas seguintes plataformas:

- IBM zEnterprise System z196 (2817)
- IBM zEnterprise System z114 (2818)
- IBM zEnterprise EC12 (zEC12) (2827)
- IBM zEnterprise BC12 (zBC12) (2828)
- IBM z Systems z13 (2964)
- IBM z Systems z13s (2965)
- IBM z Systems z14 (3906)
- IBM z Systems z14 ZR1 (3907)
- IBM z Systems z15 T01 (8561)
- IBM z Systems z15 T02 (8562)
- IBM LinuxONE Emperor (2964)
- IBM LinuxONE Rockhopper (2965)
- IBM LinuxONE Emperor II (3906)
- IBM LinuxONE Rockhopper II (3907)

- IBM LinuxONE III LT1 (8561)
- IBM LinuxONE III LT2 (8562)

5.1.1.1 Requisitos de memória

Diferentes métodos de instalação têm diferentes requisitos de memória durante a instalação. É recomendado pelo menos 1 GB de memória para a instalação no modo de texto em z/VM, LPAR e KVM. A instalação no modo gráfico exige pelo menos 1,5 GB de memória.



Nota: Requisitos de memória com fontes de instalação remotas

É necessário um mínimo de 512 MB de memória para instalação de fontes de instalação NFS, FTP e SMB ou quando o VNC é usado. Saiba que os requisitos de memória também dependem do número de dispositivos visíveis ao convidado z/VM ou à imagem LPAR. A instalação com muitos dispositivos acessíveis (mesmo que não sejam utilizados para a instalação) pode exigir mais memória.

5.1.1.2 Requisitos de espaço em disco

Os requisitos de disco dependem bastante da instalação. Para ter um sistema que funcione apropriadamente, em geral você precisa de mais espaço do que o exigido pelo software de instalação. Veja a seguir os requisitos mínimos para os tipos de instalação disponíveis:

Tipo de Instalação	Requisitos Mínimos de Disco Rígido
Modo de Texto	1,5 GB
Sistema Mínimo	2,5 GB
Área de trabalho do GNOME	3 GB
Todos os padrões	4 GB
Mínimo Recomendado (sem instantâneos do Btrfs): 10 GB	
Mínimo Necessário (com instantâneos do Btrfs): 16 GB	
Mínimo Recomendado (com instantâneos do Btrfs): 32 GB	

5.1.1.3 Conexão de rede

A conexão de rede é necessária para comunicação com o sistema SUSE Linux Enterprise Server. É possível usar uma ou várias das seguintes conexões ou placas de rede:

- OSA Express Ethernet (incluindo Fast e Gigabit Ethernet)
- HyperSockets ou Guest LAN
- 10 GBE, VSWITCH
- RoCE (RDMA por Ethernet Convergente)

As interfaces a seguir ainda estão incluídas, mas não são mais aceitas:

- CTC (ou CTC virtual)
- ESCON
- Interface de rede IP para IUCV

Para instalações no KVM, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos para habilitar o Convidado da VM a acessar a rede de forma transparente:

- A interface de rede virtual está conectada a uma interface de rede do host.
- A interface de rede do host está conectada a uma rede na qual o servidor virtual ingressará.
- Se o host foi configurado para ter uma conexão de rede redundante agrupando duas portas de rede OSA independentes em uma interface de rede vinculada, o identificador para a interface de rede vinculada é `bond0`. Se houver mais de uma interface vinculada, elas serão `bond1`, `bond2` etc
- A configuração de uma conexão de rede não redundante requer o identificador da interface de rede única. O identificador tem o seguinte formato: `enccw0.0.NNNN`, em que `NNNN` é o número do dispositivo da interface de rede desejada.

5.1.2 Nível do MicroCode, APARs e correções

Você encontra a documentação sobre restrições e requisitos para esta versão do SUSE Linux Enterprise Server no IBM developerWorks em <https://developer.ibm.com/technologies/linux/>. Recomendamos usar o nível de serviço mais elevado disponível. Contate o suporte da IBM para saber quais são os requisitos mínimos.

Para o z/VM, as seguintes versões são suportadas:

- z/VM 6.4
- z/VM 7.1

Já que pode ser necessário ativar os VM APARs antes de instalar os novos níveis do MicroCode, explique a ordem de instalação para o suporte da IBM.

5.1.3 Software


Ao instalar o SUSE Linux Enterprise Server por NFS ou FTP não baseado em Linux, você talvez tenha problemas com o software do servidor NFS ou FTP. O servidor FTP padrão do Windows* pode causar erros, portanto, recomendamos executar a instalação por meio do SMB nessas máquinas.

Para conectar-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server, um dos seguintes métodos é necessário (SSH ou VNC é recomendado):

SSH com emulação de terminal (compatível com xterm)

SSH é uma ferramenta padrão Unix que está presente na maioria dos sistemas Unix ou Linux. Para Windows, você pode usar o cliente SSH Putty.

Cliente VNC

Para Linux, o cliente VNC `vncviewer` está incluído no SUSE Linux Enterprise Server como parte do pacote `tightvnc`. No caso do Windows, TightVNC também está disponível. Faça seu download de <https://www.tightvnc.com/> .

Servidor X

Localize uma implementação de servidor X adequada em qualquer estação de trabalho Linux ou Unix. Há vários ambientes comerciais do X Window System para Windows e macOS*. É possível fazer download de versões de avaliação gratuitas de alguns deles.



Dica: Mais informações

Antes de instalar o SUSE Linux Enterprise Server no IBM Z, consulte o arquivo `README` localizado no diretório raiz do primeiro meio de instalação do SUSE Linux Enterprise Server. O arquivo complementa esta documentação.

5.2 Informações gerais

Esta seção também aborda os diferentes tipos de instalação e explica como fazer uma reinicialização (IPL) para a primeira instalação.

5.2.1 Tipos de instalação

Esta seção apresenta uma visão geral dos diferentes tipos de instalação possíveis com o SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z. O SUSE Linux Enterprise Server pode ser instalado em um LPAR, como convidado no z/VM ou como convidado no KVM.

Dependendo do modo de instalação (LPAR ou z/VM), haverá diferentes possibilidades para iniciar o processo de instalação e reinicializar (IPL) o sistema instalado.

5.2.1.1 LPAR

Se você instalar o SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z em uma partição lógica (LPAR), atribua memória e processadores à instância. A instalação na LPAR é recomendada para máquinas de produção altamente carregadas. A execução do LPAR também disponibiliza padrões de segurança mais altos. O projeto de rede entre LPARs é possível por interfaces externas ou HiperSockets. Se você pretende usar a instalação para virtualização com KVM, é altamente recomendável instalar no LPAR.

5.2.1.2 z/VM

A execução do SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z no z/VM significa que o SUSE Linux Enterprise Server é um sistema convidado no z/VM. Uma vantagem deste modo é que você tem controle total sobre o SUSE Linux Enterprise Server do z/VM. Isso é muito útil para desenvolvimento de kernel ou depuração baseada em kernel. É também muito fácil adicionar ou remover hardware de convidados Linux. A criação de convidados adicionais do SUSE Linux Enterprise Server é simples, e você pode executar centenas de instâncias do Linux simultaneamente.

5.2.1.3 Convidado do KVM

Para que seja possível instalar o SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z como um convidado KVM, é necessário instalar uma instância de servidor de host KVM na LPAR. Para obter detalhes sobre a instalação no convidado, consulte [Procedimento 5.3, “Visão geral da instalação do convidado KVM”](#).

5.2.2 Opções de reinicialização (IPL)

Esta seção fornece as informações necessárias para reinicializar (IPL) na primeira instalação. Dependendo do tipo de instalação, várias opções devem ser usadas. As opções abordadas são: leitor de VM, carregar do CD-ROM ou do servidor e carregar de um DVD-ROM conectado a SCSI. A instalação dos pacotes de software, que é feita via rede, não exige o meio de IPL.

5.2.2.1 Leitor de VM

Para reinicializar (IPL) de um leitor de VM, primeiro transfira os arquivos necessários para o leitor. Para facilitar a administração, é recomendável criar um usuário `linuxmnt` que possua um minidisco com os arquivos e scripts necessários para a IPL. Esse minidisco é então acessado como apenas leitura pelos convidados Linux. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 5.3.4.2.1, “Executando o IPL a partir do leitor z/VM”](#).

5.2.2.2 Carregar da mídia removível ou do servidor

Para a reinicialização (IPL) em uma LPAR, carregue a imagem do kernel diretamente do dispositivo de CD/DVD-ROM do SE ou do HMC, ou de qualquer sistema remoto acessível por FTP. Esta função pode ser realizada no HMC. O processo de instalação exige um arquivo com mapeamento do local dos dados de instalação no sistema de arquivos e dos locais da memória em que os dados serão copiados.

Para o SUSE Linux Enterprise Server, há dois desses arquivos. Ambos estão localizados no diretório raiz do primeiro meio de instalação:

- `suse.ins`, para que ele funcione, é necessário configurar o acesso à rede no `Linuxrc` antes de iniciar a instalação.
- `susehmc.ins`, que permite a instalação sem acesso à rede.

No painel de navegação esquerdo do HMC, expanda *Systems Management* > (*Gerenciamento de Sistemas*) *Systems* (Sistemas) e selecione o sistema mainframe com o qual trabalhar. Escolha o LPAR no qual deseja inicializar o SUSE Linux Enterprise Server na tabela de LPARs e selecione *Load from Removable Media or Server* (Carregar da Mídia Removível ou do Servidor).

Escolha *Hardware Management Console CD-ROM/DVD* (CD-ROM/DVD do Console de Gerenciamento de Hardware) ou *FTP Source* (Origem do FTP). Se escolher a última opção, forneça o endereço ou nome dos servidores e suas credenciais. Caso o arquivo `.ins` apropriado não esteja localizado no diretório raiz do servidor, especifique o caminho para esse arquivo. Prossiga para o menu *Select the software to load* (Selecionar o software para carregar) e selecione a entrada `.ins` apropriada. Inicie a instalação clicando em *OK*.

5.2.2.3 Carregar do DVD conectado por SCSI

Para executar a IPL de um DVD SCSI, você precisa de acesso a um adaptador FCP conectado a uma unidade de DVD. Você precisa de valores para WWPN e LUN da unidade de SCSI. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 5.3.4.1.2, “Reinicialização \(IPL\) do DVD SCSI conectado por FCP”](#).

5.2.2.4 Carregar da rede com zPXE

A reinicialização (IPL) da Rede com zPXE requer um servidor Cobbler que forneça o kernel, o disco de RAM e um parmfile. Ele é iniciado executando o script ZPXE EXEC. Consulte a [Seção 5.3.1.3, “Usando um servidor Cobbler para zPXE”](#) para obter os detalhes. O zPXE só está disponível em z/VM.

5.3 Preparando para a instalação

Este capítulo explica como tornar os dados acessíveis para instalação, instalar o SUSE Linux Enterprise Server usando métodos diferentes, preparar e usar a reinicialização (IPL) do sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server. Ele também inclui informações sobre a configuração e a instalação de rede.

5.3.1 Disponibilizando os dados de instalação

Esta seção apresenta informações detalhadas sobre como tornar os dados de instalação do SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z acessíveis para instalação. Dependendo do seu computador e ambiente de sistema, escolha entre a instalação via NFS ou FTP. Se estiver executando estações de trabalho do Microsoft Windows no ambiente, você também poderá usar a rede do Windows (inclusive o protocolo SMB) para instalar o SUSE Linux Enterprise Server no sistema IBM Z.



Dica: Reinicialização (IPL) do DVD

É possível fazer a reinicialização (IPL) de um DVD e usar o DVD como meio de instalação. Isso é muito prático quando você tem restrições de configuração do servidor de instalação que fornece as mídias de instalação pela rede. O pré-requisito é uma unidade de DVD SCSI conectada a FCP.



Nota: Sem instalação do disco rígido

Não é possível fazer a instalação de um disco rígido inserindo o conteúdo do DVD em uma partição no DASD.

5.3.1.1 Usando uma estação de trabalho Linux ou o DVD do SUSE Linux Enterprise Server

Você pode usar uma estação de trabalho Linux em seu ambiente do computador para enviar os dados de instalação ao processo de instalação do IBM Z por NFS ou FTP. Se a estação de trabalho Linux executa o SUSE Linux Enterprise Server, você pode configurar um servidor de instalação (NFS ou FTP) usando o módulo *Servidor de Instalação* do YaST, conforme descrito na [Seção 16.1, “Configurando um servidor de instalação usando YaST”](#).



Importante: Exportando dispositivos montados com NFS

A exportação da raiz do sistema de arquivos (/) não exporta automaticamente os dispositivos montados, como DVD. Portanto, você precisa nomear explicitamente o ponto de montagem em `/etc/exports`:

```
/media/dvd *(ro)
```

Após mudar esse arquivo, reinicie o servidor NFS com o comando `sudo systemctl restart nfsserver`.

A configuração de um servidor FTP em um sistema Linux envolve a instalação e configuração do software do servidor, como `vsftpd`. Se você usa oSUSE Linux Enterprise Server, consulte o Livro “Administration Guide”, Capítulo 43 “Setting up an FTP server with YaST” para obter instruções de instalação. O download dos dados de instalação com login anônimo não é suportado, portanto, você precisa configurar o servidor FTP para suportar a autenticação do usuário.

5.3.1.1.1 SUSE Linux Enterprise Server no DVD

O primeiro meio de instalação do SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z contém uma imagem do Linux inicializável para estações de trabalho baseadas em Intel e uma imagem para IBM Z.

Para estações de trabalho baseadas em Intel, inicie usando esse meio. Quando solicitado, escolha o idioma de resposta e o layout de teclado desejados e selecione *Iniciar sistema de recuperação*. Você precisa de pelo menos 64 MB de RAM para isso. Nenhum espaço em disco é necessário porque todo o sistema de recuperação reside na RAM da estação de trabalho. Essa abordagem exige a configuração manual da rede da estação de trabalho.

Para o IBM Z, reinicialize (IPL) seu convidado LPAR/VM por esse meio, conforme descrito na [Seção 5.3.4.1.2, “Reinicialização \(IPL\) do DVD SCSI conectado por FCP”](#). Após digitar seus parâmetros de rede, o sistema de instalação tratará o meio como a fonte dos dados de instalação. Como o IBM Z não pode ter um terminal compatível com X11 diretamente conectado, escolha entre a instalação por VNC ou SSH. O SSH também oferece uma instalação gráfica através do túnel da conexão X por meio de SSH com `ssh -X`.

5.3.1.2 Usando uma estação de trabalho Microsoft Windows

Você pode usar uma estação de trabalho Microsoft Windows na rede para disponibilizar a mídia de instalação. A maneira mais fácil de fazer isso é usando o protocolo SMB. Verifique se você ativou *SMB over TCP/IP* (SMB sobre TCP/IP), já que isso habilita o encapsulamento de pacotes SMB em pacotes TCP/IP. Os detalhes podem ser encontrados na ajuda online do Windows ou em outra documentação relacionada ao Windows que aborde redes.

5.3.1.2.1 Usando SMB

Para disponibilizar a mídia de instalação com o SMB, insira a unidade flash USB com SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso na porta USB da estação de trabalho Windows. Em seguida, crie um novo compartilhamento usando a letra da unidade flash USB e disponibilize-o para todos na rede.

O caminho de instalação no YaST pode ser:

```
smb://DOMAIN;USER:PW@SERVERNAME/SHAREPATH
```

Em que os marcadores significam:

DOMÍNIO

Grupo de trabalho opcional ou domínio de diretório ativo.

USUÁRIO,

Senha

Nome de usuário e senha opcionais de um usuário com acesso ao servidor e seu compartilhamento.

SERVERNAME

O nome do servidor que hospeda o(s) compartilhamento(s).

SHAREPATH

O caminho para o(s) compartilhamento(s).

5.3.1.2.2 Com NFS

Consulte a documentação fornecida com o produto de terceiros que habilita os serviços do servidor NFS para a estação de trabalho do Windows. A unidade flash USB que contém o meio SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso deve estar no caminho do NFS disponível.

5.3.1.2.3 Usando FTP

Consulte a documentação fornecida com o produto de terceiros que habilita os serviços do servidor FTP na estação de trabalho Windows. A unidade flash USB que contém o meio SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso deve estar no caminho do FTP disponível.

O servidor FTP que acompanha determinadas versões do Microsoft Windows implementa apenas um subconjunto de comandos do FTP e não é adequado para fornecimento dos dados de instalação. Neste caso, use um servidor FTP de terceiros que ofereça a funcionalidade necessária.

5.3.1.2.4 Usando uma unidade de DVD SCSI conectada por FCP

Depois que você preparar a IPL do DVD SCSI conforme descrito na [Seção 5.3.4.1.2, “Reinicialização \(IPL\) do DVD SCSI conectado por FCP”](#), o sistema de instalação usará o DVD como a mídia de instalação. Neste caso, você não precisa da mídia de instalação em um servidor FTP, NFS ou SMB. Entretanto, você precisa dos dados de configuração de rede para o SUSE Linux Enterprise Server, pois deve configurar a rede durante a instalação para realizar uma instalação gráfica por VNC ou por X.

5.3.1.3 Usando um servidor Cobbler para zPXE

A reinicialização (IPL) da rede requer um servidor Cobbler para fornecer o kernel, o initrd e os dados de instalação. A preparação do servidor Cobbler requer as seguintes etapas:

- [Seção 5.3.1.3.1](#)
- [Seção 5.3.1.3.2](#)
- [Seção 5.3.1.3.3](#)
- [Seção 5.3.1.3.4](#)

5.3.1.3.1 Importando os dados de instalação

A importação da mídia exige que a fonte de instalação esteja disponível no servidor Cobbler, seja da unidade flash USB ou de uma fonte de rede. Execute o seguinte comando para importar os dados:

```
> sudo cobbler import --path=PATH ❶ --name=IDENTIFIER ❷ --arch=s390x
```

- ❶ Ponto de montagem dos dados de instalação.
- ❷ Uma string que identifica o produto importado, por exemplo “sles15_s390x”. Essa string é usada como o nome do subdiretório no qual os dados da instalação são copiados. No servidor Cobbler executado no SUSE Linux Enterprise, trata-se do `/srv/www/cobbler/ks_mirror/IDENTIFICADOR`. Esse caminho poderá ser diferente se o Cobbler for executado em outro sistema operacional.

5.3.1.3.2 Adicionando uma distribuição

A adição de uma distribuição permite que o Cobbler forneça o kernel e o initrd necessários para reinicialização (IPL) via zPXE. Execute o seguinte comando no servidor Cobbler para adicionar o SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z:

```
> sudo cobbler distro add --arch=s390 --breed=suse --name="IDENTIFIER" ❶ \  
--os-version=sles15 ❷ \  
--initrd=/srv/www/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER/boot/s390x/initrd ❸ \  
--kernel=/srv/www/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER/boot/s390x/linux ❹ \  
--kopts="install=http://cobbler.example.com/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER" ❺
```

- ❶ Identificador exclusivo para a distribuição, por exemplo, “SLES 15 SP4 IBM Z”.
- ❷ Identificador do sistema operacional. Use `sles15`.
- ❸ Caminho para o initrd. A primeira parte do caminho (`/srv/www/cobbler/ks_mirror/IDENTIFICADOR/`) depende do local dos dados importados e do nome do subdiretório escolhido na hora de importar os dados de instalação.
- ❹ Caminho para o kernel. A primeira parte do caminho (`/srv/www/cobbler/ks_mirror/IDENTIFICADOR/`) depende do local dos dados importados e do nome do subdiretório escolhido na hora de importar os dados de instalação.
- ❺ URL para o diretório de instalação no servidor Cobbler.

5.3.1.3.3 Ajustando o perfil

A adição de uma distribuição (consulte a [Seção 5.3.1.3.2, “Adicionando uma distribuição”](#)) gera automaticamente um perfil com o `IDENTIFICADOR` correspondente. Use o seguinte comando para fazer alguns ajustes necessários:

```
> sudo cobbler distro edit \  
--name=IDENTIFIER ❶ --os-version=sles10 ❷ --ksmeta="" ❸ \  
--kopts="install=http://cobbler.example.com/cobbler/ks_mirror/IDENTIFIER" ❹
```

- ❶ Identificador do perfil. Use a string especificada quando a distribuição foi adicionada.
- ❷ Versão do sistema operacional. Distribuição à qual o perfil deve se aplicar. Use a string especificada com `--name=IDENTIFICADOR` na etapa de importação.
- ❸ Opção necessária para criar gabarito de arquivos Kickstart. Como ela não é usada para SUSE, deixe-a vazia.

- 4 Lista de parâmetros do kernel separados por espaço. Ela deve incluir pelo menos o parâmetro install.

5.3.1.3.4 Adicionando sistemas

A última etapa é adicionar sistemas ao servidor Cobbler. Essa etapa deve ser executada para cada convidado IBM Z que deve ser inicializado por zPXE. Os convidados são identificados pelo ID de usuário do z/VM (no exemplo a seguir, o ID é “linux01”). Observe que o ID deve estar em letras minúsculas. Para adicionar um sistema, execute o seguinte comando:

```
> sudo cobbler system add --name=linux01 --hostname=linux01.example.com \
--profile=IDENTIFIER --interface=qdio \
--ip-address=192.168.2.103 --subnet=192.168.2.255 --netmask=255.255.255.0 \
--name-servers=192.168.1.116 --name-servers-search=example.com \
--gateway=192.168.2.1 --kopts="KERNEL_OPTIONS"
```

A opção --kopts permite especificar os parâmetros de kernel e de instalação que normalmente são especificados no parmfile. Especifique os parâmetros no seguinte formato: PARÂMETRO1=VALOR1 PARÂMETRO2=VALOR2. O instalador solicita os parâmetros ausentes. Para uma instalação completamente automatizada, você precisa especificar todos os parâmetros para a rede, os DASDs e fornecer um arquivo do AutoYaST. Veja a seguir um exemplo de um convidado equipado com uma interface OSA que usa os mesmos parâmetros de rede mencionados acima.

```
--kopts=" \
AutoYaST=http://192.168.0.5/autoinst.xml \
Hostname=linux01.example.com \
Domain=example.com \
HostIP=192.168.2.103 \
Gateway=192.168.2.1 \
Nameserver=192.168.1.116 \
Searchdns=example.com \
InstNetDev=osa; \
Netmask=255.255.255.0 \
Broadcast=192.168.2.255 \
OsaInterface=qdio \
Layer2=0 \
PortNo=0 \
ReadChannel=0.0.0700 \
WriteChannel=0.0.0701 \
DataChannel=0.0.0702 \
DASD=600"
```

5.3.1.4 Instalando por meio de uma unidade flash USB do HMC

Normalmente, a instalação do SUSE Linux Enterprise Server em servidores IBM Z requer uma fonte de instalação de rede. Se esse requisito não for atendido, o SUSE Linux Enterprise Server permitirá o uso da unidade flash USB do Console de Gerenciamento de Hardware (HMC, Hardware Management Console) como uma fonte para a instalação em uma LPAR.

Para executar a instalação usando a unidade flash USB do HMC, proceda da seguinte maneira:

- Adicione `install=hmc:/` ao `parmfile` (consulte a [Seção 5.6, “Parmfile: automatizando a configuração do sistema”](#)) ou às opções de kernel.
- Na instalação de modo manual que usa o `linuxrc`, escolha *Iniciar instalação*, *Instalação* e *Console de Gerenciamento de Hardware*. O meio de instalação deve estar no HMC.



Importante: Configurar rede

Antes de iniciar a instalação, especifique uma configuração de rede no `linuxrc`. Isso não pode ser feito usando os parâmetros de boot, e é muito provável que você precise de acesso à rede. No `linuxrc`, vá para *Iniciar Instalação* e escolha *Configuração da Rede*.



Importante: O sistema Linux deve ser inicializado primeiro

Antes de conceder acesso à mídia na unidade flash USB do HMC, aguarde a inicialização do sistema Linux. A reinicialização (IPL) pode interromper a conexão entre o HMC e a LPAR. Se a primeira tentativa de usar o método descrito falhar, você poderá conceder o acesso e repetir a opção `HMC`.



Nota: Repositório de instalação

A unidade flash USB não é mantida como um repositório de instalação, pois a instalação é um procedimento único. Se for necessário um repositório de instalação, registre-se e use o repositório online.

5.3.2 Tipos de instalação

Esta seção descreve as etapas de instalação do SUSE Linux Enterprise Server para cada modo de instalação. Depois de concluídas as etapas de preparação descritas nos capítulos anteriores, siga a visão geral do modo de instalação desejado.

Conforme descrito na [Seção 5.3.1, “Disponibilizando os dados de instalação”](#), há três modos de instalação diferentes para Linux no IBM Z: instalação de convidado LPAR, z/VM e KVM.

PROCEDIMENTO 5.1: VISÃO GERAL DE UMA INSTALAÇÃO DE LPAR

1. Prepare os dispositivos necessários para instalação. Consulte a [Seção 5.3.3.1, “Preparando a reinicialização \(IPL\) de uma instalação de LPAR”](#).
2. Reinicialize (IPL) o sistema de instalação. Consulte a [Seção 5.3.4.1, “Reinicializando \(IPL\) uma instalação no LPAR”](#).
3. Configure a rede. Consulte a [Seção 5.3.5, “Configuração de rede”](#).
4. Conecte-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server. Consulte a [Seção 5.3.6, “Conectando-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server”](#).
5. Inicie a instalação usando o YaST e reinicialize (IPL) o sistema instalado. Consulte a [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

PROCEDIMENTO 5.2: VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO Z/VM

1. Prepare os dispositivos necessários para instalação. Consulte a [Seção 5.3.3.2.1, “Adicionando um convidado Linux usando o dirMaint”](#).
2. Reinicialize (IPL) o sistema de instalação. Consulte a [Seção 5.3.4.2, “Reinicializando \(IPL\) uma instalação no z/VM”](#).
3. Configure a rede. Consulte a [Seção 5.3.5, “Configuração de rede”](#).
4. Conecte-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server. Consulte a [Seção 5.3.6, “Conectando-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server”](#).
5. Inicie a instalação usando o YaST e reinicialize (IPL) o sistema instalado. Consulte o [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

PROCEDIMENTO 5.3: VISÃO GERAL DA INSTALAÇÃO DO CONVIDADO KVM

1. Crie uma imagem de disco virtual e grave um arquivo XML de domínio. Consulte a [Seção 5.3.3.3, “Preparando a reinicialização \(IPL\) de uma instalação do convidado KVM”](#).

2. Prepare o destino da instalação e reinicialize (IPL) o Convidado da VM. Consulte a [Seção 5.3.4.3, “Reinicializando \(IPL\) uma instalação do convidado KVM”](#).
3. [Seção 5.3.5.3, “Configurar a rede e selecionar a fonte de instalação”](#).
4. Conecte-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server. Consulte a [Seção 5.3.6, “Conectando-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server”](#).
5. Inicie a instalação usando o YaST e reinicialize (IPL) o sistema instalado. Consulte o [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

5.3.3 Preparando a reinicialização (IPL) do sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server

5.3.3.1 Preparando a reinicialização (IPL) de uma instalação de LPAR

Configure o sistema IBM Z para ser iniciado no modo ESA/S390 ou apenas Linux com o perfil de ativação e IOCDs apropriados. Para obter mais informações, consulte a documentação da IBM. Continue conforme descrito na [Seção 5.3.4.1, “Reinicializando \(IPL\) uma instalação no LPAR”](#).

5.3.3.2 Preparando a reinicialização (IPL) de uma instalação de z/VM

5.3.3.2.1 Adicionando um convidado Linux usando o dirMaint

A primeira etapa é anexar e formatar um ou vários DASDs no sistema a ser usado pelo convidado Linux no z/VM. Em seguida, crie um novo usuário no z/VM. O exemplo mostra o diretório para um usuário `LINUX1` com a senha `LINPWD`, 1 GB de memória (extensível até 2 GB), vários minidiscos (MDISK), duas CPUs e um dispositivo OSA QDIO.



Dica: Atribuindo memória a convidados z/VM

Ao atribuir memória a um convidado z/VM, verifique se o tamanho da memória é adequado ao tipo de instalação preferido. Consulte a [Seção 5.1.1.1, “Requisitos de memória”](#). Para definir o tamanho da memória como 1 GB, use o comando **CP DEFINE STORAGE 1G**. Após a conclusão da instalação, redefina o tamanho da memória para o valor desejado.

EXEMPLO 5.1: CONFIGURAÇÃO DE UM DIRETÓRIO Z/VM

```
USER LINUX1 LINPWD 1024M 2048M G
*
* _____
* LINUX1
* _____
* This VM Linux guest has two CPUs defined.

CPU 01 CPUID 111111
CPU 02 CPUID 111222
IPL CMS PARM AUTO CR
IUCV ANY
IUCV ALLOW
MACH ESA 10
OPTION MAINTCCW RMCHINFO
SHARE RELATIVE 2000
CONSOLE 01C0 3270 A
SPOOL 000C 2540 READER *
SPOOL 000D 2540 PUNCH A
SPOOL 000E 3203 A
* OSA QDIO DEVICE DEFINITIONS
DEDICATE 9A0 9A0
DEDICATE 9A1 9A1
DEDICATE 9A2 9A2
*
LINK MAINT 0190 0190 RR
LINK MAINT 019E 019E RR
LINK MAINT 019D 019D RR
* MINIDISK DEFINITIONS
MDISK 201 3390 0001 0050 DASD40 MR ONE4ME TW04ME THR4ME
MDISK 150 3390 0052 0200 DASD40 MR ONE4ME TW04ME THR4ME
MDISK 151 3390 0253 2800 DASD40 MR ONE4ME TW04ME THR4ME
```

Este exemplo usa o minidisco 201 como disco pessoal do convidado. O minidisco 150 com 200 cilindros é o dispositivo de troca do Linux. O disco 151 com 2800 cilindros mantém a instalação do Linux.

Como usuário MAINT, adicione o convidado ao diretório de usuário com **DIRM FOR LINUX1 ADD**. Digite o nome do convidado (LINUX1) e pressione **F5**. Configure o ambiente do usuário com:

```
DIRM DIRECT
DIRM USER WITHPASS
```

O último comando retorna um número de arquivo de leitor. Este número é necessário para o próximo comando:

```
RECEIVE <number> USER DIRECT A (REPL)
```

Agora, você pode efetuar login no convidado como o usuário `LINUX1`.

Se não tiver a opção `dirmaint` disponível, consulte a documentação da IBM para saber como configurar esse usuário.

Avance para a [Seção 5.3.4.2, “Reinicializando \(IPL\) uma instalação no z/VM”](#).

5.3.3.3 Preparando a reinicialização (IPL) de uma instalação do convidado KVM

A instalação do convidado KVM requer um arquivo XML de domínio que especifica a máquina virtual e pelo menos uma imagem de disco virtual para a instalação.

5.3.3.3.1 Criar uma imagem de disco virtual

Por padrão, o libvirt procura imagens de disco em `/var/lib/libvirt/images/` no Servidor de Host de VM. Embora as imagens também possam ser armazenadas em qualquer outro lugar no sistema de arquivos, é recomendável armazenar todas as imagens em um único local para facilitar a manutenção. Para criar uma imagem, efetue login no servidor de host KVM e execute o seguinte comando:

```
qemu-img create -f qcow2 /var/lib/libvirt/images/sl2lin_qcow2.img 10G
```

Isso cria uma imagem `qcow2` de 10 GB em `/var/lib/libvirt/images/`. Para obter mais informações, consulte o Livro *“Virtualization Guide”, Capítulo 34 “Guest installation”, Seção 34.2 “Managing disk images with `qemu-img`”*.

5.3.3.3.2 Gravar um arquivo XML de domínio

Um arquivo XML de domínio é usado para definir o Convidado da VM. Para criar o arquivo XML de domínio, abra um arquivo `s15-1.xml` vazio com um editor e crie um arquivo, como no exemplo a seguir.

EXEMPLO 5.2: EXEMPLO DE ARQUIVO XML DE DOMÍNIO

O exemplo a seguir cria um Convidado da VM com um única CPU, 1 GB de RAM e a imagem do disco virtual criada na seção anterior ([Seção 5.3.3.3.1, “Criar uma imagem de disco virtual”](#)). Ele considera que o servidor virtual está conectado à interface de rede do host `bond0`. Mude o elemento dos dispositivos de origem para corresponder à sua configuração de rede.


```

<domain type="kvm">
  <name>s15-1</name>
  <description>Guest-System SUSE SLES15</description>
  <memory>1048576</memory>
  <vcpu>1</vcpu>
  <os>
    <type arch="s390x" machine="s390-ccw-virtio">hvm</type>
    <!-- Boot kernel - remove 3 lines after successfull installation -->
    <kernel>/var/lib/libvirt/images/s15-kernel.boot</kernel>
    <initrd>/var/lib/libvirt/images/s15-initrd.boot</initrd>
    <cmdline>linuxrcstderr=/dev/console</cmdline>
  </os>
  <iothreads>1</iothreads>
  <on_poweroff>destroy</on_poweroff>
  <on_reboot>restart</on_reboot>
  <on_crash>preserve</on_crash>
  <devices>
    <emulator>/usr/bin/qemu-system-s390x</emulator>
    <disk type="file" device="disk">
      <driver name="qemu" type="qcow2" cache="none" iothread="1" io="native"/>
      <source file="/var/lib/libvirt/images/s15lin_qcow2.img"/>
      <target dev="vda" bus="virtio"/>
    </disk>
    <interface type="direct">
      <source dev="bond0" mode="bridge"/>
      <model type="virtio"/>
    </interface>
    <console type="pty">
      <target type="sclp"/>
    </console>
  </devices>
</domain>

```

5.3.4 Reiniciando (IPL) o sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server

5.3.4.1 Reiniciando (IPL) uma instalação no LPAR

Há várias formas de reiniciar (IPL) o SUSE Linux Enterprise Server em um LPAR. A preferida é usar o recurso *Carregar do CD-ROM ou do servidor* do SE ou do HMC.

5.3.4.1.1 IPL do DVD-ROM

Marque o LPAR para instalação e selecione *Carregar do CD-ROM ou do servidor*. Deixe o campo referente ao local do arquivo em branco ou insira o caminho para o diretório raiz do primeiro DVD-ROM e selecione *Continuar*. Mantenha a seleção padrão na lista de opções exibida. *Agora, a opção* Operating system messages (Mensagens do sistema operacional) deveria mostrar as mensagens de inicialização do kernel.

5.3.4.1.2 Reinicialização (IPL) do DVD SCSI conectado por FCP

Você pode usar o procedimento *Carregar*, selecionando *SCSI* como *Tipo de carga* para reinicializar (IPL) do SCSI. Digite o nome da porta mundial (WWPN, Worldwide Port Name) e o número da unidade lógica (LUN, Logical Unit Number) fornecidos pelo armazenamento ou ponte SCSI (16 dígitos, sem omitir os 0s à direita). O seletor do programa de boot deve ser 2. Use seu adaptador FCP como *Endereço de carregamento* e execute uma reinicialização (IPL).

5.3.4.2 Reiniciando (IPL) uma instalação no z/VM

Esta seção descreve a reinicialização (IPL) do sistema de instalação para instalar o SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z em um sistema z/VM.

5.3.4.2.1 Executando o IPL a partir do leitor z/VM

Você precisa de uma conexão TCP/IP ativa e um programa cliente de FTP em seu convidado z/VM recém-definido para transferir o sistema de instalação por FTP. A configuração de TCP/IP para z/VM está fora do escopo deste manual. Consulte a documentação apropriada da IBM.

Efetue login como convidado z/VM Linux para IPL. Disponibilize o conteúdo do diretório `/boot/s390x` do Instalador Unificado (meio 1) por FTP na sua rede. Nesse diretório, obtenha os arquivos `linux`, `initrd`, `parmfile` e `sles.exec`. Transfira os arquivos com um tamanho de bloco fixo de 80 caracteres. Especifique-o com o comando FTP **localsite fix 80**. É importante copiar o `linux` (o kernel do Linux) e o `initrd` (a imagem de instalação) como arquivos binários; portanto, use o modo de transferência `binário`. `parmfile` e `sles.exec` devem ser transferidos no modo ASCII.

O exemplo a seguir mostra as etapas necessárias. Este cenário específico considera que os arquivos necessários são acessíveis de um servidor FTP no endereço IP `192.168.0.3` e que o login é `lininst`.

EXEMPLO 5.3: TRANSFERINDO OS BINÁRIOS POR FTP

```
FTP 192.168.0.3
VM TCP/IP FTP Level 530
Connecting to 192.168.0.3, port 21
220 ftpserver FTP server (Version wu-2.4.2-academ[BETA-18])(1)
Thu Feb 11 16:09:02 GMT 2010) ready.
USER
lininst
331 Password required for lininst
PASS
*****
230 User lininst logged in.
Command:
binary
200 Type set to I
Command:
locsite fix 80
Command:
get /media/dvd1/boot/s390x/linux sles15.linux
200 PORT Command successful
150 Opening BINARY mode data connection for /media/dvd1/boot/s390x/linux
(10664192 bytes)
226 Transfer complete.
10664192 bytes transferred in 13.91 seconds.
Transfer rate 766.70 Kbytes/sec.
Command:
get /media/dvd1/boot/s390x/initrd sles12.initrd
200 PORT Command successful
150 Opening BINARY mode data connection for /media/dvd1/boot/s390x/initrd
(21403276 bytes)
226 Transfer complete.
21403276 bytes transferred in 27.916 seconds.
Transfer rate 766.70 Kbytes/sec.
Command:
ascii
200 Type set to A
Command:
get /media/dvd1/boot/s390x/parmfile sles12.parmfile
150 Opening ASCII mode data connection for /media/dvd1/boot/s390x/parmfile
(5 bytes)
226 Transfer complete.
5 bytes transferred in 0.092 seconds.
Transfer rate 0.05 Kbytes/sec.
Command:
get /media/dvd1/boot/s390x/sles.exec sles.exec
150 Opening ASCII mode data connection for /media/dvd1/boot/s390x/sles.exec
```

```
(891 bytes)
226 Transfer complete.
891 bytes transferred in 0.097 seconds.
Transfer rate 0.89 Kbytes/sec.
Command:
quit
```

Use o script REXX `sles.exec` do qual você fez download para reinicializar (IPL) o sistema de instalação do Linux. Esse script inicializa o kernel, parmfile e o disco RAM inicial no leitor para IPL.

EXEMPLO 5.4: SLES12 EXEC

```
/* REXX LOAD EXEC FOR SUSE LINUX S/390 VM GUESTS      */
/* LOADS SUSE LINUX S/390 FILES INTO READER           */
SAY ''
SAY 'LOADING SLES12 FILES INTO READER...'
'CP CLOSE RDR'
'PURGE RDR ALL'
'SPOOL PUNCH * RDR'
'PUNCH SLES12 LINUX A (NOH'
'PUNCH SLES12 PARMFILE A (NOH'
'PUNCH SLES12 INITRD A (NOH'
'IPL 00C'
```

Ao usar o script, é possível reinicializar (IPL) o sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server com o comando `sles12`. O kernel do Linux é iniciado e emite suas mensagens de boot. Para continuar a instalação, vá para a [Seção 5.3.5, “Configuração de rede”](#).

5.3.4.2.2 Reinicialização (IPL) do DVD SCSI conectado por FCP

Para reinicializar (IPL) no z/VM, prepare o processo de IPL do SCSI usando o parâmetro SET LOADDEV:

```
SET LOADDEV PORTNAME 200400E8 00D74E00 LUN 00020000 00000000 BOOT 2
```

Após definir o parâmetro LOADDEV com os valores adequados, reinicialize (IPL) seu adaptador FCP, por exemplo:

```
IPL FC00
```

Para continuar a instalação, continue na [Seção 5.3.5, “Configuração de rede”](#).

5.3.4.2.3 Reinicialização (IPL) de um servidor Cobbler com o zPXE

Para reinicializar (IPL) de um servidor Cobbler com o zPXE, você precisa transferir o script `zpxe.rexx` por FTP do servidor Cobbler para o convidado z/VM. Para fazer isso, o convidado z/VM precisa de uma conexão TCP/IP ativa e de um programa cliente de FTP.

Efetue login como convidado Linux no z/VM para reinicializar (IPL) e transferir o script com um tamanho fixo de 80 caracteres no modo ASCII (consulte o [Exemplo 5.3, “Transferindo os binários por FTP”](#)). O script `zpxe.rexx` está disponível no DVD do Instalador Unificado em `/boot/s390x/zpxe.rexx` ou em um servidor Cobbler no SLE em `/usr/share/doc/packages/s390-tools/zpxe.rexx`.

O `zpxe.rexx` deve substituir o `PROFILE EXEC` do convidado. Faça uma cópia de backup do `PROFILE EXEC` existente e renomeie `ZPXE REXX` para `PROFILE EXEC`. Se preferir, chame `ZPXE REXX` do `PROFILE EXEC` existente adicionando a linha `'ZPXE REXX'` a ele.

A última etapa é criar um arquivo de configuração `ZPXE CONF` que informa ao `ZPXE REXX` qual servidor Cobbler deve ser contatado e em qual disco executar a reinicialização (IPL). Execute **`xedit zpxe conf a`** e crie `ZPXE CONF` com o seguinte conteúdo (substitua os dados de exemplo de acordo):

```
HOST cobbler.example.com
IPLDISK 600
```

Isso conectará o servidor Cobbler na próxima vez que você efetuar login no convidado z/VM. Se estiver programada uma instalação no servidor Cobbler, ela será executada. Para programar a instalação, execute o seguinte comando no servidor Cobbler:

```
> sudo cobbler system edit --name ID❶ --netboot-enabled 1❷ --profile PROFILENAME❸
```

- ❶ ID do usuário z/VM.
- ❷ Habilitar reinicialização (IPL) da rede.
- ❸ Nome de um perfil existente, consulte a [Seção 5.3.1.3.3, “Ajustando o perfil”](#).

5.3.4.3 Reinicializando (IPL) uma instalação do convidado KVM

Para iniciar a instalação no convidado, você precisa primeiro iniciar o Convidado da VM definido na [Seção 5.3.3.3.1, “Criar uma imagem de disco virtual”](#). Antes de começar, verifique se o kernel e o `initrd` estão disponíveis para reinicialização (IPL).

5.3.4.3.1 Preparando a fonte de instalação

O Kernel e o initrd do sistema de instalação precisam ser copiados para o Servidor de Host de VM para reinicializar (IPL) o Convidado da VM no sistema de instalação.

1. Efetue login no host KVM e verifique se você consegue se conectar ao host remoto ou ao dispositivo que funciona como fonte de instalação.
2. Copie os dois arquivos a seguir da fonte de instalação para `/var/lib/libvirt/images/`. Se os dados são obtidos de um host remoto, use **ftp**, **sftp** ou **scp** para transferir os arquivos:

```
/boot/s390x/initrd  
/boot/s390x/cd.ikr
```

3. Renomeie os arquivos no host KVM:

```
> sudo cd /var/lib/libvirt/images/  
> sudo mv initrd s15-initrd.boot  
> sudo mv cd.ikr s15-kernel.boot
```

5.3.4.3.2 Reinicialização (IPL) do convidado da VM

Para reinicializar (IPL) o Convidado da VM, efetue login no host KVM e execute o seguinte comando:

```
> virsh create s15-1.xml --console
```

O processo de instalação é iniciado quando o Convidado da VM está ativo e em execução. Você deve ver a seguinte mensagem:

```
Domain s15-1 started  
Connected to domain s15-1  
Escape character is ^]  
Initializing cgroup subsys cpuset  
Initializing cgroup subsys cpu  
Initializing  
cgroup subsys cpuacct  
.  
.  
Please make sure your installation medium is available.  
Retry?  
0) <-- Back <--  
1) Yes
```

2) No

Resposta 2) *Não* e escolha *Instalação* na etapa seguinte. Prossiga conforme descrito na [Seção 5.3.5.3, “Configurar a rede e selecionar a fonte de instalação”](#).

5.3.5 Configuração de rede

Aguarde até que o kernel tenha realizado as suas rotinas de inicialização. Se você executar a instalação no modo básico ou em uma LPAR, abra as *Mensagens do Sistema Operacional* no HMC ou no SE.

Primeiramente, escolha *Iniciar Instalação* no menu principal do `linuxrc`. Em seguida, escolha *Iniciar Instalação* ou *Atualização* para iniciar o processo de instalação. Selecione *Rede* como o meio de instalação, depois selecione o tipo de protocolo de rede que será usado para a instalação. A [Seção 5.3.1, “Disponibilizando os dados de instalação”](#) descreve como disponibilizar os dados de instalação para os diversos tipos de conexões de rede. Atualmente, *FTP*, *HTTP*, *NFS* e *SMB/CIFS* (compartilhamento de arquivos do Windows) são aceitos.

Na lista de dispositivos disponíveis, escolha um dispositivo de rede OSA ou HiperSockets para receber os dados de instalação. Embora a lista possa incluir dispositivos CTC, ESCON ou IUCV, eles não são mais suportados no SUSE Linux Enterprise Server.

5.3.5.1 Configurar uma interface do HiperSocket

Selecione um dispositivo HiperSocket na lista de dispositivos de rede. Em seguida, insira os valores para os canais de leitura, gravação e dados:

EXEMPLO 5.5: TIPOS DE CONEXÃO DE REDE E PARÂMETROS DE DRIVER SUPORTADOS

Choose the network device.

- 1) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0600)
- 2) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0601)
- 3) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0602)
- 4) IBM Hipersocket (0.0.0800)
- 5) IBM Hipersocket (0.0.0801)
- 6) IBM Hipersocket (0.0.0802)
- 7) IBM OSA Express Network card (0.0.0700)
- 8) IBM OSA Express Network card (0.0.0701)
- 9) IBM OSA Express Network card (0.0.0702)
- 10) IBM OSA Express Network card (0.0.f400)
- 11) IBM OSA Express Network card (0.0.f401)
- 12) IBM OSA Express Network card (0.0.f402)

```

13) IBM IUCV

> 4

Device address for read channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0800]> 0.0.0800

Device address for write channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0801]> 0.0.0801

Device address for data channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0802]> 0.0.0802

```

5.3.5.2 Configurar um dispositivo OSA Express

Selecione um dispositivo OSA Express na lista de dispositivos de rede e especifique o número da porta. Insira os valores para os canais de leitura, gravação e dados: Escolha se deseja habilitar o suporte da Camada 2 de OSI.

O número da porta é necessário para os novos dispositivos de Rede OSA Express 3 de 2 portas. Se você não estiver usando um dispositivo OSA Express 3, digite 0. As placas OSA Express também podem ser executadas no modo de “suporte da camada 2 de OSI” ou no modo mais antigo e comum da “camada 3”. O modo da placa afeta todos os sistemas que compartilham o dispositivo, incluindo os sistemas em outras LPARs. Em caso de dúvida, especifique 2 para fins de compatibilidade com o modo padrão usado por outros sistemas operacionais, como z/VM e z/OS. Consulte seu administrador de hardware para obter mais informações sobre essas opções.

EXEMPLO 5.6: PARÂMETROS DE DRIVER DO DISPOSITIVO DE REDE

```

Choose the network device.

1) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0600)
2) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0601)
3) IBM parallel CTC Adapter (0.0.0602)
4) IBM Hipersocket (0.0.0800)
5) IBM Hipersocket (0.0.0801)
6) IBM Hipersocket (0.0.0802)
7) IBM OSA Express Network card (0.0.0700)
8) IBM OSA Express Network card (0.0.0701)
9) IBM OSA Express Network card (0.0.0702)
10) IBM OSA Express Network card (0.0.f400)
11) IBM OSA Express Network card (0.0.f401)
12) IBM OSA Express Network card (0.0.f402)
13) IBM IUCV

```



```
> 7

Enter the relative port number. (Enter '+++' to abort).
> 0

Device address for read channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0700]> 0.0.0700

Device address for write channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0701]> 0.0.0701

Device address for data channel. (Enter '+++' to abort).
[0.0.0702]> 0.0.0702

Enable OSI Layer 2 support?

0) <-- Back <--
1) Yes
2) No

> 1

MAC address. (Enter '+++' to abort).
> +++
```

5.3.5.3 Configurar a rede e selecionar a fonte de instalação

Depois que todos os parâmetros de dispositivo de rede forem inseridos, o respectivo driver será instalado, e você verá as mensagens do kernel correspondentes.

Em seguida, você precisará especificar se deseja usar a configuração automática DHCP para configurar os parâmetros de interface de rede. Como o DHCP funciona apenas em alguns dispositivos e requer definições de configuração de hardware especiais, escolha *NO*. Dessa forma, será solicitado para você especificar os seguintes parâmetros de rede:

- O endereço IP do sistema a ser instalado
- A máscara de rede correspondente (caso não tenha sido especificada com o endereço IP)
- O endereço IP de um gateway para acessar o servidor
- Uma lista dos domínios de pesquisa incluídos no servidor de nomes de domínio (DNS)
- O endereço IP do servidor de nomes de domínio

EXEMPLO 5.7: PARÂMETROS DE PROJETO DE REDE

```
Automatic configuration via DHCP?

0) <-- Back <--
1) Yes
2) No

> 2

Enter your IP address with network prefix.

You can enter more than one, separated by space, if necessary.
Leave empty for autoconfig.

Examples: 192.168.5.77/24 2001:db8:75:fff::3/64. (Enter '+++' to abort).
> 192.168.0.20/24

Enter your name server IP address.

You can enter more than one, separated by space, if necessary.
Leave empty if you don't need one.

Examples: 192.168.5.77 2001:db8:75:fff::3. (Enter '+++' to abort).
> 192.168.0.1

Enter your search domains, separated by a space:. (Enter '+++' to abort).
> example.com

Enter the IP address of your name server. Leave empty if you do not need one. (Enter '+++' to abort).
> 192.168.0.1
```

Por fim, insira as informações necessárias sobre o servidor de instalação, como endereço IP, diretório com os dados de instalação e credenciais de login. O sistema de instalação é carregado quando as informações necessárias são fornecidas.

5.3.6 Conectando-se ao sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server

Após carregar o sistema de instalação, o `linuxrc` solicitará que você escolha o tipo de tela que será usada para controlar o procedimento de instalação. As opções disponíveis são Remote X11 (X Window System), VNC (protocolo Virtual Network Computing), SSH (instalação em modo de

texto ou X11 por Secure Shell), IU baseada em Texto e IU Gráfica. Essa última opção inicia o YaST no modo gráfico em uma tela gráfica local, se houver. Na arquitetura s390x, uma tela gráfica local pode ser implementada usando o QEMU e o driver virtio-gpu.

As opções recomendadas são VNC ou SSH.

Se a opção IU baseada em Texto foi selecionada, o YaST é iniciado no modo de texto, e você pode executar a instalação diretamente em seu terminal. Consulte o *Livro "Administration Guide", Capítulo 4 "YaST in text mode"* para obter instruções sobre como usar o YaST no modo de texto. A opção IU baseada em Texto é útil apenas durante a instalação no LPAR.



Nota: Emulação do terminal para IU baseada em texto

Para trabalhar com o YaST no modo de texto, ele precisa ser executado em um terminal com emulação VT220/Linux (também chamada de IU baseada em Texto).

5.3.6.1 Iniciando a instalação para VNC

Para controlar remotamente uma instalação via VNC, siga estas etapas:

1. Selecione a opção VNC para iniciar o servidor VNC. Uma pequena nota no console exibe o endereço IP e o número de exibição para conexão com o vncviewer.
2. Digite o endereço IP e o número de exibição do sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server quando solicitado.
3. Quando solicitado, digite o endereço IP e o número de exibição do sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server.

```
http://<IP address of installation system>:5801/
```

4. Depois que a conexão for estabelecida, instale o SUSE Linux Enterprise Server com o YaST.

5.3.6.2 Iniciando a instalação para o X Window System



Importante: Mecanismo de autenticação X

A instalação direta com o X Window System usa um mecanismo de autenticação baseado em nomes de host. Esse mecanismo está desabilitado nas versões atuais do SUSE Linux Enterprise Server. Recomendamos a execução da instalação com SSH ou VNC.

Para controlar remotamente uma instalação por meio do encaminhamento X, siga estas etapas:

1. Verifique se o servidor X permite que o cliente (o sistema que está instalado) se conecte. Defina a variável **DISPLAYMANAGER_XSERVER_TCP_PORT_6000_OPEN="sim"** no arquivo `/etc/sysconfig/displaymanager`. Reinicie o servidor X e permita que o cliente se vincule ao servidor usando **xhost ENDEREÇO_IP_DO_CLIENTE**.
2. Ao ser solicitado no sistema de instalação, digite o endereço IP da máquina em que o servidor X está sendo executado.
3. Espere até que o YaST seja aberto e inicie a instalação.

5.3.6.3 Iniciando a instalação para SSH

Para conectar-se a um sistema de instalação chamado `earth` usando SSH, use o comando **ssh -X earth**. Se a sua estação de trabalho é executada no Microsoft Windows, use a ferramenta Putty disponível em <http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/>. Defina *Habilitar o encaminhamento X11* no Putty em *Conexão > SSH > X11*.

Se você usa outro sistema operacional, execute **ssh -X** para conectar-se a um sistema de instalação com o nome `earthearth`. O Encaminhamento X via SSH será suportado se você tiver um servidor X local disponível. Do contrário, o YaST fornecerá uma interface de texto desenvolvida por ncurses.

Quando solicitado, insira o nome de usuário `root` e efetue login com a sua senha. Digite **yast.ssh** para iniciar o YaST. O YaST orientará você durante a instalação.



Importante: Corrigindo o problema do YaST por SSH

Em determinadas situações, a execução da versão GUI do YaST por SSH com encaminhamento X pode falhar com a seguinte mensagem de erro:

```
XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server
"localhost:11.0"
```

Nesse caso, você tem duas opções.

- Executar o YaST com a opção `QT_XCB_GL_INTEGRATION=none`, por exemplo:

```
QT_XCB_GL_INTEGRATION=none yast.ssh
QT_XCB_GL_INTEGRATION=none yast2 disk
```

- Executar a versão ncurses do aplicativo YaST desabilitando o encaminhamento X ou especificando o ncurses como a IU desejada. Para este último, use o comando **`yast2 disk --ncurses`** ou **`YUI_PREFERRED_BACKEND=ncurses yast2 disk`**.

Continue o procedimento de instalação conforme descrito no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

5.3.7 Procedimento de boot do SUSE Linux Enterprise Server no IBM Z

No SLES 10 e 11, o processo de boot foi realizado pelo carregador de boot zipl. Para habilitar a inicialização de partições Btrfs e o suporte a rollbacks de sistema com o Snapper, a maneira como o SUSE Linux Enterprise Server é inicializado no IBM Z mudou.

O GRUB 2 substitui o zipl no SUSE Linux Enterprise Server para IBM Z. O GRUB 2 na arquitetura AMD64/Intel 64 inclui os drivers de dispositivo no nível do firmware para acessar o sistema de arquivos. Não há firmware no mainframe, e adicionar o `ccw` ao GRUB 2, além de ser uma tarefa complexa, exige a reimplementação do zipl no GRUB 2. Portanto, o SUSE Linux Enterprise Server usa uma abordagem de duas fases:

Primeira fase:

Uma partição separada com o kernel e um initrd é montada em `/boot/zipl`. Esse kernel e o initrd são carregados pelo zipl usando a configuração em `/boot/zipl/config`.

Essa configuração adiciona a palavra-chave `initgrub` à linha de comando do kernel. Após o carregamento do kernel e do `initrd`, o `initrd` ativará os dispositivos necessários para montar o sistema de arquivos raiz (consulte o `/boot/zipl/active_devices.txt`). Na sequência, um programa de espaço de usuário do GRUB 2 é iniciado para ler o `/boot/grub2/grub.cfg`.

Segunda fase:

O kernel e o `initrd` especificados no `/boot/grub2/grub.cfg` são iniciados por meio do comando `kexec`. Os dispositivos listados em `/boot/zipl/active_devices.txt` necessários para iniciar o sistema no disco são ativados. Outros dispositivos dessa lista serão incluídos na lista de permissões; mas, do contrário, serão ignorados. O sistema de arquivos raiz é montado, e o procedimento de boot continua como nas outras arquiteturas.

Para obter mais detalhes sobre o processo de boot, consulte o Livro *“Administration Guide”*, Capítulo 16 *“Introduction to the boot process”*.

5.4 Boot seguro

Para que o recurso de boot seguro funcione em um sistema IBM Z, as seguintes condições devem ser atendidas.

- O modelo da máquina deve ser z15 T01, z15 T02, LinuxONE III LT1, LinuxONE III LT2 ou mais recente.
- Você deve usar um LPAR (o boot seguro não é suportado em z/VM e KVM).
- O LPAR deve ter o boot seguro habilitado.
- Você deve usar discos SCSI (FCP) (o boot seguro não é suportado em DASD).



Nota: Migração de hardware

Se você migrar para uma máquina diferente (por exemplo, de z13 para z15), verifique se o LPAR na máquina de destino tem o estado de boot seguro do sistema em seu disco.

A mudança do estado de boot seguro deve ser feita de acordo com o procedimento a seguir.

PROCEDIMENTO 5.4: MUDANDO O ESTADO DE BOOT SEGURO

1. Habilite o boot seguro no YaST e grave o novo carregador de boot.

2. Encerre o sistema.
3. Mude a configuração do LPAR (habilite ou desabilite o boot seguro).
4. Inicialize o sistema.



Nota: Boot seguro no HMC

O sistema no disco configurado com o parâmetro `secure=1` poderá ser inicializado no HMC do z15 desde que o firmware suporte o novo formato no disco (que sempre é o caso no z15).

5.5 Configuração automática do dispositivo de E/S em sistemas IBM Z

A configuração automática do dispositivo de E/S é um mecanismo que permite aos usuários especificar IDs e configurações de dispositivos de E/S que devem ser habilitados automaticamente no Linux. Essas informações são especificadas para um LPAR por meio de um HMC executado no modo DPM (Dynamic Partition Manager).



Nota

A funcionalidade de configuração automática do dispositivo de E/S está disponível em sistemas com o DPM em execução. Por padrão, o DPM é executado em máquinas LinuxONE. Para o IBM Z, essa funcionalidade deve ser solicitada.

A configuração automática pode ser desabilitada usando o parâmetro de kernel `rd.zdev=no-auto`.

Para habilitar a configuração automática de E/S usando o YaST, execute o comando **yast2 system_settings**, alterne para a seção *Configurações de Kernel* e habilite a opção *Habilitar configuração automática do dispositivo de E/S*.

Para desabilitá-la em um perfil do AutoYaST, anexe `rd.zdev=no-auto` às opções de boot. Por exemplo:

```
<bootloader>
<global>
```

```
<append>rd.zdev=no-auto</append>
</global>
</bootloader>
```

Durante a instalação, o status da configuração automática é exibido na seção *Configurações do dispositivo* da tela *Configurações da instalação*.

5.6 Parmfile: automatizando a configuração do sistema

O processo de instalação pode ser parcialmente automatizado com a especificação de parâmetros essenciais no `parmfile`. O `parmfile` contém todos os dados necessários para a configuração da rede e do DASD. Além disso, esse arquivo pode ser usado para configurar o método de conexão com o sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server e a instância do YaST em execução nesse local. Isso reduz a interação do usuário com a instalação real do YaST.

Os parâmetros listados na [Seção 5.6.1, “Parâmetros gerais”](#) podem ser inseridos na rotina da instalação como os valores padrão. Observe que todos os endereços IP, nomes de servidor e valores numéricos são exemplos. Substitua-os pelos valores reais do seu cenário de instalação.

O número de linhas no `parmfile` é limitado a 10. É possível especificar mais de um parâmetro em uma linha. Os nomes dos parâmetros não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Os parâmetros devem ser separados por espaços. Você pode especificá-los em qualquer ordem. Sempre mantenha a string `PARAMETER=value` em uma mesma linha. O tamanho de cada linha não deve exceder 80 caracteres. Por exemplo:

```
Hostname=s390zvm01.suse.de HostIP=10.11.134.65
```



Dica: Usando IPv6 durante a instalação

Por padrão, é possível atribuir apenas endereços de rede IPv4 à máquina. Para habilitar o IPv6 durante a instalação, especifique um dos seguintes parâmetros no prompt de boot: `ipv6=1` (aceitar IPv4 e IPv6) ou `ipv6only=1` (aceitar apenas IPv6).

Alguns dos seguintes parâmetros são necessários. Se estiverem ausentes, o processo automático solicitará que você os especifique.

5.6.1 Parâmetros gerais

AutoYaST=<URL> Manual=0

O parâmetro AutoYaST especifica o local do arquivo de controle autoinst.xml para instalação automática. O parâmetro Manual controla se os outros parâmetros são apenas valores padrão que ainda devem ser confirmados pelo usuário. Defina esse parâmetro como 0 caso todos os valores devam ser aceitos e sem perguntas. A configuração padrão do AutoYaST para Manual é 0.

Info=<URL>

Especifica um local para um arquivo com outras opções. Ajuda a superar as limitações de 10 linhas (e 80 caracteres por linha do z/VM) para o arquivo de parâmetros. Há mais documentações sobre o arquivo Info disponíveis no Livro “AutoYaST Guide”, Capítulo 9 “The auto-installation process”, Seção 9.3.3 “Combining the **linuxrc** info file with the AutoYaST control file”. Como o arquivo Info geralmente só pode ser acessado por meio da rede no IBM Z, você não pode usá-lo para especificar as opções necessárias para configurar a rede (ou seja, as opções descritas na Seção 5.6.2, “Configurando a interface de rede”). Outras opções específicas do **linuxrc**, como aquelas relacionadas à depuração, devem ser inseridas no próprio parmfile.

Upgrade=<0 | 1>

Para fazer upgrade do SUSE Linux Enterprise , , especifique **Upgrade=1**. Um parmfile personalizado é necessário para fazer upgrade de uma instalação existente do SUSE Linux Enterprise. Sem esse parâmetro, a instalação não oferece nenhuma opção de upgrade.

5.6.2 Configurando a interface de rede



Importante: Configurando a interface de rede

As configurações descritas nesta seção aplicam-se apenas à interface de rede usada durante a instalação. Configure interfaces de rede adicionais no sistema instalado seguindo as instruções no Livro “Administration Guide”, Capítulo 23 “Basic networking”, Seção 23.5 “Configuring a network connection manually”.

Hostname=zsystems.example.com

Digite o nome completo do host.

Domain=example.com

Caminho de pesquisa de domínio para o DNS. Permite que você use nomes curtos de host em vez de nomes completos de host.

HostIP=192.168.1.2/24

Digite o endereço IP da interface a ser configurada.

Gateway=192.168.1.3

Especifique o gateway a ser usado.

Nameserver=192.168.1.4

Especifique o servidor DNS ativo.

InstNetDev=osa

Digite o tipo de interface a ser configurado. Os valores possíveis são osa, hsi, ctc, escon e iucv (CTC, ESCON e IUCV não são mais oficialmente suportadas).

Para as interfaces ctc, escon e iucv (CTC, ESCON e IUCV não são mais oficialmente suportadas), insira o endereço IP do peer:

```
Pointopoint=192.168.55.20
```

OsaInterface=<lcs|qdio>

Para os dispositivos de rede osa, especifique a interface do host (qdio ou lcs).

Layer2=<0|1>

Para os dispositivos Ethernet QDIO osa e hsi, especifique se é para habilitar (1) ou desabilitar (0) o suporte da Camada 2 de OSI.

OSAHWAddr=02:00:65:00:01:09

Para os dispositivos Ethernet QDIO osa habilitados para Camada 2. Especifique o endereço MAC manualmente ou declare OSAHWADDR= (com espaço em branco à direita) para o padrão do sistema.

PortNo=<0|1>

Para dispositivos de rede osa, especifique o número de porta (desde que o dispositivo suporte esse recurso). O valor padrão é 0.

Cada uma das interfaces requer certas opções de configuração:

- As interfaces ctc e escon (CTC e ESCON não são mais oficialmente suportadas):

```
ReadChannel=0.0.0600
```

```
WriteChannel=0.0.0601
```

ReadChannel especifica o canal READ a ser usado. WriteChannel especifica o canal WRITE.

- Para a interface ctc (não mais oficialmente suportada), especifique o protocolo a ser usado:

```
CTCProtocol=<0/1/2>
```

Estas são as entradas válidas:

<u>0</u>	Modo de compatibilidade, também para peers não Linux diferentes de OS/390 e z/OS (este é o modo padrão)
<u>1</u>	Modo estendido
<u>2</u>	O modo de compatibilidade com OS/390 e z/OS

- O tipo de dispositivo de rede osa com a interface lcs:

```
ReadChannel=0.0.0124
```

ReadChannel representa o número de canal usado nesta configuração. Um segundo número de porta poderá ser derivado desse número se você adicionar um a ReadChannel. Portnumber é usado para especificar a porta relativa.

- Interface iucv:

```
IUCVPeer=PEER
```

Digite o nome da máquina peer.

- O tipo de dispositivo de rede osa com a interface qdio para OSA-Express Gigabit Ethernet:

```
ReadChannel=0.0.0700  
WriteChannel=0.0.0701  
DataChannel=0.0.0702
```

Para ReadChannel, digite o número do canal READ. Para WriteChannel, digite o número do canal WRITE. DataChannel especifica o canal DATA. Verifique se o canal READ tem um número par do dispositivo.

- Interface hsi para LANs HiperSockets e VM convidadas:

```
ReadChannel=0.0.0800
WriteChannel=0.0.0801
DataChannel=0.0.0802
```

Para ReadChannel, digite o número adequado para o canal READ. Para WriteChannel e DataChannel, digite os números de canal WRITE e DATA.

5.6.3 Especificando a fonte de instalação e a interface do YaST

Install=nfs://server/directory/DVD1/

Especifique o local da fonte de instalação a ser usada. Os protocolos suportados são nfs, smb (Samba/CIFS), ftp, tftp, http e https.

Se um URL de ftp, tftp ou smb for inserido, especifique o nome de usuário e a senha. Ignore as credenciais para login anônimo ou de convidado.

```
Install=ftp://USER:PASSWORD@SERVER/DIRECTORY/DVD1/
Install=tftp://USER:PASSWORD@SERVER/DIRECTORY/DVD1/
```

Para executar a instalação por uma conexão criptografada, use um URL https. Se o certificado não puder ser verificado, use a opção de boot sslcerts=0 para desabilitar a verificação de certificado.

No caso de uma instalação do Samba ou CIFS, também é possível especificar o domínio:

```
Install=smb://WORKDOMAIN;USER:PASSWORD@SERVER/DIRECTORY/DVD1/
```

ssh=1 vnc=1 Display_IP=192.168.42.42

O método de instalação depende do parâmetro que você especifica. O ssh habilita a instalação SSH, o vnc inicia um servidor VNC na máquina de instalação e o Display_IP faz com que o sistema de instalação tente se conectar a um servidor X no endereço especificado. Apenas um desses parâmetros deve ser definido.



Importante: Mecanismo de autenticação X

A instalação direta com o X Window System usa um mecanismo de autenticação baseado em nomes de host. Este mecanismo está desabilitado nas versões atuais do SUSE Linux Enterprise Server. Recomendamos a execução de uma instalação por SSH ou VNC.

Para permitir uma conexão entre o YaST e o servidor X remoto, execute **xhost** <endereço IP> com o endereço da máquina de instalação na máquina remota.

Para o **VNC**, especifique uma senha de seis a oito caracteres a ser usada na instalação:

```
VNCPassword=<a password>
```

Para o **SSH**, especifique uma senha de seis a oito caracteres a ser usada na instalação:

```
ssh.password=<a password>
```

5.6.4 Parmfiles de exemplo

A capacidade máxima do parmfile é de 860 caracteres. De acordo com a prática, o parmfile deve incluir no máximo 10 linhas com até 79 caracteres. Ao ler um parmfile, todas as linhas são concatenadas sem adicionar espaços em branco, portanto, o último caractere (79) de cada linha deve ser um **Space** .

Para receber possíveis mensagens de erro no console, use

```
linuxrclog=/dev/console
```

EXEMPLO 5.8: PARMFILE PARA INSTALAÇÃO DO NFS COM VNC E AUTOYAST

```
ramdisk_size=131072 root=/dev/ram1 ro init=/linuxrc TERM=dumb
instnetdev=osa osainterface=qdio layer2=1 osahwaddr=
pointopoint=192.168.0.1 hostip=192.168.0.2
nameserver=192.168.0.3
install=nfs://192.168.0.4/SLES/SLES-12-Server/s390x/DVD1
autoyast=http://192.168.0.5/autoinst.xml
linuxrclog=/dev/console vnc=1 VNCPassword=testing
```

EXEMPLO 5.9: PARMFILE PARA INSTALAÇÃO COM NFS, SSH E HSI E AUTOYAST COM NFS

```
ramdisk_size=131072 root=/dev/ram1 ro init=/linuxrc TERM=dumb
```

```
AutoYast=nfs://192.168.1.1/autoinst/s390.xml
Hostname=zsystems.example.com HostIP=192.168.1.2
Gateway=192.168.1.3 Nameserver=192.168.1.4
InstNetDev=hsi layer2=0
Netmask=255.255.255.128 Broadcast=192.168.1.255
readchannel=0.0.702c writechannel=0.0.702d datachannel=0.0.702e
install=nfs://192.168.1.5/SLES-12-Server/s390x/DVD1/
ssh=1 ssh.password=testing linuxrclog=/dev/console
```

EXEMPLO 5.10: PARMFILE PARA INSTALAÇÃO NA VLAN

```
ro ramdisk_size=50000 MANUAL=0 PORTNO=1 ReadChannel=0.0.b140
WriteChannel=0.0.b141 DataChannel=0.0.b142
cio_ignore=all,!condev,!0.0.b140-0.0.b142,!0.0.e92c,!0.0.5000,!0.0.5040
HostIP= Gateway= Hostname=zsystems.example.com nameserver=192.168.0.1
Install=ftp://user:password@10.0.0.1/s390x/SLES15.0/INST/ usevnc=1
vncpassword=12345 InstNetDev=osa Layer2=1 OSAInterface=qdio ssl_certs=0
osahwaddr= domain=example.com self_update=0
vlanid=201
```

5.7 Usando o emulador de terminal vt220

Os recentes níveis de MicroCode permitem usar um emulador de terminal vt220 integrado (terminal ASCII), além do terminal de modo de linha padrão. O terminal vt220 é conectado a `/dev/ttysclp0`. O terminal de modo de linha é conectado a `/dev/ttysclp_line0`. Para instalações LPAR, o emulador de terminal vt220 está ativado por padrão.

Para iniciar a IU baseada em Texto no HMC, efetue login no HMC e selecione *Systems Management* > (*Gerenciamento de Sistemas*) *Systems* > (*Sistemas*) *ID_DA_IMAGEM*. Selecione o botão de opção do LPAR e *Recovery* > (*Recuperação*) *Integrated ASCII Console* (Console ASCII Integrado).

Para redirecionar as mensagens do kernel no momento da inicialização, do console do sistema para o terminal vt220, adicione as seguintes entradas à linha `parameters` em `/etc/zipl.conf`:

```
console=ttysclp0 console=ttysclp_line0
```

A linha `parameters` resultante teria a seguinte aparência:

```
parameters = "root=/dev/dasda2 TERM=dumb console=ttysclp0 console=ttysclp_line0"
```

Grave as mudanças em `/etc/zipl.conf`, execute o comando **zipl** e reinicialize o sistema.

5.8 Mais informações

Há mais documentações técnicas sobre o IBM Z no IBM Redbooks (<https://www.redbooks.ibm.com/Redbooks.nsf/domains/zsystems>) ou no IBM developerWorks (<https://developer.ibm.com/>). A documentação específica do SUSE Linux Enterprise Server está disponível em <https://developer.ibm.com/technologies/linux/>.

5.8.1 Documentos gerais sobre Linux no IBM Z

Há uma cobertura geral sobre o Linux no IBM Z disponível nos seguintes documentos:


- Linux on IBM eServer zSeries and S/390: ISP and ASP Solutions (SG24-6299)

Esses documentos podem não refletir o estado atual do Linux, mas os princípios de implantação do Linux descritos permanecem precisos.

5.8.2 Technical Issues of Linux on IBM Z (Problemas técnicos do Linux no IBM Z)

Consulte os seguintes documentos para ver informações técnicas sobre o kernel do Linux e os tópicos de aplicativos. Para acessar as versões mais recentes dos documentos, visite (<https://developer.ibm.com/technologies/linux/>).

- Drivers de dispositivo, recursos e comandos do Linux em System z
- Suplemento de Interface Binária do Aplicativo zSeries ELF
- Drivers de dispositivo do Linux em System z, usando as ferramentas de dump
- IBM zEnterprise 196 Technical Guide (Guia Técnico do IBM zEnterprise 196)
- IBM zEnterprise EC12 Technical Guide (Guia Técnico do IBM zEnterprise EC12)
- IBM z13 Technical Guide (Guia Técnico do IBM z13)
- IBM z14 Technical Guide (Guia Técnico do IBM z13)
- IBM z15 Technical Guide (Guia Técnico do IBM z13)

Há um Redbook para desenvolvimento de aplicativos Linux disponível em <http://www.redbooks.ibm.com> :

- Linux on IBM eServer zSeries and S/390: Application Development (SG24-6807)

5.8.3 Advanced configurations for Linux on IBM Z (Configurações avançadas do Linux no IBM Z)

Consulte os seguintes Redbooks, Redpapers e recursos online para ver cenários mais complexos do IBM Z:

- Linux on IBM eServer zSeries and S/390: Large Scale Deployment (SG24-6824)
- Linux on IBM eServer zSeries and S/390: Performance Measuring and Tuning (SG24-6926)
- Linux with zSeries and ESS: Essentials (SG24-7025)
- IBM TotalStorage Enterprise Storage Server Implementing ESS Copy Services with IBM eServer zSeries (SG24-5680)
- Linux on IBM zSeries and S/390: High Availability for z/VM and Linux (REDP-0220)
- Planejamento e administração de segmentos salvos
<http://publibz.boulder.ibm.com/epubs/pdf/hcsg4a00.pdf> 
- Documentação do Linux no System z para "Fluxo de desenvolvimento"
- Introducing IBM Secure Execution for Linux (Introdução ao IBM Secure Execution for Linux), Securing the guest (Protegendo o convidado)
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/linuxonibm/com.ibm.linux.z.lxse/lxse_t_secureexecution.html 

6 Instalação em hardware não suportado no momento do lançamento

Com alguns hardwares mais recentes, o meio de instalação do SUSE Linux Enterprise Server não pode ser inicializado. Talvez seja esse o caso quando o hardware não existia no momento do lançamento do SUSE Linux Enterprise Server. Para esse tipo de situação, a SUSE oferece imagens *ISO de Atualização do Kernel* (*kISO*). Este capítulo descreve como usar a atualização do kernel para instalar o SUSE Linux Enterprise Server no hardware atual.

6.1 Fazer download da atualização do kernel

As imagens *ISO de Atualização do Kernel* estão disponíveis na home page do SUSE SolidDriver. Acesse <https://drivers.suse.com> para pesquisar imagens ISO inicializáveis para seu fornecedor e sua versão do sistema operacional.

Você pode fazer download da imagem ISO completa ou apenas dos arquivos `initrd` e `linux`. Em geral, é necessário copiar a imagem ISO para uma unidade flash USB ou gravá-la em um DVD. Os arquivos `initrd` e `linux` podem ser usados para um boot PXE. Para obter detalhes sobre como inicializar via PXE, consulte o [Capítulo 17, Preparando o ambiente de boot de rede](#).

6.2 Atualização do kernel de boot

Para usar a atualização do kernel, faça a inicialização usando a unidade flash USB ou por PXE. Quando o `linux` e o `initrd` são carregados, é solicitado que você insira o meio de instalação. Você pode usar os parâmetros de boot descritos no [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#). Isso permite usar fontes de instalação diferentes da unidade flash USB.

II Procedimento de instalação

- 7 Parâmetros de boot **81**
- 8 Etapas de instalação **100**
- 9 Registrando o SUSE Linux Enterprise e gerenciando módulos/ extensões **149**
- 10 *Particionador Técnico* **159**
- 11 Instalação remota **179**
- 12 Solução de problemas **188**

7 Parâmetros de boot

O SUSE Linux Enterprise Server permite definir vários parâmetros durante o boot, por exemplo, escolhendo a fonte dos dados de instalação ou definindo a configuração de rede.

O uso do conjunto apropriado de parâmetros de boot simplifica o procedimento de instalação. Muitos parâmetros também podem ser configurados posteriormente usando as rotinas `linuxrc`, mas o uso dos parâmetros de boot é mais fácil. Em algumas configurações automatizadas, os parâmetros de boot podem ser fornecidos com o `initrd` ou em um arquivo `info`.

O modo como o sistema é iniciado para instalação depende da arquitetura. A inicialização do sistema é diferente para PC (AMD64/Intel 64) ou mainframe, por exemplo. Se você instalar o SUSE Linux Enterprise Server como Convidado da VM em um hipervisor KVM ou Xen, siga as instruções para a arquitetura AMD64/Intel 64.



Nota: Opções e parâmetros de boot

Em geral, os termos *Parâmetros de Boot* e *Opções de Boot* são utilizados alternadamente. Nesta documentação, usamos mais o termo *Parâmetros de Boot*.

7.1 Usando os parâmetros de boot padrão

Os parâmetros de boot estão descritos em detalhes no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#). Em geral, basta selecionar *Instalação* para iniciar o processo de boot da instalação.

Se problemas ocorrerem, use *Instalação—ACPI Desabilitado* ou *Instalação—Configurações Seguras*. Para obter mais informações sobre solução de problemas no processo de instalação, consulte o [Capítulo 12, Solução de problemas](#).

A barra de menus na tela inferior oferece algumas funcionalidades avançadas necessárias em algumas configurações. Usando as teclas de função (**F1** ... **F12**), você pode especificar opções adicionais para passar para as rotinas de instalação sem a necessidade de saber a sintaxe detalhada desses parâmetros (consulte o [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#)). Há uma descrição detalhada das teclas de função disponíveis na [Seção 7.2.1, “Tela de boot em máquinas equipadas com BIOS tradicional”](#).

7.2 PC (AMD64/Intel 64/Arm AArch64)

Esta seção descreve como mudar os parâmetros de boot para AMD64, Intel 64 e Arm AArch64.

7.2.1 Tela de boot em máquinas equipadas com BIOS tradicional

A tela de boot exibe várias opções para o procedimento de instalação. *Inicializar do Disco Rígido* inicializa o sistema instalado e está marcada por padrão, pois o CD é geralmente deixado na unidade. Selecione uma das outras opções com as teclas de seta e pressione **Enter** para inicializá-la. As opções relevantes são:

Instalação

O modo de instalação normal. Todas as funções de hardware modernas estão habilitadas. Em caso de falha na instalação, consulte **F5** *Kernel* para obter os parâmetros de boot que desabilitam funções possivelmente problemáticas.

Upgrade

Faça upgrade do sistema. Para obter mais informações, consulte *Livro “Guia de Upgrade”, Capítulo 1 “Caminhos e métodos de upgrade”*.

Mais > Sistema de Recuperação

Inicia um sistema Linux mínimo sem interface gráfica do usuário. Para obter mais informações, consulte

Mais > Inicializar Sistema Linux

Inicialize um sistema Linux que já esteja instalado. Você deverá informar a partição da qual inicializar o sistema.

Mais > Verificar Mídia de Instalação

Essa opção só está disponível quando você instala de mídias criadas das ISOs descarregadas. Nesse caso, é recomendável verificar a integridade da mídia de instalação. Essa opção inicia o sistema de instalação antes de verificar a mídia automaticamente. No caso da verificação bem-sucedida, é iniciada a rotina de instalação normal. Se for detectada uma mídia corrompida, a rotina de instalação será interrompida. Substitua a mídia danificada e reinicie o processo de instalação.

Mais > Teste de Memória

Testa a RAM do sistema por meio de ciclos repetidos de leitura e gravação. Termine o teste reiniciando. Para obter mais informações, consulte a [Seção 12.4, “Falha de boot”](#).




FIGURA 7.1: TELA DE BOOT EM MÁQUINAS COM BIOS TRADICIONAL

Use as teclas de função indicadas na parte inferior da tela para mudar idioma, resolução da tela, fonte de instalação ou adicionar um driver extra do fornecedor de hardware:

F1 *Ajuda*

Obtenha ajuda sensível ao contexto referente ao elemento ativo da tela de boot. Use as teclas de seta para navegar, **Enter** para seguir um link, e **Esc** para sair da tela de ajuda.

F2 *Idioma*

Selecione o idioma de exibição e um layout de teclado correspondente para a instalação. O idioma padrão é o inglês (EUA).

F3 *Modo de Vídeo*

Selecione vários modos de exibição gráficos para a instalação. Por *Padrão*, a resolução de vídeo é automaticamente determinada usando o KMS (“Kernel Mode Setting”). Se essa configuração não funcionar em seu sistema, escolha *No KMS* (Sem KMS) e, opcionalmente, especifique `vga=ask` na linha de comando de boot para receber um prompt da resolução de vídeo. Escolha *Modo de Texto* se a instalação gráfica causar problemas.

F4 Fonte

Normalmente, a instalação é realizada pela mídia de instalação inserida. Aqui, selecione outras origens, como os servidores FTP ou NFS. Se a instalação for implantada em uma rede com servidor SLP, selecione a fonte de instalação disponível no servidor com essa opção. Há informações disponíveis sobre a configuração de um servidor de instalação com SLP no *Capítulo 16, Configurando uma fonte de instalação de rede*.

F5 Kernel

Se encontrar problemas com a instalação regular, use esse menu para desabilitar algumas funções que podem ser problemáticas. Se seu hardware não oferecer suporte a ACPI (advanced configuration and power interface — interface de energia e configuração avançada), selecione *Sem ACPI* para instalar sem suporte a ACPI. A opção *Sem APIC local* desabilita o suporte a APIC (Advanced Programmable Interrupt Controllers — Controladores de Interrupção Programáveis Avançados) que poderá causar problemas com alguns itens de hardware. A opção *Configurações Seguras* inicializa o sistema com o modo DMA (para unidades de CD/DVD-ROM) e as funções de gerenciamento de energia desabilitadas.

Se você não tiver certeza, tente primeiro as seguintes opções: *Instalação—ACPI Desabilitada* ou *Instalação—Configurações Seguras*. Os especialistas também podem usar a linha de comando (*Opções de Boot*) para digitar ou mudar os parâmetros de kernel.

F6 Driver

Pressione esta tecla para notificar ao sistema de que há uma atualização de driver opcional para o SUSE Linux Enterprise Server. Carregue drivers diretamente antes do início da instalação, usando *Arquivo* ou *URL*. Se selecionar *Sim*, você será solicitado a inserir o disco de atualização no ponto apropriado no processo de instalação.



Dica: Obtendo discos de atualização de driver

As atualizações de driver para o SUSE Linux Enterprise estão disponíveis em <http://drivers.suse.com/>. Esses drivers foram criados pelo SUSE SolidDriver Program.

7.2.2 Tela de boot em máquinas equipadas com UEFI

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) é um novo padrão da indústria que substitui e estende o BIOS tradicional. As mais recentes implementações da UEFI incluem a extensão de “Boot Seguro”, que impede a inicialização de código malicioso, permitindo apenas que carregadores de boot assinados sejam executados. Consulte o *Livro “Administration Guide”, Capítulo 17 “UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)”* para obter mais informações.

O gerenciador de boot GRUB 2, usado para inicializar máquinas com BIOS tradicional, não suporta UEFI; portanto, o GRUB 2 foi substituído pelo GRUB 2 para EFI. Se o Boot Seguro estiver habilitado, o YaST selecionará automaticamente o GRUB 2 para EFI para instalação. Da perspectiva do administrador e do usuário, as duas implementações do gerenciador de boot têm o mesmo comportamento e são chamadas de GRUB 2 a seguir.



Dica: Usando drivers adicionais com boot seguro

Durante a instalação com o Boot Seguro habilitado, você não pode carregar drivers que não estão incluídos no SUSE Linux Enterprise Server. Isso também se aplica aos drivers enviados via SolidDriver, porque a chave de assinatura deles por padrão não é confiável.

Para carregar drivers que não acompanham o SUSE Linux Enterprise Server, execute um dos seguintes procedimentos:

- Antes da instalação, adicione as chaves necessárias ao banco de dados do firmware usando as ferramentas de gerenciamento de firmware/sistema.
- Use uma ISO inicializável que registrará as chaves necessárias na lista MOK no primeiro boot.

Para obter mais informações, consulte o *Livro “Administration Guide”, Capítulo 17 “UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)”, Seção 17.1 “Secure boot”*.

A tela de boot exibe várias opções para o procedimento de instalação. Mude a opção selecionada com as teclas de setas e pressione **Enter** para inicializar. As opções relevantes são:

Instalação

O modo de instalação normal. Todas as funções de hardware modernas estão habilitadas. Em caso de falha na instalação, consulte **F5** *Kernel* para obter os parâmetros de boot que desabilitam funções possivelmente problemáticas.

Upgrade

Faça upgrade do sistema. Para obter mais informações, consulte o *Livro “Guia de Upgrade”, Capítulo 1 “Caminhos e métodos de upgrade”*.

Mais > Sistema de Recuperação

Inicia um sistema Linux mínimo sem interface gráfica do usuário. Para obter mais informações, consulte

Mais > Inicializar Sistema Linux

Inicialize um sistema Linux que já esteja instalado. Você deverá informar a partição da qual inicializar o sistema.

Mais > Verificar Mídia de Instalação

Essa opção só está disponível quando você instala de mídias criadas das ISOs descarregadas. Nesse caso, é recomendável verificar a integridade da mídia de instalação. Essa opção inicia o sistema de instalação antes de verificar a mídia automaticamente. No caso da verificação bem-sucedida, é iniciada a rotina de instalação normal. Se for detectada uma mídia corrompida, a rotina de instalação será interrompida.




FIGURA 7.2: TELA DE BOOT EM MÁQUINAS COM UEFI

O GRUB 2 para EFI no SUSE Linux Enterprise Server não suporta prompt de boot nem teclas de função para adicionar parâmetros de boot. Por padrão, a instalação será iniciada com o inglês americano e a mídia de boot como a fonte de instalação. Uma pesquisa DHCP é executada para

configurar a rede. Para mudar esses padrões ou adicionar parâmetros de boot, você precisa editar a respectiva entrada de boot. Realce-a usando as teclas de setas e pressione **E**. Consulte a ajuda na tela para obter dicas sobre edição (observe que apenas o teclado em inglês está disponível no momento). A entrada de *Instalação* será parecida com a seguinte:

```
setparams 'Installation'

set gfxpayload=keep
echo 'Loading kernel ...'
linuxefi /boot/x86_64/loader/linux splash=silent
echo 'Loading initial ramdisk ...'
initrdefi /boot/x86_64/loader/initrd
```

Adicione parâmetros separados por espaço ao fim da linha que começa com `linuxefi`. Para inicializar a entrada editada, pressione **F10**. Se você acessar a máquina por um console serial, pressione **Esc - 0**. Há uma lista completa de parâmetros disponível em <https://en.opensuse.org/Linuxrc>.

7.3 Lista de parâmetros de boot importantes

Esta seção contém uma seleção de parâmetros de boot importantes.

7.3.1 Parâmetros de boot gerais

autoyast=URL

O parâmetro autoyast especifica o local do arquivo de controle autoinst.xml para instalação automática.

manual=<0|1>

O parâmetro manual controla se os outros parâmetros são apenas valores padrão que ainda devem ser confirmados pelo usuário. Defina esse parâmetro como 0 caso todos os valores devam ser aceitos e sem perguntas. A definição do autoyast implica a definição de manual como 0.

Info=URL

Especifica o local de um arquivo de onde ler as opções adicionais.

IBM Z Ajuda a superar as limitações de 10 linhas (e 80 caracteres por linha do z/VM) para o arquivo de parâmetros. Há mais documentação sobre o arquivo Info disponível em *Livro “AutoYaST Guide”, Capítulo 9 “The auto-installation process”, Seção 9.3.3 “Combining the*

linuxrcinfo file with the AutoYaST control file". Como o arquivo Info geralmente só pode ser acessado por meio da rede no IBM Z, você não pode usá-lo para especificar as opções necessárias para configurar a rede (essas opções estão descritas na [Seção 7.3.2, "Configurando a interface de rede"](#)). Além disso, outras opções específicas do linuxrc, como para depuração, devem ser especificadas no parmfile para serem efetivadas. ◀

upgrade=<0|1>

Para fazer upgrade do SUSE Linux Enterprise Server, especifique Upgrade=1.

IBM Z Um parmfile personalizado é necessário para fazer upgrade de uma instalação existente do SUSE Linux Enterprise. Sem esse parâmetro, a instalação não oferece nenhuma opção de upgrade. ◀

dud=URL

Carregue as atualizações de driver do URL.

Defina dud=ftp://ftp.example.com/CAMINHO_PARA_DRIVER ou dud=http://www.example.com/CAMINHO_PARA_DRIVER como os drivers de carregamento de um URL. Quando dud=1, será solicitado que você insira o URL durante o boot.

language=IDIOMA

Defina o idioma da instalação. Alguns dos valores suportados são cs_CZ, de_DE, es_ES, fr_FR, ja_JP, pt_BR, pt_PT, ru_RU, zh_CN e zh_TW.

acpi=off

Desabilite o suporte à ACPI.

noapic

Sem APIC lógico.

nomodeset

Desabilite o KMS.

textmode=1

Inicie o instalador no modo de texto.

console=DISPOSITIVO_SERIAL[,MOD0]

DISPOSITIVO_SERIAL pode ser um dispositivo serial ou paralelo real (por exemplo, ttyS0) ou um terminal virtual (por exemplo, tty1). MOD0 é a taxa de transmissão, a paridade e o bit de fim (por exemplo, 9600n8). O padrão para essa configuração é definir pelo firmware da placa-mãe. Se a saída não aparecer no seu monitor, tente definir console= tty1. É possível definir vários dispositivos.

7.3.2 Configurando a interface de rede



Importante: Configurando a interface de rede

As configurações abordadas nesta seção aplicam-se à interface de rede usada durante a instalação. Configure interfaces de rede adicionais no sistema instalado seguindo as instruções descritas no Livro “Administration Guide”, Capítulo 23 “Basic networking”, Seção 23.5 “Configuring a network connection manually”.

A rede será configurada apenas se for necessária durante a instalação. Para forçar a configuração da rede, use os parâmetros `netsetup` ou `ifcfg`.

`netsetup=VALOR`

`netsetup=dhcp` força a configuração por meio do DHCP. Defina `netsetup=-dhcp` ao configurar a rede com os parâmetros de boot `hostip`, `gateway` e `nameserver`. Com a opção `netsetup=hostip,netmask,gateway,nameserver`, o instalador solicita as configurações de rede durante o boot.

`ifcfg=INTERFACE[.VLAN]=[.try,]SETTINGS`

`INTERFACE` pode ser `*` para corresponder a todas as interfaces ou, por exemplo, `eth*` para corresponder a todas as interfaces que começam com `eth`. Também é possível usar os endereços MAC como valores.

É possível definir uma VLAN com o nome da interface, separado por um ponto.

Se `CONFIGURAÇÕES` for `dhcp`, todas as interfaces correspondentes serão configuradas com DHCP. Se você adicionar a opção `try`, a configuração será interrompida quando o repositório de instalação puder ser acessado por meio de uma das interfaces configuradas. Se preferir, use a configuração estática. Com os parâmetros estáticos, apenas a primeira interface correspondente será configurada, a menos que você adicione a opção `try`. Isso configurará todas as interfaces até que o repositório possa ser acessado.

A sintaxe para a configuração estática é:

```
ifcfg=*="IPS_NETMASK,GATEWAYS,NAMESERVERS,DOMAINS"
```

Cada valor separado por vírgula pode, por sua vez, conter uma lista de valores separados por caractere de espaço. `IPS_NETMASK` é a notação CIDR. Por exemplo, `10.0.0.1/24`. As aspas são necessárias apenas ao usar listas separadas por caractere de espaço. Exemplo com dois servidores de nomes:

```
ifcfg=*="10.0.0.10/24,10.0.0.1,10.0.0.1 10.0.0.2,example.com"
```



Dica: Outros parâmetros de projeto de rede

O parâmetro de boot `ifcfg` é muito avançado e permite definir quase todos os parâmetros de rede. Além dos parâmetros mencionados anteriormente, você pode definir valores para todas as opções de configuração (separadas por vírgula) de `/etc/sysconfig/network/ifcfg.template` e `/etc/sysconfig/network/config`. O exemplo a seguir define um tamanho de MTU personalizado em uma interface diferente da que foi configurada por DHCP:

```
ifcfg=eth0=dhcp,MTU=1500
```

`hostname=host.example.com`

Digite o nome completo do host.

`domain=example.com`

Caminho de pesquisa de domínio para o DNS. Permite que você use nomes curtos de host em vez de nomes completos de host.

`hostip=192.168.1.2[/24]`

Digite o endereço IP da interface a ser configurada. O IP pode conter a máscara de sub-rede. Por exemplo, `hostip=192.168.1.2/24`. Essa configuração será avaliada apenas se a rede for necessária durante a instalação.

`gateway=192.168.1.3`

Especifique o gateway a ser usado. Essa configuração será avaliada apenas se a rede for necessária durante a instalação.

`nameserver=192.168.1.4`

Especifique o servidor DNS ativo. Essa configuração será avaliada apenas se a rede for necessária durante a instalação.

`domain=example.com`

Caminho de pesquisa de domínio. Essa configuração será avaliada apenas se a rede for necessária durante a instalação.

7.3.3 Especificando a fonte de instalação

Se você não usa um DVD ou uma unidade flash USB para instalação, especifique uma fonte de instalação alternativa.

install=SOURCE

Especifique o local da fonte de instalação a ser usada. Os protocolos possíveis cd, hd, slp, nfs, smb (Samba/CIFS), ftp, tftp, http e https. Nem todos os tipos de fonte estão disponíveis em todas as plataformas. Por exemplo, IBM Z não suporta cd e hd.

A opção padrão é cd.

Se um URL de ftp, tftp ou smb for informado, especifique o nome de usuário e a senha com o URL. Esses parâmetros são opcionais, e um login anônimo ou convidado será considerado se eles não forem fornecidos. Exemplo:

```
install=ftp://USER:PASSWORD@SERVER/DIRECTORY/DVD1/
```

Para instalação em uma conexão criptografada, use um URL https. Se o certificado não puder ser verificado, use o parâmetro de boot sslcerts=0 para desabilitar a verificação de certificado.

No caso de uma instalação do Samba ou do CIFS, também é possível especificar o domínio a ser usado:

```
install=smb://WORKDOMAIN;USER:PASSWORD@SERVER/DIRECTORY/DVD1/
```

Para usar cd, hd ou slp, defina-os como no exemplo a seguir:

```
install=cd:/
install=hd://?device=sda/PATH_TO_ISO
install=slp:/
```

7.3.4 Especificando o acesso remoto

Apenas um dos diferentes métodos de controle remoto deve ser especificado de cada vez. Os diferentes métodos são: SSH, VNC, servidor X remoto. Para obter informações sobre como usar os parâmetros listados nesta seção, consulte o *Capítulo 11, Instalação remota*.

display_ip=ENDEREÇO_IP

Display_IP faz com que o sistema de instalação tente se conectar a um servidor X usando um determinado endereço.



Importante: Mecanismo de autenticação X

A instalação direta com o Sistema X Window utiliza um mecanismo de autenticação primitivo baseado em nomes de host. Este mecanismo está desabilitado nas versões atuais do SUSE Linux Enterprise Server. É preferível a instalação com SSH ou VNC.

vnc=1

Habilita um servidor VNC durante a instalação.

vncpassword=SENHA

Define a senha para o servidor VNC.

ssh=1

ssh habilita a instalação com SSH.

ssh.password=SENHA

Especifica uma senha SSH para o usuário root durante a instalação.

7.4 Configurações avançadas

Para configurar o acesso a uma RMT local ou servidor **supportconfig** para instalação, você pode especificar parâmetros de boot para configurar esses serviços durante a instalação. Faça o mesmo se você precisar de suporte a IPv6 durante a instalação.

7.4.1 Fornecendo dados para acessar um servidor RMT

Por padrão, as atualizações para o SUSE Linux Enterprise Server são fornecidas pelo SUSE Customer Center. Se a sua rede disponibilizar um servidor RMT para fornecer uma fonte de atualização local, você precisará enviar ao cliente o URL do servidor. O cliente e o servidor se comunicarão somente via protocolo HTTPS, portanto, você também precisará digitar um caminho para o certificado do servidor se o certificado não tiver sido emitido por uma autoridade de certificação.



Nota: Apenas instalação não interativa

Só é necessário especificar parâmetros para acessar um servidor RMT em instalações não interativas. Na instalação interativa, é possível inserir os dados durante a instalação (consulte a [Seção 8.7, “Registro”](#) para obter detalhes).

regurl

URL do servidor RMT. Esse URL tem o formato fixo <https://FQN/center/regsvc/>. FQN deve ser o nome completo do host do servidor RMT. Exemplo:

```
regurl=https://smt.example.com/center/regsvc/
```

Verifique se os valores digitados estão corretos. Se regurl não tiver sido especificado corretamente, o registro da fonte de atualização falhará.

regcert

Local do certificado do servidor RMT. Especifique um dos seguintes locais:

URL

Local remoto (HTTP, HTTPS ou FTP) do qual é possível fazer download do certificado. Se o regcert não for especificado, será assumido o padrão <http://FQN/smt.crt> com FQN como nome do servidor RMT. Exemplo:

```
regcert=http://rmt.example.com/smt-ca.crt
```

Caminho local

Caminho absoluto do certificado na máquina local. Exemplo:

```
regcert=/data/inst/smt/smt-ca.cert
```

Interativo

Use ask para abrir um menu popup durante a instalação que permite especificar o caminho do certificado. Não use esta opção com AutoYaST. Exemplo

```
regcert=ask
```

Desativar a instalação do certificado

Use done se o certificado for instalado por um produto complementar, ou se você usar um certificado emitido por uma autoridade de certificação oficial. Por exemplo:

```
regcert=done
```

7.4.2 Configurando um servidor de dados alternativo para **supportconfig**

Os dados coletados pelo **supportconfig** (consulte o *Livro "Administration Guide", Capítulo 47 "Gathering system information for support"* para obter mais informações) são enviados ao SUSE Customer Center por padrão. Também é possível configurar um servidor local para coletar esses dados. Se esse servidor estiver disponível na rede, será preciso definir o URL do servidor no cliente. Essa informação deve ser digitada no prompt de boot.

supporturl. URL do servidor. O URL tem o formato <http://FQN/Caminho/>, em que FQN é o nome completo do host do servidor e Caminho é o local no servidor. Por exemplo:

```
supporturl=http://support.example.com/supportconfig/data/
```

7.4.3 Usando IPv6 para instalação

Por padrão, só é possível atribuir endereços de rede IPv4 à sua máquina. Para habilitar o IPv6 durante a instalação, digite um dos seguintes parâmetros no prompt de boot:

Aceitar IPv4 e IPv6

```
ipv6=1
```

Aceitar apenas IPv6

```
ipv6only=1
```

7.4.4 Usando proxy para instalação

Em redes que impõem o uso de um servidor proxy para acesso a sites na Web remotos, o registro durante a instalação é possível apenas ao configurar um servidor proxy.

Para usar um proxy durante a instalação, pressione **F4** na tela de boot e defina os parâmetros necessários na caixa de diálogo *Proxy HTTP*.

Se preferir, insira o parâmetro de kernel proxy no prompt de boot:

1. Na tela de instalação, pressione **E** para abrir o editor de parâmetros de boot.
2. Adicione uma nova linha com a seguinte sintaxe:

```
proxy=http://USER:PASSWORD@proxy.example.com:PORT
```

Especificar USER e PASSWORD é opcional. Se o servidor permitir acesso anônimo, os seguintes dados serão suficientes:

```
http://proxy.example.com:PORT
```


O resultado final terá aparência similar à seguinte:




FIGURA 7.3: EDITOR DE OPÇÕES DO GRUB

3. Pressione **F10** para inicializar com a nova configuração de proxy.

7.4.5 Habilitando o suporte a SELinux

A habilitação do SELinux na inicialização da instalação permitirá configurá-lo após o término da instalação, sem ter que reinicializar. Use os seguintes parâmetros:

```
security=selinux selinux=1
```

7.4.6 Habilitando a atualização automática do instalador

Durante a instalação e o upgrade, o YaST pode se atualizar, conforme descrito na [Seção 8.2, “Atualização automática do instalador”](#), para resolver possíveis bugs descobertos após o lançamento. O parâmetro `self_update` pode ser usado para modificar o comportamento desse recurso.

Para habilitar a autoatualização do instalador, defina o parâmetro como 1:

```
self_update=1
```

Para usar um repositório definido pelo usuário, especifique um URL:

```
self update=https://updates.example.com/
```

7.4.7 Dimensionar interface do usuário para alto DPI

Se a sua tela usa um DPI muito alto, aplique o parâmetro de boot `QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR`. Esse procedimento dimensiona os elementos de fonte e da interface do usuário de acordo com o DPI da tela.

```
QT_AUTO_SCREEN_SCALE_FACTOR=1
```

7.4.8 Usando mitigações de CPU

O parâmetro de boot `mitigations` permite controlar as opções de mitigação para ataques de temporização nas CPUs afetadas. Os valores possíveis desse parâmetro são:

auto. Habilita todas as mitigações necessárias para o modelo de CPU, mas não protege contra ataques de thread entre CPUs. Essa configuração pode afetar o desempenho a um certo nível, dependendo da carga de trabalho.

nosmt. Fornece o conjunto completo de mitigações de segurança disponíveis. Habilita todas as mitigações necessárias para o modelo de CPU. Além disso, ela desabilita o Multithreading Simultâneo (SMT, Simultaneous Multithreading) para evitar ataques de temporização em vários threads de CPU. Essa configuração pode prejudicar o desempenho, dependendo da carga de trabalho.

off. Desabilita todas as mitigações. Os ataques de temporização contra a CPU são possíveis, dependendo do modelo dela. Essa configuração não afeta o desempenho.

Cada valor inclui um conjunto de parâmetros específicos, dependendo da arquitetura da CPU, da versão do kernel e das vulnerabilidades que precisam ser mitigadas. Consulte a documentação do kernel para obter detalhes.

7.5 IBM Z

No caso das plataformas IBM Z, o sistema será inicializado (IPL, Initial Program Load — Carga Inicial de Programa) conforme descrito na [Seção 5.3.4, “Reinicializando \(IPL\) o sistema de instalação do SUSE Linux Enterprise Server”](#). O SUSE Linux Enterprise Server não mostra uma splash screen nesses sistemas. Durante a instalação, carregue o kernel, o initrd e o parmfile manualmente. O YaST é iniciado com a tela de instalação quando uma conexão é estabelecida com o sistema de

instalação via VNC, X ou SSH. Por não haver splash screen, os parâmetros de kernel ou de boot não poderão ser digitados na tela, mas deverão ser especificados em um parmfile (consulte a [Seção 5.6, “Parmfile: automatizando a configuração do sistema”](#)).

InstNetDev=osa

Digite o tipo de interface a ser configurado. Os valores possíveis são osa, hsi, ctc, escon e iucv (CTC, ESCON e IUCV não são mais oficialmente suportadas).

Para as interfaces do tipo hsi e osa, especifique uma máscara de rede adequada e um endereço de broadcast adicional:

```
Netmask=255.255.255.0  
Broadcast=192.168.255.255
```

Para as interfaces do tipo ctc, escon e iucv (CTC, ESCON e IUCV não são mais oficialmente suportadas), digite o endereço IP do peer:

```
Pointopoint=192.168.55.20
```

OsaInterface=<lcs|qdio>

Para os dispositivos de rede osa, especifique a interface do host (qdio ou lcs).

Layer2=<0|1>

Para os dispositivos Ethernet QDIO osa e hsi, especifique se é para habilitar (1) ou desabilitar (0) o suporte da Camada 2 de OSI.

OSAHWAddr=02:00:65:00:01:09

Para dispositivos Ethernet QDIO osa habilitados para Layer 2, especifique um endereço MAC manualmente ou indique OSAHWADDR= (com espaço em branco à direita) para o sistema padrão.

PortNo=<0|1>

Para dispositivos de rede osa, especifique o número de porta (desde que o dispositivo suporte esse recurso). O valor padrão é 0.

Cada uma das interfaces requer certas opções de configuração:

- As interfaces ctc e escon (CTC e ESCON não são mais oficialmente suportadas):

```
ReadChannel=0.0.0600  
WriteChannel=0.0.0601
```

ReadChannel especifica o canal READ a ser usado. WriteChannel especifica o canal WRITE.

- Para a interface ctc (não mais oficialmente suportada), especifique o protocolo a ser usado:

```
CTCProtocol=<0/1/2>
```

Estas são as entradas válidas:

<u>0</u>	Modo de compatibilidade, também para peers não Linux diferentes de OS/390 e z/OS (este é o modo padrão)
<u>1</u>	Modo estendido
<u>2</u>	O modo de compatibilidade com OS/390 e z/OS

- O tipo de dispositivo de rede osa com a interface lcs:

```
ReadChannel=0.0.0124
```

ReadChannel representa o número de canal usado nesta configuração. Um segundo número de porta poderá ser derivado desse número se você adicionar um a ReadChannel. Portnumber é usado para especificar a porta relativa.

- Interface iucv:

```
IUCVPeer=PEER
```

Digite o nome da máquina peer.

- O tipo de dispositivo de rede osa com a interface qdio para OSA-Express Gigabit Ethernet:

```
ReadChannel=0.0.0700  
WriteChannel=0.0.0701  
DataChannel=0.0.0702
```


Para ReadChannel, digite o número do canal READ. Para WriteChannel, digite o número do canal WRITE. DataChannel especifica o canal DATA. Verifique se o canal READ tem um número de dispositivo par.

- Interface hsi para LANs HiperSockets e VM convidadas:

```
ReadChannel=0.0.0800  
WriteChannel=0.0.0801  
DataChannel=0.0.0802
```

Para ReadChannel, digite o número adequado para o canal READ. Para WriteChannel e DataChannel, digite os números de canal WRITE e DATA.

7.6 Mais informações

Você pode encontrar mais informações sobre os parâmetros de boot no wiki do openSUSE em https://en.opensuse.org/SDB:Linuxrc#Parameter_Reference .

8 Etapas de instalação

Este capítulo descreve o procedimento para copiar os dados do SUSE Linux Enterprise Server no dispositivo de destino. Alguns parâmetros de configuração básicos para o sistema recém-instalado são definidos durante o procedimento. Uma interface gráfica do usuário orientará você durante a instalação. O procedimento descrito a seguir também se aplica aos procedimentos de instalação remota conforme descrito no [Capítulo 11, Instalação remota](#). A instalação no modo de texto tem as mesmas etapas e apenas um aspecto diferente. Para obter informações sobre como executar instalações automatizadas não interativas, consulte *Livro “AutoYaST Guide”*.

Antes de executar o instalador, leia a [Parte I, “Preparação para instalação”](#). Dependendo da arquitetura do sistema, ele descreve as etapas necessárias para iniciar a instalação.

Se é a primeira vez que você usa o SUSE Linux Enterprise Server, convém seguir as propostas padrão do YaST na maior parte do tempo, mas você também pode ajustar as configurações conforme descrito aqui para adequar seu sistema às suas preferências. Uma ajuda para cada etapa de instalação é fornecida clicando em *Ajuda*.



Dica: Instalação sem mouse

Se o instalador não detectar seu mouse corretamente, use `→|` para navegar, as teclas de seta para mover a barra de rolagem e `Enter` para confirmar uma seleção. Vários botões ou campos de seleção contêm uma letra com sublinhado. Use `Alt + Letter` para selecionar um botão ou uma opção diretamente, em vez de navegar até o local com `→|`.

8.1 Visão Geral

Esta seção apresenta uma visão geral de todas as etapas de instalação. Cada etapa contém um link para uma descrição mais detalhada.

1. Antes de iniciar a instalação, o instalador pode se atualizar. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.2, “Atualização automática do instalador”](#).
2. A instalação propriamente dita é iniciada com a escolha do idioma e do produto. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.3, “Seleção de idioma, teclado e produto”](#).

3. Aceite o contrato de licença. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.4, “Contrato de licença”](#).
4. As máquinas IBM Z precisam ativar os discos. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.5, “IBM Z: ativação do disco”](#).
5. Configure a rede. Isso é necessário apenas quando você precisa de acesso à rede durante a instalação, e a configuração de rede automática por DHCP falhou. Se a configuração de rede automática for concluída com êxito, esta etapa será ignorada. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.6, “Configurações de rede”](#).
6. Com uma conexão de rede em funcionamento, é possível registrar a máquina no SUSE Customer Center ou em um servidor RMT. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.7, “Registro”](#).
7. Selecione os módulos que você deseja habilitar para a máquina. Isso afeta a disponibilidade das funções do sistema na próxima etapa e os pacotes posteriormente. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.8, “Seleção de extensão e módulo”](#).
8. Você pode adicionar manualmente os repositórios. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.9, “Produto complementar”](#).
9. Selecione uma função para o sistema. Entre outras coisas, isso define a lista padrão de pacotes a serem instalados e sugere o particionamento dos discos rígidos. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.10, “Função do sistema”](#).
10. Particione os discos rígidos do seu sistema. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.11, “Particionamento”](#).
11. Escolha um fuso horário. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.12, “Relógio e fuso horário”](#).
12. Crie um usuário. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.13, “Criar novo usuário”](#).
13. Se preferir, defina uma senha diferente para o administrador do sistema `root`. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.14, “Autenticação para o administrador do sistema root”](#).
14. Em uma etapa final, o instalador apresenta uma visão geral de todas as configurações. Se necessário, você poderá mudá-las. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.15, “Configurações da instalação”](#).
15. O instalador copia todos os dados necessários e informa você sobre o andamento. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 8.16, “Executando a instalação”](#).

8.2 Atualização automática do instalador

Durante o processo de instalação e upgrade, o YaST pode se atualizar para resolver bugs no instalador que foram descobertos após o lançamento. Por padrão, essa funcionalidade está habilitada. Para desabilitá-la, defina o parâmetro de boot `self_update` como `0`. Para obter mais informações, consulte a [Seção 7.4.6, “Habilitando a atualização automática do instalador”](#).



Importante: Atualização de mídia trimestral: atualização automática desabilitada

A atualização automática do instalador apenas estará disponível se você usar as imagens de `GM` do Instalador Unificado e das ISOs de Pacotes. Se você instalar das ISOs publicadas como atualização trimestral (é possível identificá-las pela string `QU` no nome), o instalador não poderá se atualizar, porque esse recurso foi desabilitado na mídia de atualização.



Importante: Projeto de rede durante a atualização automática

Para fazer download das atualizações do instalador, o YaST precisa de acesso à rede. Por padrão, ele tenta usar o DHCP em todas as interfaces de rede. Se houver um servidor DHCP na rede, ele funcionará automaticamente.

Se você precisar de uma configuração de IP estático, poderá usar o argumento de boot `ifcfg`. Para obter mais detalhes, consulte a documentação do linuxrc em <https://en.opensuse.org/Linuxrc>.



Dica: Seleção de idioma

A autoatualização do instalador é executada antes da etapa de seleção de idioma. Isso significa que o andamento e os erros ocorridos durante esse processo são exibidos em inglês por padrão.

Para usar outro idioma para esta parte do instalador, aplique o parâmetro de boot `language`, se disponível, à sua arquitetura. Por exemplo, `language=de_DE`. Nas máquinas equipadas com BIOS tradicional, se preferir, pressione **F2** no menu de boot e selecione o idioma na lista.

Embora esse recurso tenha sido projetado para execução sem intervenção do usuário, é importante saber como ele funciona. Se você não estiver interessado, poderá ir diretamente para a [Seção 8.3, “Seleção de idioma, teclado e produto”](#) e ignorar o restante desta seção.

8.2.1 Processo de atualização automática

O processo pode ser dividido em duas partes diferentes:

1. Determine o local do repositório de atualização.
2. Faça download e aplique as atualizações ao sistema de instalação.

8.2.1.1 Determinando o local do repositório de atualização

As Autoatualizações do Instalador são distribuídas como pacotes RPM regulares por meio de um repositório dedicado, portanto, a primeira etapa é descobrir o URL do repositório.



Importante: Apenas o repositório de atualização automática do instalador

Não importa qual das opções a seguir você usa, apenas o URL do repositório de autoatualização do instalador é esperado. Por exemplo:

```
self_update=https://www.example.com/my_installer_updates/
```

Não informe nenhum outro URL do repositório. Por exemplo, o URL do repositório de atualização de software.

O YaST tentará as seguintes fontes de informações:

1. O parâmetro de boot `self_update`. (Para ver mais detalhes, consulte a [Seção 7.4.6, “Habilitando a atualização automática do instalador”](#).) Se você especificar um URL, ele terá prioridade sobre qualquer outro método.
2. O elemento de perfil `/geral/self_update_url`, se você estiver usando o AutoYaST.

3. Um servidor de registro. O YaST consultará o URL no servidor de registro. O servidor a ser usado é determinado na seguinte ordem:
 - a. Avaliando o parâmetro de boot `regurl` (*Seção 7.4.1, “Fornecendo dados para acessar um servidor RMT”*).
 - b. Avaliando o elemento de perfil `/suse_register/reg_server`, se você estiver usando o AutoYaST.
 - c. Executando uma pesquisa SLP. Se for encontrado um servidor SLP, o YaST perguntará se ele deve ser usado, porque não há nenhuma autenticação envolvida e todas as pessoas na rede local podem anunciar um servidor de registro.
 - d. Consultando o SUSE Customer Center.
4. Se nenhuma das tentativas anteriores funcionar, o URL de fallback (definido na mídia de instalação) será usado.

8.2.1.2 Fazendo download e aplicando as atualizações

Quando o repositório de atualizações é determinado, o YaST verifica se há uma atualização disponível. Se houver, será feito o download de todas as atualizações, e elas serão aplicadas ao sistema de instalação.

Por fim, o YaST será reiniciado para carregar a nova versão, e a tela de boas-vindas será exibida. Se nenhuma atualização estiver disponível, a instalação continuará sem reiniciar o YaST.



Nota: Integridade da atualização

As assinaturas de atualização serão verificadas para garantir a integridade e a autoria. Se uma assinatura estiver ausente ou for inválida, será questionado se você deseja aplicar a atualização.

8.2.1.3 Repositório complementar temporário de atualização automática

Alguns pacotes distribuídos no repositório de autoatualização fornecem dados adicionais para o instalador, como padrões de instalação, definições de função do sistema e informações similares. Se o instalador localizar esses pacotes no repositório de autoatualização, um repositório local

temporário será criado para o qual os pacotes serão copiados. Eles são usados durante o processo de instalação; mas, ao término da instalação, o repositório local temporário será removido. Seus pacotes *não* são instalados no sistema de destino.

Esse repositório adicional não é exibido na lista de produtos complementares, mas, durante a instalação, ele ainda pode aparecer como o repositório `SelfUpdate0` no gerenciamento de pacote.

8.2.2 Repositórios personalizados de atualização automática

O YaST pode usar um repositório definido pelo usuário no lugar do oficial, especificando um URL por meio do parâmetro de boot `self_update`.

- Há suporte para os repositórios HTTP/HTTPS e FTP.
- A partir do `yast2-installation-4.4.30`, o esquema `relurl://` é suportado como um parâmetro de boot ou um perfil do AutoYaST. O URL é relativo ao repositório de instalação principal, e você pode navegar na árvore de arquivos com a notação `../`, por exemplo `relurl:///../self_update`. Isso é útil para processar os pacotes por meio de um servidor de instalação local ou para criar um meio de instalação personalizado que inclui um repositório de atualização automática.

Os exemplos a seguir pressupõem que o repositório de instalação esteja na raiz (/) do meio e o repositório de atualização automática esteja no subdiretório `self_update`. Essa estrutura torna o `relurl://` portátil, e ele funcionará em qualquer lugar sem mudanças como um parâmetro de boot, copiado para um pendrive USB, disco rígido, servidor de rede ou perfil do AutoYaST.

Meio de DVD/USB personalizado

Adicione a opção de boot `self_update=relurl://self_update` diretamente aos parâmetros de boot padrão, e ela funcionará corretamente mesmo se a mídia for copiada para um pendrive USB, disco rígido ou servidor de rede.

Servidor de instalação

Suponha que os pacotes de instalação estejam disponíveis em `http://example.com/repo` e um repositório de atualização automática esteja disponível em `http://example.com/self_update`.

Em seguida, você pode usar os parâmetros de boot `http://example.com/repo` e `http://example.com/self_update`, sem precisar mudar o parâmetro `self_update` quando os repositórios são movidos para outro local.

- Há suporte apenas para os repositórios RPM-MD (exigidos pela RMT).
- Os pacotes não são instalados da maneira usual: Eles são apenas descompactados, e nenhum script é executado.
- Não é realizada nenhuma verificação de dependência. Os pacotes são instalados em ordem alfabética.
- Os arquivos dos pacotes anulam os arquivos da mídia de instalação original. Isso significa que os pacotes de atualização talvez não precisem incluir todos os arquivos, apenas os que foram modificados. Os arquivos inalterados são omitidos para economizar memória e largura de banda de download.



Nota: Apenas um repositório

No momento, não é possível usar mais de um repositório como fonte para autoatualizações do instalador.

8.3 Seleção de idioma, teclado e produto










FIGURA 8.1: SELEÇÃO DE IDIOMA, TECLADO E PRODUTO

As configurações de *Idioma* e *Layout de Teclado* são inicializadas com o idioma que você escolheu na tela de boot. Se você não mudou o padrão, ele é Inglês (EUA). Mude as configurações aqui, se necessário.

A mudança do idioma selecionará previamente um layout de teclado correspondente. Anule esta proposta, selecionando um layout de teclado diferente na caixa suspensa. Use a caixa de texto *Teste de teclado* para testar o layout. O idioma selecionado aqui também é usado para considerar um fuso horário para o relógio do sistema. É possível modificar essa configuração no sistema instalado mais tarde, conforme descrito no Livro *“Administration Guide”, Capítulo 5 “Changing language and country settings with YaST”*.

Com o Instalador Unificado, você pode instalar todos os produtos base do SUSE Linux Enterprise:

- SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 (explicado aqui)
- SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP4 (para obter instruções de instalação, acesse <https://documentation.suse.com/sled/> )
- SUSE Linux Enterprise High Performance Computing 15 SP4
- SUSE Linux Enterprise Real Time 15 SP4 (para obter instruções de instalação, acesse <https://documentation.suse.com/sle-rt/> )
- SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 15 SP4 (para obter instruções de instalação, acesse <https://documentation.suse.com/sles-sap/> )
- SUSE Manager Server 4.3 (para obter instruções de instalação, acesse <https://documentation.suse.com/suma/> )
- SUSE Manager Proxy 4.3 (para obter instruções de instalação, acesse <https://documentation.suse.com/suma/> )
- SUSE Manager Retail Branch Server 4.3 (para obter instruções de instalação, acesse <https://documentation.suse.com/suma-retail/> )

Selecione um produto para instalação. Você precisa ter um código de registro para o respectivo produto. Neste documento, supomos que você escolheu SUSE Linux Enterprise Server. Continue com *Próximo*.



Dica: Temas claros e de alto contraste

Se você tiver dificuldades ao ler os rótulos no instalador, poderá mudar as cores e o tema.

Shift – F4 alterna para o esquema de cores voltado a usuários com deficiência visual. Pressione os botões novamente para voltar ao esquema padrão.

Shift – F3 abre uma caixa de diálogo de seleção de tema. Selecione um tema na lista e *feche* a caixa de diálogo.

8.4 Contrato de licença



FIGURA 8.2: CONTRATO DE LICENÇA

Leia o Contrato de Licença. Ele é apresentado no idioma que você escolheu na tela de boot. As traduções estão disponíveis na caixa suspensa *Idioma da Licença*. Se você concordar com os termos, marque *Eu aceito os termos da licença* e clique em *Próximo* para continuar com a instalação. Se você não concordar com o contrato de licença, não poderá instalar o SUSE Linux Enterprise Server. Clique em *Interromper* para terminar a instalação.

8.5 IBM Z: ativação do disco

Durante a instalação nas plataformas IBM Z, a caixa de diálogo de seleção de idioma é seguida de uma caixa de diálogo para configuração dos discos rígidos conectados.



FIGURA 8.3: ATIVAÇÃO DO DISCO

Selecione DASD, Discos SCSI Conectados a Fibre Channel (zFCP) ou iSCSI para instalação do SUSE Linux Enterprise Server. Os botões de configuração DASD e zFCP só ficam disponíveis com os dispositivos correspondentes anexados. Para obter instruções sobre como configurar discos iSCSI, consulte o Livro *“Storage Administration Guide”, Capítulo 15 “Mass storage over IP networks: iSCSI”, Seção 15.3 “Configuring iSCSI initiator”*.

Você também pode mudar a *Configuração da Rede* nesta tela iniciando a caixa de diálogo *Configurações da Rede*. Escolha uma interface de rede da lista e clique em *Editar* para mudar suas configurações. Use as guias para configurar DNS e roteamento. Visite Livro *“Administration Guide”, Capítulo 23 “Basic networking”, Seção 23.4 “Configuring a network connection with YaST”* para obter mais detalhes.

8.5.1 Configurando discos DASD

Ignore esta etapa se você não está instalando em hardware do IBM Z.




FIGURA 8.4: GERENCIAMENTO DE DISCO DASD

Depois que você selecionar *Configurar Discos DASD*, uma visão geral listará todos os DASDs disponíveis. Para obter uma melhor ideia dos dispositivos disponíveis, use a caixa de texto localizada acima da lista para especificar a faixa de canais a serem exibidos. Para filtrar a lista de acordo com esse intervalo, selecione *Filtrar*.

Especifique os DASDs a serem usados para a instalação selecionando as entradas correspondentes na lista. Use *Selecionar Tudo* para selecionar todos os DASDs que estão exibidos. Ative e disponibilize os DASDs selecionados para instalação escolhendo *Executar Ação* > *Ativar*. Para formatar os DASDs, selecione *Executar Ação* > *Formatar*. Se preferir, use o particionador do YaST mais tarde, conforme descrito na *Seção 10.1, "Usando o Particionador Técnico"*.

8.5.2 Configurando discos zFCP

Ignore esta etapa se você não está instalando em hardware do IBM Z.




FIGURA 8.5: DISPOSITIVOS ZFCP CONFIGURADOS

Após selecionar *Configurar Discos ZFCP*, uma caixa de diálogo será aberta com uma lista dos discos zFCP disponíveis no sistema. Nessa caixa de diálogo, selecione *Adicionar* para abrir outra caixa de diálogo na qual inserir os parâmetros zFCP.

Para disponibilizar um disco zFCP para a instalação do SUSE Linux Enterprise Server, escolha um *Número de Canal* disponível na caixa suspensa. As opções *Obter WWPNs* (World Wide Port Number — Número da Porta Mundial) e *Obter LUNs* (Logical Unit Number — Número da Unidade Lógica) retornam listas com WWPNs e FCP-LUNs disponíveis, respectivamente, para sua escolha. A exploração automática de LUN funciona apenas com NPIV habilitado.

Ao concluir, saia da caixa de diálogo do zFCP clicando em *Avançar*, e da caixa de diálogo de configuração geral do disco rígido clicando em *Concluir* para continuar com o restante da configuração.

8.6 Configurações de rede

Após inicializar na instalação, a rotina de instalação será configurada. Durante a configuração, é feita uma tentativa de configurar pelo menos uma interface de rede com DHCP. Se essa tentativa falhar, a caixa de diálogo *Configurações da Rede* será iniciada imediatamente.




FIGURA 8.6: CONFIGURAÇÕES DE REDE

Escolha uma interface de rede da lista e clique em *Editar* para mudar suas configurações. Use as guias para configurar DNS e roteamento. Visite *Livro “Administration Guide”, Capítulo 23 “Basic networking”, Seção 23.4 “Configuring a network connection with YaST”* para obter mais detalhes. No IBM Z, essa caixa de diálogo não é iniciada automaticamente. É possível iniciá-la na etapa *Ativação do Disco*.

Se o DHCP for configurado com êxito durante a configuração da instalação, você também poderá acessar essa caixa de diálogo clicando em *Configuração de Rede* na etapa *Registro no SUSE Customer Center* e *Configurações da instalação*. Dessa forma, é possível mudar as configurações apresentadas automaticamente.



Nota: Configuração de rede com parâmetros de boot

Se, pelo menos, uma interface de rede foi configurada por meio de parâmetros de boot (consulte a [Seção 7.3.2, “Configurando a interface de rede”](#)), a configuração automática de DHCP é desabilitada, e a configuração do parâmetro de boot é importada e usada.



Dica: Acessando o armazenamento de rede ou RAID local

Para acessar uma SAN ou um RAID local durante a instalação, você pode usar o cliente de linha de comando libstorage para essa finalidade:

1. Alterne para um console pressionando **Ctrl – Alt – F2** .
2. Instale a extensão libstoragemgmt executando **extend libstoragemgmt**.
3. Agora você tem acesso ao comando **lsmcli**. Para obter mais informações, execute **lsmcli --help**.
4. Para retornar ao instalador, pressione **Alt – F7**

Há suporte para Netapp Ontap, todos os provedores SAN compatíveis com SMI-S e LSI MegaRAID.

8.7 Registro

Para obter suporte técnico e atualizações de produtos, você precisa registrar e ativar o SUSE Linux Enterprise Server no SUSE Customer Center ou em um servidor de registro local. O registro do produt nesta fase também concede a você acesso imediato ao repositório de atualização. Assim, você pode instalar o sistema com as atualizações e patches mais recentes disponíveis.

Durante o registro, os repositórios e as dependências de módulos e extensões, que você instalará na próxima etapa, são carregados do servidor de registro.

Nessa caixa de diálogo, é possível alternar para o módulo *Configurações da Rede* do YaST clicando em *Configuração de Rede*. Para obter detalhes, leia *Livro “Administration Guide”, Capítulo 23 “Basic networking”, Seção 23.4 “Configuring a network connection with YaST”*.

Se você estiver offline ou quiser ignorar esse registro, ative *Ignorar registro*. Consulte a [Seção 8.7.3, “Instalando sem registro”](#) para obter instruções.


8.7.1 Registrando manualmente

Para efetuar o registro no SUSE Customer Center, digite o *Endereço de E-mail* associado à sua conta do SCC e o *Código de Registro* para o SUSE Linux Enterprise Server.

Alternativamente, você pode efetuar o registro em um servidor de registro local, caso ele seja fornecido pela sua organização. Ative *Registrar Sistema por meio do Servidor SMT local* e escolha um URL na caixa suspensa ou digite um endereço. Continue com *Próximo*.

Para registro no SUSE Customer Center, digite seu *Código de Registro* para o SUSE Linux Enterprise Server. Alternativamente, você pode efetuar o registro em um servidor de registro local, caso ele seja fornecido pela sua organização. Ative *Registrar Sistema por meio do Servidor SMT local* e escolha um URL na caixa suspensa ou digite um endereço.

Inicie o processo de registro clicando em *Avançar*.



SUSE

Registro

SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4

Selecione o método de registro de sua preferência.

- ☒ Registrar Sistema por meio do scc.suse.com
 - Endereço de e-mail
 - Código de registro
- ☐ Registrar Sistema por meio do Servidor RMT local
 - URL do Servidor de Registro Local
 - https://rmt.example.com
- ☐ Ignorar registro

[Ajuda](#) [Cancelar](#) [Voltar](#) [Próximo](#)

FIGURA 8.7: REGISTRO NO SUSE CUSTOMER CENTER



Dica: Instalando patches do produto durante a instalação

Após o registro bem-sucedido do SUSE Linux Enterprise Server, você terá de informar se deseja instalar as últimas atualizações online disponíveis durante a instalação. Se você escolher *Sim*, o sistema será instalado com os pacotes mais atuais sem a necessidade de aplicar as atualizações após a instalação. Recomenda-se ativar essa opção.



Nota: Configurações de firewall para receber atualizações

Por padrão, o firewall no SUSE Linux Enterprise Server bloqueia apenas as conexões de entrada. Se o seu sistema estiver protegido por outro firewall que bloqueia o tráfego de saída, permita conexões com <https://scc.suse.com/> e <https://updates.suse.com> nas portas 80 e 443 para receber atualizações.

Se o sistema foi registrado com êxito durante a instalação, o YaST desabilita os repositórios da mídia de instalação local, como CD/DVD ou discos flash, ao término da instalação. Isso evitará problemas se a fonte de instalação não estiver mais disponível e garantirá que você sempre obtenha as atualizações mais recentes dos repositórios online.

8.7.2 Carregando códigos de registro do armazenamento USB

Para tornar o registro mais conveniente, você também pode armazenar seus códigos de registro em um dispositivo de armazenamento USB, como um disco flash. O YaST preenche automaticamente a caixa de texto correspondente. Isso é útil principalmente para testar a instalação ou quando há necessidade de registrar vários sistemas ou extensões.

Crie um arquivo chamado `regcodes.txt` ou `regcodes.xml` no disco USB. Se ambos estão presentes, o XML tem precedência.

Nesse arquivo, identifique o produto com o nome retornado pelo `zypper search --type product` e atribua a ele um código de registro da seguinte maneira:

EXEMPLO 8.1: `regcodes.txt`

```
SLES    cc36aae1
SLED    309105d4

sle-we  5eedd26a
sle-live-patching 8c541494
```

```
<?xml version="1.0"?>
<profile xmlns="http://www.suse.com/1.0/yast2ns"
  xmlns:config="http://www.suse.com/1.0/configns">
  <suse_register>
    <addons config:type="list">
      <addon>
<name>SLES</name>
<reg_code>cc36aae1</reg_code>
      </addon>
      <addon>
<name>SLED</name>
<reg_code>309105d4</reg_code>
      </addon>
      <addon>
<name>sle-we</name>
<reg_code>5eedd26a</reg_code>
      </addon>
      <addon>
<name>sle-live-patching</name>
<reg_code>8c541494</reg_code>
      </addon>
    </addons>
  </suse_register>
</profile>
```

Observe que o SLES e o SLED não são extensões, mas a relação deles na lista como complementos permite combinar vários códigos de registro de produto base em um único arquivo. Consulte o Livro “AutoYaST Guide”, Capítulo 4 “Configuration and installation options”, Seção 4.3.1 “Extensions” para obter os detalhes.



Nota: Limitações

Atualmente, os discos flash são explorados apenas durante a instalação ou o upgrade, mas não durante o registro de um sistema em execução.

8.7.3 Instalando sem registro

Se você estiver offline ou quiser ignorar esse registro, ative *Ignorar registro*. Aceite o aviso clicando em *OK* e prossiga clicando em *Próximo*.

! Importante: Ignorando o registro

Seu sistema e as extensões precisam ser registrados para recuperar as atualizações e ser qualificado para suporte. Apenas é possível ignorar o registro ao instalar da imagem `SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso`.




FIGURA 8.8: INSTALANDO SEM REGISTRO

📎 Nota: Registrando o SUSE Linux Enterprise Server

Seu sistema e as extensões precisam ser registrados para recuperar as atualizações e ser qualificado para suporte. Se você não efetuar o registro durante a instalação, poderá fazer isso a qualquer momento com o sistema em execução. Para fazer isso, execute `YaST > Registro de Produto`.



Dica: Copiando a imagem da mídia de instalação para um disco flash removível

Use o comando a seguir para copiar o conteúdo da imagem de instalação para um disco flash removível.

```
> sudo dd if=IMAGE of=FLASH_DISK bs=4M && sync
```

Substitua *IMAGE* pelo caminho para o arquivo de imagem *SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso* ou *SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso*. Substitua *FLASH_DISK* pelo dispositivo flash. Para identificar o dispositivo, insira-o e execute:

```
# grep -Ff <(hwinfo --disk --short) <(hwinfo --usb --short)
disk:
/dev/sdc          General USB Flash Disk
```

Verifique se o tamanho do dispositivo é suficiente para a imagem desejada. Você pode verificar o tamanho do dispositivo com o seguinte comando:

```
# fdisk -l /dev/sdc | grep -e "^/dev"
/dev/sdc1 *      2048 31490047 31488000  15G 83 Linux
```

Neste exemplo, o dispositivo tem uma capacidade de 15 GB. O comando a ser usado para o *SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso* será:

```
dd if=SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso of=/dev/sdc bs=4M && sync
```

O dispositivo não deve ser montado durante a execução do comando **dd**. Observe que todos os dados na partição serão apagados!

8.8 Seleção de extensão e módulo

Nessa caixa de diálogo, o instalador lista os módulos e as extensões disponíveis para o SUSE Linux Enterprise Server. Os módulos são componentes que permitem adaptar o produto de acordo com suas necessidades. Eles são gratuitos. As extensões adicionam funcionalidade ao produto. Elas são oferecidas como assinaturas e exigem uma chave de registro, que pode incorrer em custos.

A disponibilidade de determinados módulos ou extensões depende do produto que você escolheu na primeira etapa da instalação. Para obter uma descrição dos módulos e dos ciclos de vida deles, selecione um módulo para ver o texto que o acompanha. Informações mais detalhadas estão disponíveis na [Modules and Extensions Quick Start \(https://documentation.suse.com/sles-15/html/SLES-all/article-modules.html\)](https://documentation.suse.com/sles-15/html/SLES-all/article-modules.html) (Inicialização Rápida de Módulos e Extensões).

A seleção dos módulos afeta indiretamente o escopo da instalação, pois define quais fontes de software (repositórios) estão disponíveis para instalação e no sistema em execução.




FIGURA 8.9: SELEÇÃO DE EXTENSÃO E MÓDULO

Os módulos e as extensões a seguir estão disponíveis para o SUSE Linux Enterprise Server:

Módulo Basesystem

Esse módulo adiciona um sistema básico em coexistência com o Instalador Unificado. Ele é necessário para todos os outros módulos e extensões. O escopo de uma instalação que contém apenas o sistema básico pode ser comparado com o padrão de instalação de *sistema mínimo* das versões anteriores do SUSE Linux Enterprise Server. Por padrão, esse módulo está selecionado para instalação e não deve ser desmarcado.

Dependências: Nenhuma

Módulo Certifications

Contém os pacotes de certificação FIPS 140-2.

Dependências: Basesystem

Módulo Containers

Inclui suporte e ferramentas para containers.

Dependências: Basesystem

Módulo Desktop Applications

Adiciona uma interface gráfica do usuário e aplicativos essenciais de área de trabalho ao sistema.

Dependências: Basesystem

Módulo Development Tools

Contém compiladores (inclusive `gcc`) e bibliotecas necessárias para compilar e depurar aplicativos. Substitui o SDK (Software Development Kit) anterior.

Dependências: Basesystem, Desktop Applications

Módulo Legacy


Ajuda você a migrar aplicativos de versões anteriores do SUSE Linux Enterprise Server e de outros sistemas para o SLES 15 SP4, fornecendo pacotes que foram descontinuados no SUSE Linux Enterprise. Os pacotes nesse módulo são selecionados com base no requisito de migração e no nível de complexidade da configuração.

Esse módulo é recomendado durante a migração de uma versão anterior do produto.

Dependências: Basesystem, Server Applications

Módulo NVIDIA Compute

Contém os drivers NVIDIA CUDA (Compute Unified Device Architecture).

O software nesse módulo é fornecido pela NVIDIA sob o [Contrato de Licença do Usuário Final do CUDA](#) (<http://docs.nvidia.com/cuda/eula/>)  e não é suportado pela SUSE.

Dependências: Basesystem

Módulo Public Cloud

Inclui todas as ferramentas necessárias para criar imagens para implantação do SUSE Linux Enterprise Server em ambientes de nuvem, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Compute Platform ou OpenStack.

Dependências: Basesystem, Server Applications

Módulo Python 3

Esse módulo contém a versão mais recente dos pacotes selecionados do Python 3.

Dependências: Basesystem

Módulo Server Applications

Adiciona a funcionalidade de servidor fornecendo serviços de rede, como servidor DHCP, servidor de nomes ou servidor Web. Por padrão, esse módulo está selecionado para instalação. Não é recomendado anular a seleção dele.

Dependências: Basesystem

SUSE Linux Enterprise High Availability Extension

Adiciona suporte a cluster para configurações críticas ao SUSE Linux Enterprise Server. Essa extensão requer uma chave de licença separada.

Dependências: Basesystem, Server Applications

SUSE Linux Enterprise Live Patching

Adiciona suporte para execução de patches críticos sem a necessidade de encerrar o sistema. Essa extensão requer uma chave de licença separada.

Dependências: Basesystem, Server Applications

SUSE Linux Enterprise Workstation Extension

Estende a funcionalidade do SUSE Linux Enterprise Server com pacotes do SUSE Linux Enterprise Desktop, como aplicativos da área de serviço adicionais (Office Suite, cliente de e-mail, editor gráfico etc.) e bibliotecas. Ela permite combinar os dois produtos para criar uma estação de trabalho com recursos completos. Essa extensão requer uma chave de licença separada.

Dependências: Basesystem, Desktop Applications

SUSE Package Hub

Concede acesso aos pacotes para o SUSE Linux Enterprise Server mantidos pela comunidade openSUSE. Esses pacotes são entregues sem suporte L3 e não interferem no suporte do SUSE Linux Enterprise Server. Para obter mais informações, consulte <https://packagehub.suse.com/>.

Dependências: Basesystem

Módulo Transactional Server

Adiciona suporte a atualizações transacionais. As atualizações são aplicadas ao sistema todo em uma única transação ou não são aplicadas. Isso ocorre sem influenciar o sistema em execução. Em caso de falha em uma atualização, ou se a atualização bem-sucedida for considerada incompatível ou, de alguma forma, incorreta, ela poderá ser descartada para imediatamente retornar o sistema ao seu estado de funcionamento anterior.

Dependências: Basesystem

Módulo Web and Scripting

Contém os pacotes destinados a um servidor Web em execução.

Dependências: Basesystem, Server Applications

Alguns módulos dependem da instalação de outros módulos. Portanto, ao selecionar um módulo, é possível que outros módulos sejam automaticamente selecionados para atender às dependências.

Dependendo do produto, o servidor de registro pode marcar módulos e extensões conforme recomendado. Os módulos e as extensões recomendados estão pré-selecionados para registro e instalação. Para evitar a instalação dessas recomendações, anule a seleção manualmente.

Selecione os módulos e a extensão que você deseja instalar e clique em *Próximo* para prosseguir. Caso tenha escolhido uma ou mais extensões, será solicitado que você forneça os respectivos códigos de registro. Dependendo da sua escolha, talvez seja necessário aceitar contratos de licença adicionais.



Importante: Módulos padrão para instalação offline

Ao executar uma instalação offline do SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso, por padrão, apenas o *Módulo Basesystem* está selecionado. Para instalar o conjunto de pacotes padrão completo do SUSE Linux Enterprise Server, selecione também o *Módulo Server Applications*.

8.9 Produto complementar

A caixa de diálogo *Produto Complementar* permite adicionar outras fontes de software (chamadas de “repositórios”) ao SUSE Linux Enterprise Server, que não são fornecidas pelo SUSE Customer Center. Esses produtos complementares podem incluir produtos e drivers de terceiros ou outros softwares para seu sistema.





FIGURA 8.10: PRODUTO COMPLEMENTAR

Nessa caixa de diálogo, é possível alternar para o módulo *Configurações da Rede* do YaST clicando em *Configuração de Rede*. Para obter detalhes, leia *Livro “Administration Guide”, Capítulo 23 “Basic networking”, Seção 23.4 “Configuring a network connection with YaST”*.



Dica: Adicionando drivers durante a instalação

É possível também adicionar repositórios de atualização de driver na caixa de diálogo *Produto Complementar*. As atualizações de driver para o SUSE Linux Enterprise estão disponíveis em <http://drivers.suse.com/> . Esses drivers foram criados pelo SUSE SolidDriver Program.

Clique em *Avançar* para prosseguir sem instalar complementos. Do contrário, ative *Eu desejo instalar um Produto Complementar*. Especifique o Tipo de Mídia dentre as opções: CD, DVD, Disco Rígido, Armazenamento em Massa USB, Diretório Local ou Imagem ISO Local. Se o acesso à rede foi configurado, você pode escolher fontes remotas adicionais, como HTTP, SLP, FTP etc. Se preferir, especifique diretamente um URL. Marque *Baixar os arquivos de descrição do repositório* para fazer download agora dos arquivos que descrevem o repositório. Se desativado, o download desses arquivos será feito após o início da instalação. Continue com *Próximo* e insira um CD ou um DVD, se necessário.

Dependendo do conteúdo do complemento, talvez seja necessário aceitar contratos de licença adicionais.

8.10 Função do sistema

O SUSE Linux Enterprise Server suporta uma enorme variedade de recursos. Para simplificar a instalação, o instalador oferece casos de uso predefinidos que ajustam o sistema a ser instalado de forma a se adaptar ao cenário selecionado.




FIGURA 8.11: FUNÇÃO DO SISTEMA

Escolha a *Função do sistema* mais adequada às suas necessidades. A disponibilidade das funções do sistema depende da sua seleção de módulos e extensões. Portanto, a caixa de diálogo é omitida nas seguintes condições:

- Nos módulos habilitados, se *nenhuma função* for adequada ao respectivo produto base. Nesse caso, a instalação prosseguirá com as configurações padrão referentes ao produto.
- Nos módulos habilitados, se *apenas uma função* for adequada ao respectivo produto base. Nesse caso, a instalação prosseguirá com as configurações dessa função específica.

Com a seleção padrão, as seguintes funções do sistema estão disponíveis:

Modo texto

Essa opção instala o SLES básico sem um ambiente de área de trabalho, mas com um conjunto completo de ferramentas de linha de comando.

Dependências: Basesystem

Mínimo

Selecione essa função para uma instalação muito pequena apenas com as ferramentas básicas de linha de comando.

Dependências: Nenhuma

Host de virtualização KVM

Selecione esse cenário ao instalar em uma máquina que pode servir como um host KVM capaz de executar outras máquinas virtuais. `/var/lib/libvirt` será colocado em uma partição separada, e o firewall e o Kdump serão desabilitados.

Dependências: Basesystem, Server Applications

Host de virtualização Xen

Selecione esse cenário ao instalar em uma máquina que pode servir como um host Xen capaz de executar outras máquinas virtuais. `/var/lib/libvirt` será colocado em uma partição separada, e o firewall e o Kdump serão desabilitados.

Dependências: Basesystem, Server Applications

8.11 Particionamento

8.11.1 Informações importantes



Atenção: Leia esta seção com atenção

Leia esta seção com atenção antes de continuar na [Seção 8.11.2, “Particionamento sugerido”](#).

Particionamento personalizado em máquinas UEFI

Uma máquina UEFI *requer* uma partição de sistema EFI montada em `/boot/efi`. Essa partição deve ser formatada com o sistema de arquivos `FAT32`.

Se uma partição de sistema EFI já estiver presente no sistema (por exemplo, de uma instalação anterior do Windows), use-a realizando a sua montagem em `/boot/efi` sem formatá-la.

Se nenhuma partição de sistema EFI estiver presente na máquina UEFI, você deverá criá-la. A partição de sistema EFI deve ser uma partição física ou RAID 1. Não há suporte para outros níveis de RAID, LVM e outras tecnologias. Ela precisa ser formatada com o sistema de arquivos `FAT32`.

Particionamento personalizado e Snapper

Se a partição raiz for maior do que 16 GB, por padrão, o SUSE Linux Enterprise Server habilitará os instantâneos do sistema de arquivos.

O SUSE Linux Enterprise Server usa o Snapper com o Btrfs para esse recurso. O Btrfs precisa ser configurado com instantâneos habilitados para a partição raiz.

Se o disco for menor do que 16 GB, todos os recursos e instantâneos automáticos do Snapper serão desabilitados para impedir que a partição `/` do sistema fique sem espaço.

Para poder criar instantâneos do sistema que permitam rollbacks, diretórios importantes do sistema são necessários para a montagem em uma única partição. Por exemplo, `/usr` e `/var`. Apenas os diretórios excluídos dos instantâneos podem residir em partições separadas. Por exemplo, `/usr/local`, `/var/log` e `/tmp`.

Se os instantâneos estiverem habilitados, o instalador criará automaticamente instantâneos únicos durante e logo após a instalação.

Para obter os detalhes, consulte o Livro *“Administration Guide”, Capítulo 10 “System recovery and snapshot management with Snapper”*.



Importante: Instantâneos Btrfs e tamanho da partição raiz

Os instantâneos ocupam espaço na partição. Como regra geral, quanto mais antigo for o instantâneo ou quanto maior for o conjunto de mudanças que eles abrangem, maior será o instantâneo. Além disso, quanto mais instantâneos você mantiver, mais espaço em disco será necessário.

Para evitar que a partição raiz fique cheia de dados de instantâneos, você precisa verificar se ela é grande o suficiente. Caso você faça atualizações frequentes ou outras instalações, considere pelo menos 30 GB para a partição raiz. Se você planeja manter os instantâneos ativados para um upgrade de sistema ou uma migração de pacote de serviço (de forma que possa voltar), considere pelo menos 40 GB.

Volumes de dados do Btrfs

O uso do Btrfs para volumes de dados é suportado no SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4. Para aplicativos que exigem o Btrfs como volume de dados, considere criar um sistema de arquivos separado com grupos de cotas desabilitados. Isso já é o padrão para sistemas de arquivos não raiz.

Btrfs em uma partição raiz criptografada

A configuração de particionamento padrão sugere a partição raiz como Btrfs. Para criptografar a partição raiz, use o tipo de tabela de partição GPT, em vez do tipo MSDOS. Do contrário, o carregador de boot GRUB2 talvez não tenha espaço suficiente para o carregador de segundo estágio.

IBM Z: Usando minidiscos no z/VM

Se o SUSE Linux Enterprise Server estiver instalado em minidiscos no z/VM, que residem no mesmo disco físico, o caminho de acesso dos minidiscos (/dev/disk/by-id/) não será exclusivo. Isso ocorre porque ele representa o ID do disco físico. Se dois ou mais minidiscos estiverem no mesmo disco físico, todos terão o mesmo ID.

Para evitar problemas ao montar minidiscos, monte-os sempre *por caminho* ou *por UUID*.

IBM Z: Sistema de arquivos raiz do LVM

Se você configurar o sistema com um sistema de arquivos raiz na matriz RAID do LVM ou do software, deverá colocar /boot em uma partição separada não RAID ou não LVM; do contrário, haverá falha na inicialização do sistema. O tamanho recomendado para essa partição é de 500 MB, o sistema de arquivos recomendado é Ext4.

IBM POWER: Instalação em sistemas com vários discos Fibre Channel

Se houver mais de um disco disponível, o esquema de particionamento sugerido durante a instalação colocará as partições PReP e BOOT em discos diferentes. Se esses discos forem Fibre Channel, o carregador de boot GRUB não poderá localizar a partição BOOT, e o sistema não poderá ser inicializado.

Quando for solicitado para você selecionar o esquema de partição durante a instalação, escolha *Configuração Guiada* e verifique se apenas um disco foi selecionado para instalação. Se preferir, execute o *Particionador Técnico* e configure manualmente um esquema de particionamento com PReP e BOOT em um único disco.

Volumes RAID de software suportados

A instalação e inicialização de volumes RAID de software existentes são suportadas para volumes DDF (Disk Data Format) e volumes IMSM (Intel Matrix Storage Manager). IMSM também é conhecido pelos seguintes nomes:

- Intel Rapid Storage Technology
- Intel Matrix Storage Technology

- Intel Application Accelerator/Intel Application Accelerator RAID Edition
- RAID Virtual Intel na CPU (Intel VROC, consulte <https://www.intel.com/content/www/us/en/support/articles/000024498/memory-and-storage/ssd-software.html> para obter mais detalhes)

Pontos de montagem para dispositivos FCoE e iSCSI

Os dispositivos FCoE e iSCSI aparecem de modo assíncrono durante o processo de boot. Enquanto o `initrd` garante que esses dispositivos sejam configurados corretamente para o sistema de arquivos raiz, não há essa garantia para nenhum outro sistema de arquivos ou ponto de montagem, como `/usr`. Portanto, quaisquer pontos de montagem do sistema, como `/usr` ou `/var`, não são suportados. Para usar esses dispositivos, garanta a sincronização correta dos respectivos serviços e dispositivos.

8.11.2 Particionamento sugerido

Defina uma configuração de partição para o SUSE Linux Enterprise Server nesta etapa.




FIGURA 8.12: **PARTICIONAMENTO SUGERIDO**

Dependendo da função do sistema, o instalador cria uma proposta para um dos discos disponíveis. Todas as propostas contêm uma partição raiz formatada com Btrfs (com instantâneos habilitados) e uma partição de troca. As propostas de modo de texto e de área de trabalho do GNOME criam uma partição home separada em discos com mais de 20 GB. As funções do sistema para hosts de virtualização criam uma partição separada para `/var/lib/libvirt`, o diretório que hospeda os arquivos de imagem por padrão. Se uma ou mais partições de troca forem detectadas nos discos rígidos disponíveis, as partições existentes serão usadas (em vez de propor uma nova partição de troca). Há várias opções para prosseguir:

Próximo

Para aceitar a proposta sem nenhuma mudança, clique em *Próximo* para continuar no workflow de instalação.

Configuração guiada

Para ajustar a proposta, escolha *Configuração guiada*. Primeiramente, escolha os discos rígidos e as partições que serão usados. Na tela *Esquema de Particionamento*, você pode habilitar o Gerenciamento de Volumes Lógicos (LVM) e ativar a criptografia de disco. Em seguida, especifique as *Opções de Sistema de Arquivos*. Você pode ajustar o sistema de arquivos para a partição raiz e criar partições iniciais e de troca separadas. Se você planeja suspender sua máquina, crie uma partição de troca separada e marque *Aumentar para o tamanho da RAM para suspensão*. Se o formato do sistema de arquivos raiz for Btrfs, você também poderá habilitar ou desabilitar os instantâneos do Btrfs aqui.

Particionador Técnico

Para criar uma configuração de partição personalizada, clique em *Particionador Técnico*. Selecione *Começar com Proposta Atual* para começar com o layout sugerido no disco, ou *Começar com Partições Existentes* para ignorar o layout sugerido e começar com o layout existente no disco. É possível *Adicionar*, *Editar*, *Redimensionar* ou *Apagar* partições. É possível também configurar gerenciamento de volumes lógicos (LVM, Logical Volume Management), configurar RAID de software e mapeamento de dispositivos (DM, Device Mapping), criptografar partições, montar compartilhamentos NFS e gerenciar volumes tmpfs com o *Particionador Técnico*. Para ajustar configurações, como subvolume e gerenciamento de instantâneos, para cada partição Btrfs, escolha *Btrfs*. Para obter mais informações sobre particionamento personalizado e como configurar recursos avançados, consulte a [Seção 10.1, “Usando o Particionador Técnico”](#).



Atenção: Unidades de espaço em disco

Observe que, para fins de particionamento, o espaço em disco é medido em unidades binárias, em vez de unidades decimais. Por exemplo, se você inserir tamanhos de 1 GB, 1 GiB ou 1 G, todos eles significarão 1 GiB (Gibibyte), e não 1 GB (Gigabyte).

Binário

$1 \text{ GiB} = 1\,073\,741\,824 \text{ bytes}$.

Decimal

$1 \text{ GB} = 1\,000\,000\,000 \text{ bytes}$.

Diferença

$1 \text{ GiB} \approx 1,07 \text{ GB}$.

8.12 Relógio e fuso horário

Nessa caixa de diálogo, selecione sua região e o fuso horário. Ambos são pré-selecionados de acordo com o idioma de instalação.




FIGURA 8.13: RELÓGIO E FUSO HORÁRIO

Para mudar os valores pré-selecionados, use o mapa ou as caixas suspensas de *Região* e *Fuso Horário*. Ao usar o mapa, aponte o cursor para a direção aproximada de sua região e clique o botão esquerdo do mouse para ampliar. Agora, escolha seu país ou sua região clicando o botão esquerdo do mouse. Clique o botão direito do mouse para retornar ao mapa-múndi.

Para configurar o relógio, escolha a opção *Relógio de Hardware Definido Para UTC*, se desejar. Se outro sistema operacional estiver em execução na sua máquina, como o Microsoft Windows, provavelmente seu sistema usa a hora local. Se você executa o Linux em sua máquina, defina o relógio de hardware como UTC e faça com que o horário padrão alterne automaticamente para o horário de verão.

Importante: Definir o relógio do hardware como UTC

Só é possível alternar do horário padrão para o horário de verão (e vice-versa) automaticamente quando o relógio do hardware (relógio CMOS) está definido como UTC. Isso também se aplica quando você usa a sincronização automática de horário com NTP, pois a sincronização automática só pode ser feita quando a diferença de horário entre o relógio do hardware e do sistema é inferior a 15 minutos.

Como o horário incorreto do sistema pode provocar problemas graves (backups ausentes, mensagens de e-mail descartadas, falhas de montagem em sistemas de arquivos remotos etc.), é altamente recomendado *sempre* definir o relógio do hardware como UTC.

POWER, AMD/Intel Se uma rede já estiver configurada, você poderá configurar uma sincronização de horário com um servidor NTP. Clique em *Outras Configurações* para alterar as configurações NTP ou para definir *Manualmente* o horário. Consulte o Livro “Administration Guide”, Capítulo 38 “Time synchronization with NTP” para obter mais informações sobre como configurar o serviço NTP. Quando terminar, clique em *Aceitar* para continuar a instalação. ◀


POWER, AMD/Intel No caso de execução sem NTP configurado, considere definir `SYSTOHC=no` (variável `sysconfig`) para evitar gravar o horário não sincronizado no relógio do hardware. ◀

Nota: Não é possível mudar o horário no IBM Z

Como não é permitido que o sistema operacional mude a data e o horário diretamente, a opção *Outras Configurações* não está disponível no IBM Z.

8.13 Criar novo usuário

Crie um usuário local nesta etapa.



SUSE

Usuário Local

☒ Criar Novo Usuário

Nome Completo do Usuário

Nome de usuário

Senha

Confirmar senha

☐ Usar esta senha para o administrador do sistema

☐ Login automático

☐ Ignorar Criação de Usuário

[Ajuda](#) [Notas de lançamento...](#) [Cancelar](#) [Voltar](#) [Próximo](#)

FIGURA 8.14: CRIAR NOVO USUÁRIO

Após digitar o nome e o sobrenome, aceite a proposta ou especifique um novo *Nome do usuário* que será usado para efetuar login. Use apenas letras minúsculas (a-z), dígitos (0-9) e os caracteres . (ponto), - (hífen) e _ (sublinhado). Caracteres especiais e acentuados não são permitidos.

Por fim, digite uma senha para o usuário. Digite-a novamente para confirmação (para garantir que você não digitou algo a mais por engano). Para garantir uma segurança eficaz, a senha deve ter pelo menos seis caracteres e incluir letras maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais (ASCII de 7 bits). Não são permitidos tremas ou caracteres acentuados. As senhas digitadas são verificadas para avaliar seu nível de segurança. Ao digitar uma senha fácil de adivinhar (como uma palavra do dicionário ou um nome), você verá um aviso. Como prática de segurança recomendada, use senhas fortes.



Importante: Nome de usuário e senha

Lembre-se do nome de usuário e da senha, pois eles serão necessários sempre que você efetuar login no sistema.

Se você instalar o SUSE Linux Enterprise Server em uma máquina com uma ou mais instalações do Linux existentes, o YaST permitirá importar dados do usuário, como nomes e senhas. Selecione *Importar Dados do Usuário de Instalação Anterior* e, em seguida, *Escolher Usuários* para importá-los.

Se você não deseja configurar nenhum usuário local (por exemplo, ao configurar um cliente em uma rede com autenticação de usuário centralizada), ignore esta etapa escolhendo *Avançar* e confirmando o aviso. É possível configurar a autenticação de usuário na rede no sistema instalado a qualquer momento. Consulte o Livro “*Administration Guide*”, Capítulo 6 “*Managing users with YaST*” para obter instruções.

Duas opções adicionais estão disponíveis:

Usar esta senha para o administrador do sistema

Se marcada, a mesma senha que você digitar para o usuário será utilizada para o administrador do sistema `root`. Essa opção é ideal para estações de trabalho independentes ou máquinas em uma rede local administradas por um único usuário. Se não for marcada, você deverá digitar a senha de administrador do sistema na próxima etapa do workflow de instalação (consulte a [Seção 8.14, “Autenticação para o administrador do sistema root”](#)).

Login automático

Essa opção efetuará login do usuário atual automaticamente no sistema quando ele iniciar. Esse recurso é útil principalmente quando o computador é operado por apenas um usuário. Para que o login automático funcione, a opção deverá ser habilitada explicitamente.



Atenção: Login automático

Com o login automático habilitado, o sistema é inicializado diretamente na área de trabalho sem nenhuma autenticação. Se você armazenar dados sensíveis no sistema e o computador puder ser acessado por outros usuários, não deverá habilitar esta opção.

Em um ambiente no qual os usuários são gerenciados centralmente (por exemplo, por NIS ou LDAP), você deve ignorar a criação de usuários locais. Nesse caso, selecione *Ignorar Criação de Usuário*.

8.14 Autenticação para o administrador do sistema root

Se você não escolheu *Usar esta senha para o administrador do sistema* na etapa anterior, deverá digitar uma senha para o Administrador do Sistema root ou inserir uma chave pública SSH. Do contrário, essa etapa de configuração será ignorada.


The screenshot shows the SUSE logo at the top left. The main heading is "Autenticação para o administrador do sistema 'root'". Below this, there is a warning "Não se esqueça do que informou aqui." followed by three input fields: "Senha para o usuário root", "Confirmar senha", and "Testar Leiaute do Teclado". Below these is a section for "Importar chave pública SSH" with a dropdown menu showing "QEMU_DVD-ROM (/dev/sr0)", a "Pesquisar..." button, and an "Atualizar" button. At the bottom, there are four buttons: "Ajuda", "Notas de lançamento...", "Cancelar", and "Próximo".

FIGURA 8.15: AUTENTICAÇÃO PARA O ADMINISTRADOR DO SISTEMA root

root é o nome do superusuário ou do administrador do sistema. Diferentemente dos usuários comuns, o root tem direitos ilimitados para mudar a configuração do sistema, instalar programas e configurar um novo hardware. Se os usuários esquecerem suas senhas ou tiverem outros problemas com o sistema, o root poderá ajudá-los. A conta do root só deve ser usada para fins de administração, manutenção e reparo do sistema. Efetuar login como root para realizar o trabalho diário é altamente arriscado, já que um pequeno erro pode causar perdas irreversíveis de arquivos do sistema.

Para fins de verificação, a senha de root deve ser digitada duas vezes. Não se esqueça da senha de root. Não será possível recuperar a senha depois que ela for digitada.



Dica: Senhas e layout do teclado

É recomendável usar apenas caracteres US-ASCII. Em caso de erro no sistema ou quando você tiver que iniciar o sistema no modo de recuperação, um teclado talvez não esteja traduzido.

A senha root poderá ser mudada a qualquer momento no sistema instalado. Para isso, execute o YaST e inicie *Segurança e Usuários > Gerenciamento de Usuários e Grupos*.



Importante: O usuário root

O usuário root tem todas as permissões necessárias para fazer mudanças no sistema. Para conduzir tais tarefas, a senha de root é necessária. Você não pode conduzir tarefa administrativa alguma sem essa senha.

Para acessar o sistema remotamente por SSH usando uma chave pública, importe uma chave de um dispositivo de armazenamento removível ou de uma partição existente. Após o término da instalação, você poderá efetuar login por SSH com a chave SSH especificada.

PROCEDIMENTO 8.1: ADICIONANDO UMA CHAVE SSH PÚBLICA PARA O USUÁRIO root

Para importar uma chave SSH pública de uma partição média, execute as seguintes etapas:

1. A chave SSH pública está localizada no diretório ~/ .ssh e tem a extensão de arquivo .pub. Copie-a para um dispositivo de armazenamento removível ou uma partição existente que não foi formatada durante a instalação.
2. Se a chave estiver em um dispositivo de armazenamento removível, insira-a no computador e clique em *Atualizar*. Você deve ver o dispositivo na caixa suspensa em *Importar Chave Pública*.
3. Clique em *Procurar*, selecione a chave SSH pública e confirme com *Abrir*.
4. Continue com *Próximo*.

Se você definiu uma senha, adicionou uma chave pública SSH e precisa de acesso remoto logo após a instalação, lembre-se de abrir a porta SSH na seção *Segurança* do resumo *Configurações da instalação*. Se você não definir uma senha, mas apenas adicionar uma chave, a porta será aberta automaticamente para impedir que você seja bloqueado do sistema recém-instalado.

8.15 Configurações da instalação

Na última etapa antes da instalação real, você poderá alterar as configurações de instalação sugeridas pelo instalador. Para modificar as sugestões, clique no respectivo título. Após mudar determinada configuração, você sempre será retornado para a janela Configurações de Instalação, que é atualizada de acordo.

Se você adicionou uma chave SSH ao seu `root` conforme mencionado no *Procedimento 8.1*, abra a porta SSH nas configurações *Segurança*.




FIGURA 8.16: CONFIGURAÇÕES DA INSTALAÇÃO

8.15.1 *Software*

O SUSE Linux Enterprise Server inclui diversos padrões de software para finalidades de aplicação variadas. A opção disponível de padrões e pacotes depende da seleção de módulos e extensões.

Clique em *Software* para abrir a tela *Seleção de Software e Tarefas do Sistema*, na qual é possível modificar a seleção de padrões de acordo com as suas necessidades. Selecione um padrão na lista e veja sua descrição à direita da janela.

Cada padrão contém vários pacotes de software necessários para funções específicas (por exemplo, servidor Web e LAMP ou servidor de impressão). Para obter uma seleção mais detalhada com base nos pacotes de software a serem instalados, escolha *Detalhes* para alternar para o Gerenciador de Software do YaST.




FIGURA 8.17: SELEÇÃO DE SOFTWARE E TAREFAS DO SISTEMA

Você também poderá instalar pacotes de software adicionais ou remover pacotes de software do sistema a qualquer momento com o Gerenciador de Software do YaST. Para obter mais informações, consulte o *Livro "Administration Guide", Capítulo 8 "Installing or removing software"*.

Se você instalar o GNOME, o SUSE Linux Enterprise Server será instalado com o servidor de exibição X.org. Como alternativa ao GNOME, é possível instalar o gerenciador de janelas leve IceWM. Selecione *Detalhes* na tela *Seleção de Software e Tarefas do Sistema* e pesquise por icewm.



Dica: IBM Z: Suporte à criptografia de hardware

A pilha de criptografia de hardware não é instalada por padrão. Para instalá-la, selecione *System z HW crypto support* (Suporte à criptografia HW do System z) na tela *Seleção de Software e Tarefas do Sistema*.



Dica: Adicionando idiomas secundários

O idioma que você selecionou na primeira etapa da instalação será usado como o idioma principal (padrão) do sistema. É possível adicionar idiomas secundários na caixa de diálogo *Software* escolhendo *Detalhes > Ver > Idiomas*.

8.15.2 Executando Boot

O instalador propõe uma configuração de boot para seu sistema. Outros sistemas operacionais encontrados em seu computador, como o Microsoft Windows ou outras instalações do Linux, serão automaticamente detectadas e adicionadas ao carregador de boot. Porém, o SUSE Linux Enterprise Server será inicializado por padrão. Normalmente, você não precisa mudar essas configurações. Se precisar de uma configuração personalizada, modifique a proposta de acordo com as suas necessidades. Para obter informações, consulte o *Livro "Administration Guide", Capítulo 18 "The boot loader GRUB 2", Seção 18.3 "Configuring the boot loader with YaST"*.



Importante: RAID 1 de software

A inicialização de uma configuração na qual o /boot reside em um dispositivo RAID 1 de software é suportada, mas requer instalação do carregador de boot no MBR (*Localização do Carregador de Boot > Inicializar do MBR (Master Boot Record)*). Não há suporte para /boot em dispositivos RAID de software com um nível diferente do que RAID 1. Consulte também o *Livro "Storage Administration Guide", Capítulo 8 "Configuring software RAID for the root partition"*.

8.15.3 *Segurança*

As *Mitigações de CPU* referem-se aos parâmetros de linha de comando de boot do kernel para mitigações de software que foram implantadas com a finalidade de evitar ataques de temporização na CPU. Clique na entrada selecionada para escolher uma opção diferente. Para obter detalhes, leia Livro “*Administration Guide*”, Capítulo 18 “*The boot loader GRUB 2*” CPU Mitigations. Por padrão, o *Firewall* está habilitado em todas as interfaces de rede configuradas. Para desabilitar o `firewalld` completamente, clique em *desabilitar* (não recomendado).



Nota: Configurações de firewall

Quando o firewall é ativado, todas as interfaces são atribuídas à zona pública, em que todas as portas estão fechadas por padrão, garantindo segurança máxima. A única porta que você pode abrir durante a instalação é a 22 (SSH), para permitir acesso remoto. Outros serviços que exigem acesso à rede (como FTP, Samba, servidor Web etc.) funcionarão apenas após o ajuste das configurações de firewall. Consulte o Livro “*Security and Hardening Guide*”, Capítulo 23 “*Masquerading and firewalls*” para obter detalhes da configuração.



Nota: Configurações de firewall para receber atualizações

Por padrão, o firewall no SUSE Linux Enterprise Server bloqueia apenas as conexões de entrada. Se o seu sistema estiver protegido por outro firewall que bloqueia o tráfego de saída, permita conexões com <https://scc.suse.com/> e <https://updates.suse.com/> nas portas 80 e 443 para receber atualizações.

Por padrão, o *serviço SSH* está habilitado, mas sua porta (22) está fechada no firewall. Clique em *abrir* para abri-la ou em *desabilitar* para desabilitar o serviço. Se o SSH estiver desabilitado, observe que os logins remotos não serão possíveis. Consulte o Livro “*Security and Hardening Guide*”, Capítulo 22 “*Securing network operations with OpenSSH*” para obter mais informações.



Dica: Chaves de host SSH existentes

Se você instalar o SUSE Linux Enterprise Server em uma máquina com instalações existentes do Linux, a rotina de instalação importará uma chave de host SSH. Por padrão, ela escolhe a chave de host com o horário de acesso mais recente. Consulte também a [Seção 8.15.8, “Importar Chaves e Configuração de Host SSH”](#).

Se você estiver realizando uma administração remota por VNC, também poderá configurar se a máquina deverá ser acessível por VNC mesmo após a instalação. Observe que a habilitação de VNC também requer a definição do *Destino do systemd Padrão* como *gráfico*.

8.15.4 *Configuração de rede*

Esta categoria exibe as configurações de rede atuais, conforme configurado automaticamente após a inicialização na instalação (consulte a [Seção 8.6](#)) ou conforme configurado manualmente na caixa de diálogo *Registro* ou *Produto Complementar* durante as respectivas etapas do processo de instalação. Para verificar ou ajustar as configurações de rede nesta fase (antes de executar a instalação), clique em *Configuração de rede*. Isso levará você até o módulo *Configurações de Rede* do YaST. Para obter detalhes, leia *Livro “Administration Guide”, Capítulo 23 “Basic networking”, Seção 23.4 “Configuring a network connection with YaST”*.

8.15.5 *Kdump*

Usando o Kfdump, é possível gravar um dump do kernel (em caso de falha) para analisar o erro. Use esta caixa de diálogo para habilitar e configurar o Kdump. Encontre informações detalhadas no *Livro “System Analysis and Tuning Guide”, Capítulo 20 “Kexec and Kdump”*.

8.15.6 *IBM Z: dispositivos na lista negra*

Para economizar memória, todos os canais dos dispositivos que não estão em uso são adicionados à lista negra por padrão (cada canal que não é adicionado à lista negra ocupa aproximadamente 50 KB de memória). Para configurar outro hardware no sistema instalado usando os canais que estão na lista negra, execute o respectivo módulo do YaST para habilitar os respectivos canais primeiro.

Para desabilitar a lista negra, clique em *desabilitar*.

8.15.7 *Destino do systemd padrão*

O SUSE Linux Enterprise Server pode ser inicializado em dois destinos diferentes (antes conhecidos como “níveis de execução”). O destino *gráfico* inicia um gerenciador de exibição, enquanto o destino *multiusuários* inicia a interface de linha de comando.

O destino padrão é o *gráfico*. Se você não instalou os padrões do *X Window System*, terá que mudá-lo para *multiusuários*. Se o sistema tiver que ser acessível por VNC, será necessário escolher *gráfico*.

8.15.8 *Importar Chaves e Configuração de Host SSH*

Se for detectada uma instalação existente do Linux no computador, por padrão, o YaST importará a chave de host SSH mais recente encontrada em `/etc/ssh`, incluindo também outros arquivos no diretório, opcionalmente. Isso torna possível reutilizar a identidade SSH da instalação existente, evitando o aviso `IDENTIFICAÇÃO DO HOST REMOTO MUDOU` na primeira conexão. Observe que esse item não é mostrado no resumo da instalação se o YaST não descobriu nenhuma outra instalação. Você tem as seguintes opções:

Eu gostaria de importar chaves SSH de uma instalação anterior:

Selecione essa opção para importar a chave de host SSH e, opcionalmente, a configuração de um sistema instalado. Você pode selecionar a instalação de origem da importação na lista de opções abaixo.

Importar Configuração do SSH

Habilite essa opção para copiar outros arquivos em `/etc/ssh` para o sistema instalado, além das chaves de host.

8.15.9 *Sistema*

Esta tela lista todas as informações de hardware que o instalador pode coletar sobre o seu computador. Quando o instalador é aberto pela primeira vez, a detecção de hardware é iniciada. Dependendo do sistema, isso poderá ser demorado. Selecione qualquer item na lista e clique em *Detalhes* para ver informações detalhadas sobre o item selecionado. Use *Gravar em Arquivo* para gravar uma lista detalhada no sistema de arquivos local ou em um dispositivo removível.

Os usuários avançados também podem mudar a *Configuração de ID de PCI* e as configurações de kernel em *Configurações de Kernel*. É aberta uma tela com duas guias:

Configuração de ID de PCI

Cada driver de kernel contém uma lista de IDs de todos os dispositivos suportados. Se um dispositivo novo não estiver em nenhum banco de dados de driver, o dispositivo será tratado como não suportado, mesmo se puder ser utilizado com um driver já existente. É possível adicionar IDs de PCI a um driver do dispositivo aqui. Apenas usuários avançados devem tentar fazer isso.

Para adicionar um ID, clique em *Adicionar* e selecione se é para inserir os dados *Manualmente* ou escolhê-los em uma lista. Insira os dados necessários. O *Dir. SysFS* é o nome do diretório de `/sys/bus/pci/drivers`, se estiver vazio, o nome do *driver* será usado como o nome do diretório. É possível gerenciar as entradas existentes em *Editar* e *Apagar*.

Configurações de Kernel

Mude aqui o *Programador de E/S Global*. Se for escolhido *Não Configurado*, a configuração padrão para a respectiva arquitetura será usada. Também é possível mudar essa configuração a qualquer momento pelo sistema instalado. Consulte o *Livro "System Analysis and Tuning Guide"*, Capítulo 14 "*Tuning I/O performance*" para obter detalhes sobre ajuste de E/S.

Ative também *Habilitar Teclas SysRq* aqui. Essas teclas permitem emitir comandos básicos (como reinicialização do sistema ou gravação de dumps do kernel) em caso de falha do sistema. A habilitação dessas teclas é recomendada durante o desenvolvimento do kernel. Consulte a <https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/sysrq.html> para obter os detalhes.

8.16 Executando a instalação

Após configurar todas as configurações de instalação, clique em *Instalar* na janela Configurações de Instalação para iniciar a instalação. Alguns programas de software exigem confirmação da licença. Se sua seleção de software incluir esse tipo de software, serão exibidas caixas de diálogo de confirmação da licença. Clique em *Aceitar* para instalar o pacote de software. Se não concordar com a licença, clique em *Discordo* para que o pacote de software não seja instalado. Na caixa de diálogo seguinte, confirme com *Instalar* novamente.

Geralmente, a instalação demora de 15 a 30 minutos, dependendo do desempenho do sistema e do escopo do software selecionado. Depois que você preparar o disco rígido e gravar e restaurar as configurações de usuário, a instalação do software iniciará. Escolha *Detalhes* para alternar para o registro de instalação ou *Notas de Versão* para ler informações atualizadas importantes que não estavam disponíveis quando os manuais foram impressos.

Após o término da instalação do software, o sistema será reinicializado na nova instalação, e você poderá efetuar login. Para personalizar a configuração do sistema ou instalar outros pacotes de software, inicie o YaST.

8.16.1 IBM Z: Reiniciando (IPL) o sistema instalado

Geralmente, o YaST é reinicializado no sistema instalado na plataforma IBM Z. As exceções são instalações nas quais o carregador de boot reside em um dispositivo FCP em ambientes com LPAR em uma máquina mais antiga do que z196 ou com z/VM anterior à versão 5.4. O carregador de boot é gravado em uma partição separada montada como `/boot/zipl/`.

Nos casos em que não é possível a reinicialização automática, o YaST mostra uma caixa de diálogo com as informações sobre o dispositivo do qual reinicializar (IPL). Aceite a opção de encerramento e reinicialize (IPL) após o encerramento. O procedimento varia de acordo com o tipo de instalação:

Instalação na LPAR

No HMC do IBM Z, selecione *Load* (Carregar), *Clear* (Limpar) e digite o endereço de carregamento (o endereço do dispositivo que contém o diretório `/boot/zipl` com o carregador de boot). Se você usa um disco zFCP como dispositivo de boot, escolha *Load from SCSI* (Carregar da SCSI) e especifique o endereço de carregamento do seu adaptador FCP, e também o WWPN e o LUN do dispositivo de boot. Agora, inicie o processo de carregamento.

Instalação no z/VM

Efetue login na máquina virtual como convidado (consulte o [Exemplo 5.1, “Configuração de um diretório z/VM”](#) para ver a configuração) usando `LINUX1` e prossiga com a reinicialização (IPL) do sistema instalado:

```
IPL 151 CLEAR
```

`151` é um endereço de exemplo do dispositivo de boot DASD; substitua esse valor pelo endereço correto.

Se estiver usando um disco zFCP como dispositivo de boot, especifique o WWPN e o LUN zFCP desse dispositivo antes de começar a reinicialização (IPL). O tamanho do parâmetro é limitado a oito caracteres. Números mais longos devem ser separados por espaços:

```
SET LOADDEV PORT 50050763 00C590A9 LUN 50010000 00000000
```

Por fim, inicie a IPL:

```
IPL FC00
```

FC00 é um endereço de exemplo do adaptador zFCP; substitua esse valor pelo endereço correto.

Instalação do convidado KVM

Após o término da instalação, a máquina virtual será encerrada. Neste ponto, efetue login no host KVM, edite o arquivo de descrição da máquina virtual e reinicie-o para reinicialização (IPL) no sistema instalado:

1. Efetue login no host KVM.
2. Edite o arquivo XML de domínio executando

```
> sudo virsh edit s12-1
```

e remova as linhas a seguir:

```
<!-- Boot kernel - remove 3 lines after successfull installation -->
<kernel>/var/lib/libvirt/images/s12-kernel.boot</kernel>
<initrd>/var/lib/libvirt/images/s12-initrd.boot</initrd>
<cmdline>linuxrcstderr=/dev/console</cmdline>
```

3. Reinicie o Convidado da VM para reinicialização (IPL) no sistema instalado:

```
> sudo virsh start s12-1 --console
```



Nota: `cio_ignore` está desabilitado para instalações do KVM

O parâmetro de kernel `cio_ignore` impede que o kernel examine todos os dispositivos de hardware disponíveis. No entanto, para convidados KVM, o hipervisor já se encarrega de conceder acesso apenas aos dispositivos corretos. Portanto, o `cio_ignore` fica desabilitado por padrão ao instalar um convidado do KVM (para instalações no z/VM e na LPAR, ele fica ativado por padrão).

8.16.2 IBM Z: Conectando-se ao sistema instalado

Após a reinicialização (IPL) do sistema, estabeleça conexão por VNC, SSH ou X para efetuar login no sistema instalado. É recomendado usar VNC ou SSH. Para personalizar a configuração do sistema ou instalar outros pacotes de software, inicie o YaST.

8.16.2.1 Usando VNC para conexão

Uma mensagem no terminal 3270 solicita a conexão com o sistema Linux usando um cliente VNC. No entanto, essa mensagem é facilmente perdida, porque além de estar misturada com as mensagens de kernel, o processo do terminal pode ser encerrado antes de você tomar conhecimento da mensagem. Se nada acontecer durante cinco minutos, tente iniciar uma conexão com o sistema Linux usando um viewer do VNC.

Se você se conectar usando um browser compatível com Java, digite o URL completo, constituído do endereço IP do sistema instalado e do número da porta, da seguinte maneira:

```
http://IP_OF_INSTALLED_SYSTEM:5801/
```

8.16.2.2 Usando SSH para conexão

Uma mensagem no terminal 3270 solicita conexão com o sistema Linux por meio de um cliente SSH. No entanto, essa mensagem é facilmente perdida, pois, além de estar misturada com mensagens de kernel, o processo do terminal pode ser encerrado antes de você tomar conhecimento da mensagem.

Quando aparecer a mensagem, use SSH para efetuar login no sistema Linux como `root`. Se a conexão for negada ou esgotar o tempo de espera, aguarde até expirar o tempo de espera de login, depois tente de novo (esse tempo pode variar de acordo com as configurações do servidor).

8.16.2.3 Usando o servidor X para conexão

Ao preparar a IPL do sistema instalado, verifique se o servidor X usado na primeira fase da instalação está em execução e ainda disponível antes de inicializar pelo DASD. O YaST é aberto no servidor X para concluir a instalação. Poderão surgir complicações se o sistema for inicializado, mas não puder se conectar com o servidor X em tempo hábil.

9 Registrando o SUSE Linux Enterprise e gerenciando módulos/extensões

Para obter suporte técnico e atualizações de produtos, você precisa se registrar e ativar o SUSE Linux Enterprise Server no SUSE Customer Center. É recomendável o registro durante a instalação, pois isso permitirá instalar o sistema com as últimas atualizações e patches disponíveis. Contudo, se você estiver offline ou quiser ignorar a etapa de registro, poderá registrar a qualquer momento após a instalação do sistema.

Os módulos e as extensões adicionam recursos ao sistema e permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Esses componentes também precisam ser registrados e podem ser gerenciados com o YaST ou as ferramentas de linha de comando. Para obter mais detalhes, consulte também *Artigo “Modules and Extensions Quick Start”*.



Nota: Conta da SUSE

O registro no SUSE Customer Center requer uma conta da SUSE. Se você ainda não tem uma conta da SUSE, vá para a home page do SUSE Customer Center (<https://scc.suse.com/>) para criar uma.



Dica: Cancelando o registro de um sistema

Para cancelar completamente o registro de um sistema, incluindo todos os módulos e as extensões, use a ferramenta de linha de comando **SUSEConnect**. O cancelamento do registro de um sistema remove sua entrada do servidor de registro e todos os repositórios de módulos, extensões e do próprio produto.

```
> sudo SUSEConnect -d
```

9.1 Registrando durante a instalação

A maneira mais fácil e recomendada de efetuar o registro é durante a instalação. Não apenas você instala o nível mais recente do patch do SUSE Linux Enterprise Server, como também pode acessar todos os módulos e extensões sem ter que fornecer outra mídia de instalação. Isso também se aplica a todos os módulos ou extensões que você instalar. Para obter detalhes sobre o processo de registro, consulte a [Seção 8.7, “Registro”](#).

Se o sistema foi registrado com êxito durante a instalação, o YaST adiciona repositórios online fornecidos pelo SUSE Customer Center. Isso evitará problemas se as fontes de instalação locais não estiverem mais disponíveis e garantirá que você sempre obtenha as atualizações mais recentes dos repositórios online.

9.2 Registrando durante a implantação automatizada

Se você implantar as instâncias automaticamente usando o AutoYaST, poderá registrar o sistema durante a instalação, fornecendo as respectivas informações no arquivo de controle do AutoYaST. Consulte o *Livro “AutoYaST Guide”, Capítulo 4 “Configuration and installation options”, Seção 4.3 “System registration and extension selection”* para obter os detalhes.

9.3 Efetuando o registro do sistema instalado

Se você ignorou o registro durante a instalação ou deseja registrar novamente o sistema, pode fazer isso a qualquer momento usando o módulo *Registro de Produto* do YaST ou a ferramenta de linha de comando **SUSEConnect**.

9.3.1 Registrando no YaST

Para registrar o sistema, inicie *YaST > Software > Registro de Produto*. Primeiramente, registre o SUSE Linux Enterprise Server e, em seguida, escolha os módulos e as extensões que deseja disponibilizar.




Importante: Módulos e extensões

Se você instalou o sistema ignorando o registro e fazendo a instalação usando a mídia SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso, registre todos os módulos e as extensões escolhidos durante a instalação. Você receberá apenas atualizações e patches de segurança para os módulos e extensões já registrados.


PROCEDIMENTO 9.1: REGISTRO DE PRODUTO COM O YAST

1. Inicie YaST > *Software* > *Registro de Produto*.

2. Informe o endereço de E-mail associado à conta do SUSE que você ou sua organização usa para gerenciar inscrições. Digite também o *Código de registro* que você recebeu com a cópia do SUSE Linux Enterprise Server.
3. Por padrão, o sistema é registrado no SUSE Customer Center. Vá para a próxima etapa para realizar esse procedimento.
Se a sua organização incluir servidores de registro locais, você poderá escolher um na lista de servidores detectados automaticamente ou inserir o URL em *Registrar Sistema por meio do Servidor RMT local*.
4. Escolha *Próximo* para iniciar o processo de registro. O SUSE Linux Enterprise Server é registrado com o servidor escolhido, e os repositórios associados são adicionados ao sistema. A caixa de diálogo *Seleção de Extensão e Módulo* é aberta.



5. Selecione todos os módulos e as extensões que você deseja disponibilizar no sistema. Você deve escolher pelo menos os módulos pré-selecionados (*Módulo Basesystem* e *Módulo Server Applications*). Escolha também qualquer outro módulo ou extensão que você adicionou durante a instalação. Observe que todas as extensões requerem códigos de registro adicionais, que podem incorrer em custos. Continue com *Próximo*.
6. Dependendo da sua seleção, você precisa aceitar um ou mais contratos de licença neste momento. Todos os componentes são registrados com o servidor escolhido, e os repositórios associados são adicionados ao sistema.
7. O instalador de pacote do YaST é aberto para instalar pacotes de versão para cada módulo e, dependendo da sua seleção de módulos e extensões, pacotes adicionais. É altamente recomendado *não desmarcar* nenhum dos pacotes pré-selecionados. No entanto, você pode adicionar outros pacotes.



Escolha *Aceitar* e *Concluir* para concluir o processo de registro.

9.3.2 Registrando no SUSEConnect

É possível também registrar o sistema e os módulos e extensões pela linha de comando usando o **SUSEConnect**. Para obter informações que não fazem parte do escopo desta seção, consulte a documentação incluída no **man 8 SUSEConnect**

PROCEDIMENTO 9.2: REGISTRO DE PRODUTO COM O SUSECONNECT

1. Para registrar o SUSE Linux Enterprise Server no SUSE Customer Center, execute o **SUSEConnect** da seguinte maneira:

```
> sudo SUSEConnect -r REGISTRATION_CODE -e EMAIL_ADDRESS
```

Para o registro com um servidor de registro local, especifique também o URL para o servidor:

```
> sudo SUSEConnect -r REGISTRATION_CODE -e EMAIL_ADDRESS \
--url "https://suse_register.example.com/"
```

Substitua REGISTRATION_CODE pelo código de registro que você recebeu com a cópia do SUSE Linux Enterprise Server. Substitua EMAIL_ADDRESS pelo endereço de E-mail associado à conta da SUSE que você ou sua organização usa para gerenciar assinaturas.

Esse processo registrará o *Módulo Basesystem* e o *Módulo Server Applications* e adicionará os repositórios associados ao sistema.


2. O SUSE Linux Enterprise Server agora está registrado, incluindo os dois repositórios padrão. Para registrar mais módulos ou extensões, siga os procedimentos descritos na [Seção 9.4, “Gerenciando módulos e extensões em um sistema em execução”](#).

9.4 Gerenciando módulos e extensões em um sistema em execução

Mesmo depois que um sistema é instalado e registrado, ainda é possível adicionar e remover módulos e extensões. Você pode usar o YaST ou o **SUSEConnect** para essa tarefa. Para obter mais detalhes, consulte também [Artigo “Modules and Extensions Quick Start”](#).

9.4.1 Adicionando módulos e extensões com o YaST

1. Iniciar YaST > Software > Extensões do sistema.



2. Para adicionar módulos ou extensões, selecione todos os componentes que deseja instalar. Observe que todas as extensões requerem códigos de registro adicionais, que podem incorrer em custos.

3. Todos os componentes adicionais são registrados com o servidor de registro, e os repositórios associados são adicionados ao sistema.
 4. O instalador de pacote do YaST é aberto para instalar pacotes de versão para cada módulo e, dependendo da sua seleção de módulos e extensões, pacotes adicionais. É altamente recomendado *não desmarcar* nenhum dos pacotes pré-selecionados. No entanto, você pode adicionar outros pacotes.
- Escolha *Aceitar* e *Concluir* para concluir o processo.




Dica: Dependências dos módulos

Assim como os pacotes de software, que podem depender de outros pacotes para funcionar, um módulo pode depender de outros módulos. Se este for o caso, os módulos dos quais ele depende são automaticamente selecionados para instalação.

9.4.2 Apagando módulos e extensões com o YaST

1. Inicie YaST > *Software* > *Produtos Complementares*.



2. Escolha o módulo ou a extensão que deve ser removido e clique em *Remover*. Confirme o aviso informando que todos os pacotes do componente selecionado serão removidos.

3. O Gerenciador de Software do YaST é aberto e lista todos os pacotes instalados da extensão ou do módulo apagado. Clique em *Aceitar* para remover todos eles. É altamente recomendável fazer isso, porque você não receberá mais atualizações para pacotes de módulos ou extensões apagados. Se você mantiver os pacotes, remova pelo menos o pacote *-release de cada módulo ou extensão apagado.

Clique em *Aceitar* e, em seguida, em *OK* para prosseguir.



Atenção: Apagando módulos

Nunca apague o *Módulo Basesystem*. Também não é recomendável apagar o *Módulo Server Applications*.



Atenção: Não há atualizações para pacotes de módulos e extensões apagados

Se você mantiver os pacotes dos módulos ou extensões apagados, não receberá mais atualizações para esses pacotes. Como isso inclui as correções de segurança, manter esses pacotes pode representar um risco à segurança do seu sistema.

9.4.3 Adicionando/Apagando módulos e extensões com o SUSEConnect

1. Execute **SUSEConnect -list-extensions** para obter uma visão geral das extensões disponíveis:

```
> sudo SUSEConnect -list-extensions
AVAILABLE EXTENSIONS AND MODULES

Basesystem Module 15 SP4 x86_64 (Installed)
Deactivate with: SUSEConnect -d -p sle-module-basesystem/15.4/x86_64

Containers Module 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-containers/15.4/x86_64

Desktop Applications Module 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-desktop-applications/15.4/x86_64

Development Tools Module 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-development-tools/15.4/x86_64
```

```
SUSE Linux Enterprise Workstation Extension 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-we/15.4/x86_64 -r ADDITIONAL REGCODE
```

```
SUSE Cloud Application Platform Tools Module 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-cap-tools/15.4/x86_64
```

```
SUSE Linux Enterprise Live Patching 15 SP4 x86_64
Activate with:
SUSEConnect -p sle-module-live-patching/15.4/x86_64 -r ADDITIONAL REGCODE
```

```
SUSE Package Hub 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p PackageHub/15.4/x86_64
```

```
Server Applications Module 15 SP4 x86_64 (Installed)
Deactivate with: SUSEConnect -d -p sle-module-server-applications/15.4/x86_64
```

```
Legacy Module 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-legacy/15.4/x86_64
```

```
Public Cloud Module 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-public-cloud/15.4/x86_64
```

```
SUSE Enterprise Storage 6 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p ses/6/x86_64 -r ADDITIONAL REGCODE
```

```
SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-ha/15.4/x86_64 -r ADDITIONAL REGCODE
```

```
Web and Scripting Module 15 SP4 x86_64
Activate with: SUSEConnect -p sle-module-web-scripting/15.4/x86_64
```

MORE INFORMATION

You can find more information about available modules here:
<https://www.suse.com/products/server/features/modules.html>

2. Execute os comandos na listagem para ativar/desativar um módulo ou extensão a fim de adicionar ou apagar um componente. Observe que a adição de extensões requer códigos de registro extras, que podem incorrer em custos.



Atenção: Apagando módulos

Nunca apague o *Módulo Basesystem*. Também não é recomendável apagar o *Módulo Server Applications*.



Importante: Sem instalação/remoção automatizada de pacotes

Ao usar o **SUSEConnect** para adicionar ou apagar módulos e extensões, o registro dos componentes é cancelado, e os respectivos repositórios ou serviços são removidos do sistema. Não será feita nenhuma instalação ou remoção dos pacotes. Para que isso seja feito automaticamente, use o YaST para adicionar ou apagar os módulos e as extensões.

Ao adicionar um módulo ou uma extensão, isso significa que não será feita nenhuma instalação automática dos pacotes padrão ou dos padrões. Você precisa efetuar esse procedimento manualmente com o Zypper na linha de comando ou executando *YaST > Gerenciamento de Software*.

Ao apagar um módulo ou uma extensão, isso significa que não será feita nenhuma limpeza automática. Todos os pacotes que pertenciam ao módulo ou extensão permanecem instalados no sistema; porém, não estão mais associados a um repositório e, portanto, não recebem mais atualizações. Para remover esses pacotes denominados “órfãos”, use o Zypper na linha de comando. **`zypper packages --orphaned`** lista esses pacotes, e **`zypper remove`** apaga um ou mais pacotes. Se preferir, use *YaST > Gerenciamento de Software* para listar e apagar pacotes órfãos.



Atenção: Não há atualizações para pacotes de módulos e extensões apagados

Se você mantiver os pacotes dos módulos ou extensões apagados, não receberá mais atualizações para esses pacotes. Como isso inclui as correções de segurança, manter esses pacotes pode representar um risco à segurança do seu sistema.

10 *Particionador Técnico*

Configurações de sistema sofisticadas exigem instalações de disco específicas. Você pode executar todas as tarefas comuns de particionamento durante a instalação.

Para obter uma nomeação de dispositivo persistente com dispositivos de bloco, use os dispositivos de bloco abaixo de `/dev/disk/by-id` ou de `/dev/disk/by-uuid`.

O LVM (Logical Volume Management — Gerenciamento de Volumes Lógicos) é um esquema de particionamento de disco projetado para ser muito mais flexível que o particionamento físico usado nas configurações padrão. Sua funcionalidade de instantâneo permite criar facilmente backups de dados. A RAID (Redundant Array of Independent Disks — Matriz Redundante de Discos Independentes) oferece maior integridade de dados, desempenho e tolerância a falhas. O SUSE Linux Enterprise Server também suporta múltiplos caminhos de E/S (consulte o *Livro "Storage Administration Guide", Capítulo 18 "Managing multipath I/O for devices"* para obter detalhes). Também há a opção de usar iSCSI como disco de rede (leia mais sobre iSCSI no *Livro "Storage Administration Guide", Capítulo 15 "Mass storage over IP networks: iSCSI"*).



Atenção: Unidades de espaço em disco

Observe que, para fins de particionamento, o espaço em disco é medido em unidades binárias, em vez de unidades decimais. Por exemplo, se você inserir tamanhos de 1 GB, 1 GiB ou 1 G, todos eles significarão 1 GiB (Gibibyte), e não 1 GB (Gigabyte).

Binário

1 GiB = 1 073 741 824 bytes.

Decimal

1 GB = 1 000 000 000 bytes.

Diferença

1 GiB ≈ 1,07 GB.

10.1 *Usando o Particionador Técnico*

Com o *Particionador Técnico*, mostrado na *Figura 10.1, "O particionador do YaST"*, modifique manualmente o particionamento de um ou vários discos rígidos. É possível adicionar, apagar, redimensionar e editar partições ou acessar a configuração do LVM e do softRAID.



Atenção: Reparticionando o sistema em execução

Embora seja possível reparticionar o sistema durante sua execução, o risco de cometer um erro que cause perda de dados é muito alto. Tente evitar o reparticionamento do sistema instalado e sempre crie um backup completo dos dados antes de tentar fazer isso.




FIGURA 10.1: O PARTICIONADOR DO YAST



Dica: IBM Z: Nomes dos dispositivos

O IBM Z reconhece apenas discos rígidos DASD e SCSI. Os discos rígidos IDE não são suportados. Por isso, esses dispositivos aparecem na tabela de partição como dasda ou sda para o primeiro dispositivo reconhecido.

Todas as partições existentes ou sugeridas em todos os discos rígidos conectados são exibidas na lista de *armazenamentos disponíveis* na caixa de diálogo *Particionador Técnico* do YaST. Discos rígidos inteiros são listados como dispositivos sem números, como /dev/sda (ou /dev/dasda). As partições são listadas como partes desses dispositivos, como /dev/sda1 (ou /dev/dasda1, respectivamente). O tamanho, tipo, status da criptografia, sistema de arquivos e ponto de montagem dos discos rígidos e suas partições também são exibidos. O ponto de montagem descreve onde a partição aparece na árvore do sistema de arquivos do Linux.

Várias telas funcionais estão disponíveis na *Visão do Sistema* à esquerda. É possível usar essas telas para coletar informações sobre as configurações de armazenamento existentes ou para configurar funções (como RAID, Gerenciamento de Volumes, Arquivos Crypt) e ver os sistemas de arquivos com recursos adicionais (como Btrfs, NFS ou TMPFS).

Se a caixa de diálogo de especialista for executada durante a instalação, os espaços livres no disco rígido também serão listados e selecionados automaticamente. Para oferecer mais espaço em disco ao SUSE Linux Enterprise Server, libere o espaço necessário, de baixo para cima na lista de partições.

10.1.1 Tabelas de partição

O SUSE Linux Enterprise Server permite usar e criar diferentes *tabelas de partição*. Em alguns casos, a tabela de partição é chamada *rótulo de disco*. A tabela de partição é importante para o processo de boot do computador. Para inicializar a máquina de uma partição em uma tabela de partição recém-criada, verifique se o formato da tabela é suportado pelo firmware.

Para mudar a tabela de partição, clique no nome do disco relevante na *Tela do Sistema* e escolha *Especialista > Criar Nova Tabela de Partição*.

10.1.1.1 MBR (Master Boot Record)

O *MBR (Master Boot Record)* é a tabela de partição legada usada em PCs IBM. Às vezes, ele também é chamado de tabela de partição *MS-DOS*. O MBR suporta apenas quatro partições primárias. Se o disco já tem um MBR, o SUSE Linux Enterprise Server permite criar partições adicionais nas quais ele pode ser usado como destino de instalação.

O limite de quatro partições pode ser resolvido com a criação de uma *partição estendida*. A própria partição estendida é primária e pode conter mais *partições lógicas*.

Em geral, o firmware UEFI suporta a inicialização do MBR no modo legado.

10.1.1.2 Tabela de partição GPT

Por padrão, os computadores UEFI usam uma GPT (*GUID Partition Table – Tabela de Partição GUID*). O SUSE Linux Enterprise Server criará uma GPT em um disco, se não houver nenhuma outra tabela de partição.

O firmware BIOS antigo não suporta a inicialização de partições GPT.

Você precisa de uma tabela de partição GPT para usar um dos seguintes recursos:

- Mais do que quatro partições primárias
- Boot Seguro UEFI
- Usar discos maiores do que 2 TB



Nota: As partições criadas com Parted 3.1 ou versão anterior são rotuladas incorretamente

As partições GPT criadas com o Parted 3.1 ou anterior usavam o tipo de partição de Dados Básicos da Microsoft, em vez do GUID mais recente da GPT específico do Linux. As versões mais recentes do Parted definirão o flag `msftdata` incorretamente nessas partições. Isso também fará com que várias ferramentas de disco rotulem a partição como *Partição de Dados Windows* ou similar.

Para remover o flag, execute:

```
# parted DEVICE set PARTITION_NUMBER msftdata off
```

10.1.1.3 Tabelas de partição no IBM Z

Nas plataformas IBM Z, o SUSE Linux Enterprise Server suporta *discos rígidos SCSI* e *dispositivos de armazenamento de acesso direto* (DASD). Embora seja possível particionar os discos SCSI da maneira descrita acima, os DASDs não podem ter mais de três entradas de partição em suas tabelas de partição.

10.1.2 Partições

O Particionador do YaST pode criar e formatar partições com vários sistemas de arquivos. O sistema de arquivos padrão usado pelo SUSE Linux Enterprise Server é Btrfs. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 10.1.2.2, "Particionamento Btrfs"](#).

Outros sistemas de arquivos usados com frequência estão disponíveis: Ext2, Ext3, Ext4, FAT, XFS, Swap e UDF.

10.1.2.1 Criando uma partição

Para criar uma partição, selecione *Discos Rígidos* e, em seguida, um disco rígido com espaço livre. A modificação real pode ser feita na guia *Partições*:

1. Clique em *Adicionar* para criar uma nova partição. Ao usar o *MBR*, especifique para criar uma partição primária ou estendida. Na partição estendida, você pode criar várias partições lógicas. Para obter os detalhes, consulte a [Seção 10.1.1, “Tabelas de partição”](#).
2. Especifique o tamanho da nova partição. É possível ocupar todo o espaço livre não particionado ou digitar um tamanho personalizado.
3. Selecione o sistema de arquivos a ser usado e um ponto de montagem. O YaST sugere um ponto de montagem para cada partição criada. Para usar um método de montagem diferente, como montagem por rótulo, selecione *Opções do Fstab*.
4. Especifique opções de sistema de arquivos adicionais se sua configuração exigí-las. Isso será necessário, por exemplo, se você precisar de nomes de dispositivos persistentes. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis, consulte a [Seção 10.1.3, “Editando uma partição”](#).
5. Clique em *Concluir* para aplicar sua configuração de particionamento e sair desse módulo. Se tiver criado a partição durante a instalação, você retornará à tela de visão geral da instalação.

10.1.2.2 Particionamento Btrfs

O sistema de arquivos padrão para a partição raiz é o Btrfs. Para obter os detalhes, consulte o Livro *“Administration Guide”, Capítulo 10 “System recovery and snapshot management with Snapper”* e o Livro *“Storage Administration Guide”, Capítulo 1 “Overview of file systems in Linux”*. O sistema de arquivos raiz é o subvolume padrão e não aparece na lista de subvolumes criados. Sendo um subvolume Btrfs padrão, ele pode ser montado como um sistema de arquivos normal.



Importante: Btrfs em uma partição raiz criptografada

A configuração de particionamento padrão sugere a partição raiz como Btrfs, com o diretório `/boot`. Para criptografar a partição raiz, use o tipo de tabela de partição GPT em vez do tipo MSDOS padrão. Do contrário, o carregador de boot GRUB2 talvez não tenha espaço suficiente para o carregador de segundo estágio.

É possível criar instantâneos dos subvolumes Btrfs, manualmente ou automaticamente, com base nos eventos do sistema. Por exemplo, ao fazer mudanças no sistema de arquivos, o **zypper** invoca o comando **snapper** para criar instantâneos antes e após a mudança. Isso é útil quando você não está satisfeito com a mudança que o **zypper** fez e deseja restaurar para o estado anterior. Como o **snapper** invocado pelo **zypper** cria instantâneos do sistema de arquivos *raiz* por padrão, convém excluir os diretórios específicos dos instantâneos. Por esse motivo, o YaST sugere criar os seguintes subvolumes separados:

/boot/grub2/i386-pc, /boot/grub2/x86_64-efi, /boot/grub2/powerpc-ieee1275, /boot/grub2/s390x-emu

O rollback da configuração do carregador de boot não é suportado. Os diretórios listados acima são específicos da arquitetura. Os dois primeiros diretórios estão presentes nas máquinas AMD64/Intel 64, os dois últimos no IBM POWER e no IBM Z, respectivamente.

/home

Se /home não residir em uma partição separada, ele será excluído para evitar perda de dados nos rollbacks.

/opt

Os produtos de terceiros normalmente são instalados em /opt. Ele é excluído para evitar a desinstalação dos aplicativos nos rollbacks.

/srv

Contém dados de servidores Web e FTP. Ele é excluído para evitar perda de dados nos rollbacks.

/tmp

Todos os diretórios com arquivos temporários e caches são excluídos dos instantâneos.

/usr/local

Esse diretório é usado na instalação manual de softwares. Ele é excluído para evitar a desinstalação das instalações nos rollbacks.

/var

Esse diretório contém muitos arquivos variáveis, incluindo registros, caches temporários, produtos de terceiros em /var/opt e o local padrão para imagens de máquina virtual e bancos de dados. Portanto, o subvolume é criado para excluir todos esses dados variáveis dos instantâneos e tem o recurso Cópia em Gravação desabilitado.



Dica: Tamanho da partição Btrfs

Como os instantâneos gravados exigem mais espaço em disco, é recomendado reservar espaço suficiente para o Btrfs. Embora o tamanho mínimo de uma partição Btrfs raiz com instantâneos e subvolumes padrão seja de 16 GB, a SUSE recomenda no mínimo 32 GB, se /home não residir em uma partição separada.

10.1.2.3 Gerenciando subvolumes Btrfs com o YaST

Agora é possível gerenciar subvolumes de uma partição Btrfs com o módulo *Particionador Técnico* do YaST. É possível adicionar novos subvolumes ou remover os existentes.

PROCEDIMENTO 10.1: SUBVOLUMES BTRFS COM O YAST

1. Escolha *Btrfs* no painel esquerdo.
2. Selecione a partição Btrfs com os subvolumes que você precisa gerenciar.
3. Dependendo se você deseja editar, adicionar ou remover subvolumes, faça o seguinte:
 - a. Para editar um subvolume, selecione-o na lista e clique em *Editar*. Em seguida, você pode desabilitar copy-on-write (marcar *noCoW*) para o volume ou limitar seu tamanho. Clique em *Aceitar* para concluir.
 - b. Para adicionar um novo subvolume, clique em *Adicionar Subvolume* e insira o caminho dele. Você pode desabilitar copy-on-write (marcar *noCoW*) para o volume ou limitar seu tamanho. Clique em *Aceitar* para concluir.
 - c. Para remover um subvolume, selecione-o na lista e clique em *Apagar*. Clique em *Sim* para confirmar a exclusão.
 - d.




FIGURA 10.2: SUBVOLUMES BTRFS NO PARTICIONADOR DO YAST

4. Saia do particionador clicando em *Concluir*.

10.1.3 Editando uma partição

Ao criar uma nova partição ou modificar uma partição existente, você pode definir diversos parâmetros. Para novas partições, os parâmetros padrão definidos pelo YaST geralmente são suficientes e não requerem nenhuma modificação. Para editar sua configuração de partição manualmente, faça o seguinte:

1. Selecione a partição.
2. Clique em *Editar* para editar a partição e definir os parâmetros:

ID do sistema de arquivos

Mesmo que você não queira formatar a partição nessa fase, atribua a ela um ID de sistema de arquivos para garantir que seja registrada corretamente. Os valores comuns são *Linux*, *Linux swap*, *Linux LVM* e *Linux RAID*.

Sistema de Arquivos

Para alterar o sistema de arquivos de partição, clique em *Formatar a partição* e selecione o tipo de sistema de arquivos na lista *Sistema de arquivos*.

O SUSE Linux Enterprise Server suporta vários tipos de sistemas de arquivos. O Btrfs é o sistema de arquivos preferido do Linux para a partição raiz, por causa de seus recursos avançados. Ele suporta a funcionalidade copy-on-write, a criação de instantâneos, a segmentação de vários dispositivos, subvolumes e outras técnicas úteis. XFS, Ext3 e Ext4 são sistemas JFS. Esses sistemas de arquivos podem restaurar o sistema muito rapidamente após uma falha, usando os processos de gravação registrados durante a operação. O Ext2 não é um sistema de arquivos de registro em diário, mas é adequado para partições menores, pois ele não requer muito espaço em disco para gerenciamento.

O sistema de arquivos padrão para a partição raiz é o Btrfs. O sistema de arquivos padrão para outras partições é o XFS.

O sistema de arquivos UDF pode ser usado em uma mídia ótica regravável e não regravável, em unidades flash USB e em discos rígidos. Vários sistemas operacionais suportam esse sistema.

Troca (Swap) é um formato especial que permite usar a partição como uma memória virtual. Crie uma partição de troca (swap) de pelo menos 256 MB. No entanto, se você consumir todo o espaço de troca (swap), convém adicionar memória ao sistema, em vez de adicionar espaço de troca.



Atenção: Mudando o sistema de arquivos

A mudança do sistema de arquivos e a reformatação das partições apagam de forma irreversível todos os dados da partição.

Para ver detalhes sobre os diversos sistemas de arquivos, consulte o *Storage Administration Guide* (Guia de Administração de Armazenamento).

Criptografar Dispositivo

Se a criptografia for ativada, todos os dados serão gravados no disco rígido de forma criptografada. Aumenta a segurança dos dados confidenciais, mas reduz a velocidade do sistema, já que a criptografia leva algum tempo para processar. Há mais informações sobre a criptografia de sistemas de arquivos disponíveis no *Livro "Security and Hardening Guide", Capítulo 12 "Encrypting partitions and files"*.

Ponto de Montagem

Especifique o diretório em que a partição deve ser montada na árvore do sistema de arquivos. Selecione dentre as sugestões do YaST ou digite qualquer outro nome.

Opções de Fstab

Especifique vários parâmetros contidos no arquivo de administração do sistema de arquivos global (/etc/fstab). As configurações padrão devem ser suficientes para a maioria das configurações. Por exemplo, você pode mudar a identificação do sistema de arquivos com base no nome do dispositivo para uma etiqueta de volume. Na etiqueta de volume, você pode usar todos os caracteres, exceto / e espaço.

Para obter nomes de dispositivos persistentes, use a opção de montagem *por ID de Dispositivo*, *por UUID* ou *por ETIQUETA*. No SUSE Linux Enterprise Server, os nomes de dispositivos persistentes estão habilitados por padrão.



Nota: IBM Z: Montando por caminho

Como a montagem por ID causa problemas no IBM Z quando se usa a cópia de disco para disco para fins de clonagem, por padrão, os dispositivos são montados por caminho em /etc/fstab no IBM Z.

Se você preferir montar a partição por etiqueta, precisará definir uma na entrada de texto *Etiqueta do volume*. Por exemplo, você pode usar o rótulo de partição HOME para uma partição a ser montada em /home.

Se você pretende usar quotas no sistema de arquivos, use a opção de montagem *Habilitar Suporte a Cotas*. Faça isso antes de definir cotas para usuários no módulo *Gerenciamento de Usuário* do YaST. Para obter mais informações sobre como configurar cotas de usuários, consulte o Livro “Administration Guide”, Capítulo 6 “Managing users with YaST”, Seção 6.3.3 “Managing quotas”.

Se você pretende especificar quotas para subvolumes Btrfs, consulte o Livro “Storage Administration Guide”, Capítulo 1 “Overview of file systems in Linux”, Seção 1.2.5 “Btrfs quota support for subvolumes”.

3. Selecione *Concluir* para gravar as mudanças.



Nota: Redimensionar sistemas de arquivos

Para redimensionar um sistema de arquivos existente, selecione a partição e use *Redimensionar*. Observe que não é possível redimensionar as partições que estiverem sendo montadas. Para redimensionar as partições, desmonte a partição relevante antes de executar o particionador.

10.1.4 Opções de especialista

Após selecionar um dispositivo de disco rígido (como *sda*) no painel *Tela do Sistema*, você poderá acessar o menu *Especialista* na parte inferior direita da janela *Particionador Técnico*. O menu inclui os seguintes comandos:

Criar Nova Tabela de Partição

Essa opção ajuda a criar uma nova tabela de partição no dispositivo selecionado.



Atenção: Criando uma nova tabela de partição

Criar uma nova tabela de partição no dispositivo remove de forma irreversível todas as partições e seus dados do dispositivo.

Clonar este Disco

Essa opção permite clonar o layout da partição do dispositivo (mas não os dados) em outros dispositivos de disco disponíveis.

10.1.5 Opções avançadas

Após selecionar o nome de host do computador (o nível superior da árvore no painel *Tela do Sistema*), você poderá acessar o menu *Configurar* na parte inferior direita da janela *Particionador Técnico*. O menu inclui os seguintes comandos:

Configurar iSCSI

Para acessar a SCSI pelos dispositivos de blocos IP, primeiro configure a iSCSI. O resultado são dispositivos adicionalmente disponíveis na lista de partições principal.

Configurar Multipath

A seleção dessa opção ajuda a configurar o aperfeiçoamento de multipath nos dispositivos de armazenamento em massa suportados.

10.1.6 Mais dicas sobre particionamento

A seção a seguir inclui algumas dicas e truques de particionamento que o ajudarão a tomar as decisões certas quando configurar o sistema.

10.1.6.1 Números de cilindros

Observe que diferentes ferramentas de particionamento podem começar a contar os cilindros de uma partição a partir de 0 ou de 1. Ao calcular o número de cilindros, use sempre a diferença entre o último e o primeiro número de cilindro e adicione um.

10.1.6.2 Usando troca (swap)

A troca é usada para estender a memória física disponível. É possível então usar mais memória que a RAM física disponível. O sistema de kernels de gerenciamento de memória anterior a 2.4.10 precisava de troca (swap) como medida de segurança. Antes, se você não tinha o dobro do tamanho da sua RAM em troca, o desempenho do sistema era afetado. Essas limitações não existem mais.

O Linux usa uma página denominada “Usado Menos Recentemente” (LRU) para selecionar as páginas que podem ser movidas da memória para o disco. Portanto, os aplicativos em execução têm mais memória disponível e os trabalhos de armazenamento em cache são mais fáceis.

Se um aplicativo tentar alocar a memória máxima permitida, poderão surgir problemas com a troca. Há três cenários principais para avaliar:

Sistema sem troca (swap)

O aplicativo obtém a memória máxima permitida. Todos os caches são liberados e, portanto, todos os outros aplicativos em execução ficam mais lentos. Após alguns minutos, o mecanismo de exclusão de memória vazia do kernel ativa e elimina o processo.

Sistema com troca (swap) de tamanho médio (128 MB a 512 MB)

A princípio, o sistema fica mais lento como um sistema sem troca. Após a alocação de toda a RAM física, o espaço de troca também será usado. Nesse ponto, o sistema começa a ficar lento e fica impossível executar comandos remotamente. Dependendo da velocidade dos discos rígidos que executam o espaço de troca, o sistema fica nessa condição por cerca de 10 a 15 minutos até o mecanismo de exclusão de memória vazia resolver o problema. Observe que você precisará de certa quantidade de troca se o computador tiver que realizar uma “suspensão para o disco”. Neste caso, o tamanho da troca deve ser grande o suficiente para incluir os dados necessários da memória (512 MB – 1GB).

Sistema com inúmeras trocas (swap) (vários GB)

Nesse caso, é melhor não ter um aplicativo que esteja fora de controle e com troca excessiva. Se usar um aplicativo assim, o sistema precisará de muitas horas para se recuperar. No processamento, é provável que outros processos esgotem o tempo de espera

e obtenham falhas, deixando o sistema em estado indefinido, mesmo depois de terminar o processo com falha. Nesse caso, faça uma reinicialização da máquina física e tente colocá-la em execução de novo. O grande número de trocas (swaps) só será útil se você tiver um aplicativo que dependa desse recurso. Esses aplicativos (como bancos de dados ou programas de manipulação de gráficos) normalmente têm uma opção para usar diretamente o espaço do disco rígido para suas necessidades. Convém usar essa opção em vez de muitos espaços de troca (swap).

Se o sistema não está fora de controle, porém precisar de mais troca após algum tempo, é possível estender o espaço de troca online. Se você preparou uma partição para um espaço de troca, adicione-a com o YaST. Se você não tiver uma partição disponível, também poderá usar um arquivo de troca para estender a troca. Os arquivos de troca são geralmente mais lentos que as partições, mas comparados à RAM física, ambos são extremamente lentos, logo a diferença real é insignificante.

PROCEDIMENTO 10.2: ADICIONANDO UM ARQUIVO DE TROCA (SWAP) MANUALMENTE

Para adicionar um arquivo de troca (swap) no sistema em execução, faça o seguinte:

1. Crie um arquivo vazio no sistema. Por exemplo, para adicionar um arquivo de troca (swap) com quantidade de troca de 128 MB em `/var/lib/swap/swapfile`, use os comandos:

```
> sudo mkdir -p /var/lib/swap
> sudo dd if=/dev/zero of=/var/lib/swap/swapfile bs=1M count=128
```

2. Inicialize o arquivo de troca (swap) com o comando

```
> sudo mkswap /var/lib/swap/swapfile
```



Nota: UUID modificado para partições de troca (swap) ao formatar com **mkswap**

Não reformate as partições de troca (swap) existentes com **mkswap**, se possível. A reformatação com **mkswap** muda o valor do UUID da partição de troca (swap). Reformate usando o YaST (o que atualizará o `/etc/fstab`) ou ajuste o `/etc/fstab` manualmente.

3. Ative a troca (swap) com o comando

```
> sudo swapon /var/lib/swap/swapfile
```

Para desabilitar esse arquivo de troca (swap), use o comando

```
> sudo swapoff /var/lib/swap/swapfile
```

4. Verifique os espaços de troca (swap) atuais disponíveis com o comando

```
> cat /proc/swaps
```

Observe que neste ponto, é apenas um espaço de troca temporário. Após a próxima reinicialização, ele não será mais usado.

5. Para habilitar esse arquivo de troca (swap) permanentemente, adicione a seguinte linha a /etc/fstab:

```
/var/lib/swap/swapfile swap swap defaults 0 0
```

10.1.7 Particionamento e LVM

No *Particionador Técnico*, acesse a configuração do LVM clicando no item *Gerenciamento de Volumes* no painel *Visão do Sistema*. No entanto, se já existir uma configuração do LVM de trabalho no sistema, ela será automaticamente ativada após inserir a configuração do LVM inicial de uma sessão. Nesse caso, todos os discos com uma partição (pertencentes a um grupo de volume ativado) não podem ser reparticionados. O kernel do Linux não pode ler novamente a tabela de partição modificada do disco rígido quando há alguma partição desse disco em uso. Se você já tem uma configuração de LVM funcionando no sistema, não será necessário o reparticionamento físico. Em vez disso, mude a configuração dos volumes lógicos.

No início dos volumes físicos (PVs), as informações sobre o volume são gravadas na partição. Para reutilizar tal partição para outros propósitos não relacionados ao LVM, é aconselhável apagar o início desse volume. Por exemplo, no VG system e no PV /dev/sda, faça isso com o comando 2:

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sda2 bs=512 count=1
```



Atenção: Sistema de arquivos para inicialização

O sistema de arquivos usado para inicialização (sistema de arquivos raiz ou /boot) não deve ser armazenado em um volume lógico do LVM. Em vez disso, armazene-o em uma partição física normal.

Para obter mais detalhes sobre LVM, consulte o Livro *“Storage Administration Guide”*.

10.2 Configuração do LVM

Esta seção explica as etapas específicas para seguir ao configurar o LVM. Se você precisar de informações gerais sobre o Gerente de Volume Lógico, consulte o Livro *“Storage Administration Guide”*, Capítulo 5 *“LVM configuration”*, Seção 5.1 *“Understanding the logical volume manager”*.



Atenção: Faça backup dos dados

O uso do LVM é algumas vezes associado a um risco mais elevado, como perda de dados. O risco também inclui falhas de aplicativo, de energia e em comandos. Grave os dados antes de implementar o LVM ou reconfigurar volumes. Nunca trabalhe sem backup.

A configuração do YaST LVM pode ser feita através do Particionador Técnico do YaST (consulte a [Seção 10.1, “Usando o Particionador Técnico”](#)) no item *Gerenciamento de Volumes* do painel *Tela do Sistema*. O *Particionador Técnico* permite gerenciar discos rígidos e partições, bem como definir configurações de RAID e LVM.

10.2.1 Criar volume físico

A primeira tarefa consiste em criar volumes físicos que forneçam espaço para um grupo de volumes:

1. Selecione um disco rígido em *Discos Rígidos*.
2. Mude para a guia *Partições*.
3. Clique em *Adicionar* e digite o tamanho desejado do PV neste disco.
4. Use *Não formatar a partição* e mude o *ID do Sistema de Arquivos* para *0x8E Linux LVM*. Não monte essa partição.
5. Repita esse procedimento até definir todos os volumes físicos desejados nos discos disponíveis.

10.2.2 Criando grupos de volume

Se não houver nenhum grupo de volume no sistema, adicione um (veja a [Figura 10.3, “Criando um grupo de volume”](#)). É possível criar grupos adicionais clicando em *Gerenciamento de Volumes* no painel *Tela do Sistema* e depois clicando em *Adicionar Grupo de Volume*. Um único grupo de volume geralmente é suficiente.

1. Digite um nome para o VG, por exemplo, `system`.
2. Selecione o *Tamanho Físico Estendido* desejado. O valor define o tamanho de um bloco físico no grupo de volumes. Todo o espaço em disco no grupo de volume é trabalhado em blocos desse tamanho.
3. Adicione os PVs preparados ao VG, selecionando o dispositivo e clicando em *Adicionar*. É possível selecionar vários dispositivos pressionando `Ctrl` e, ao mesmo tempo, selecionando os dispositivos.
4. Selecione *Concluir* para disponibilizar o VG para mais etapas de configuração.




FIGURA 10.3: CRIANDO UM GRUPO DE VOLUME

Se tiver vários grupos de volume definidos e quiser adicionar ou remover PVs, selecione o grupo de volume na lista *Gerenciamento de Volumes* e clique em *Redimensionar*. Na janela a seguir, é possível adicionar ou remover PVs para o grupo de volume selecionado.

10.2.3 Configurando volumes lógicos

Depois que o grupo de volume for preenchido com PVs, defina os LVs que o sistema operacional usará na próxima caixa de diálogo. Escolha o grupo de volumes atual e mude para a guia *Volumes Lógicos*. *Adicione*, *Edite*, *Redimensione* e *Apague* LVs conforme necessário até todo o espaço no grupo de volume ser ocupado. Atribua pelo menos um LV a cada grupo de volumes.




FIGURA 10.4: GERENCIAMENTO DE VOLUMES LÓGICOS

Clique em *Adicionar* e percorra o popup semelhante a um assistente que é aberto:

1. Digite o nome do LV. Para uma partição que deve ser montada em /home, é possível usar um nome como HOME.
2. Selecione o tipo de LV. Ele pode ser *Volume Normal*, *Pool Dinâmico* ou *Volume Dinâmico*. Observe que você precisa criar primeiro o pool dinâmico, que é capaz de armazenar volumes dinâmicos individuais. A grande vantagem do provisionamento dinâmico é que a soma de todos os volumes dinâmicos armazenados no pool dinâmico pode exceder o tamanho do próprio pool.
3. Selecione o tamanho e o número de distribuições do LV. Se você tem apenas um PV, não é útil selecionar mais de uma distribuição.
4. Escolha o sistema de arquivos para usar no LV e o ponto de montagem.

O uso de distribuições permite distribuir o fluxo de dados no LV entre vários PVs (distribuição). Entretanto, a remoção de um volume pode ser feita apenas por PVs diferentes, cada um fornecendo pelo menos a quantidade de espaço do volume. O número máximo de distribuições é igual ao número de PVs, em que Distribuição "1" significa "sem distribuição". Distribuir só faz sentido com PVs em discos rígidos diferentes; do contrário, o desempenho será reduzido.



Atenção: Distribuindo

O YaST não pode, até este ponto, verificar se as suas entradas estão corretas no que diz respeito à distribuição. Qualquer erro realizado aqui será mostrado somente mais tarde, quando o LVM for implementado em disco.

Se você já tiver configurado o LVM no sistema, os volumes lógicos existentes também poderão ser usados. Antes de continuar, atribua os pontos de montagem apropriados a esses LVs. Clique em *Concluir* para retornar ao Particionador Técnico do YaST e concluir seu trabalho.

10.3 RAID de software

Esta seção descreve as ações necessárias para criar e configurar vários tipos de RAID. Se você precisar de informações sobre o RAID, consulte o *Livro "Storage Administration Guide", Capítulo 7 "Software RAID configuration", Seção 7.1 "Understanding RAID levels"*.

10.3.1 Configuração de RAID de software

A configuração de *RAID* do YaST pode ser obtida por meio do Particionador Técnico do YaST, descrito na *Seção 10.1, "Usando o Particionador Técnico"*. Esta ferramenta de particionamento permite editar e apagar partições existentes e criar partições novas a serem usadas com o RAID por software:

1. Selecione um disco rígido em *Discos Rígidos*.
2. Mude para a guia *Partições*.
3. Clique em *Adicionar* e digite o tamanho desejado da partição RAID neste disco.
4. Use *Não Formatar a Partição* e mude o *ID do Sistema de Arquivos* para *RAID Linux 0xFD*. Não monte essa partição.

5. Repita esse procedimento até definir todos os volumes físicos desejados nos discos disponíveis.

Para o RAID 0 e o RAID 1, pelo menos duas partições são necessárias; para o RAID 1, geralmente apenas duas. Se for usado o RAID 5, pelo menos três partições serão necessárias; o RAID 6 e o RAID 10 exigem no mínimo quatro partições. É recomendável usar apenas partições do mesmo tamanho. As partições RAID devem estar localizadas em discos rígidos diferentes para diminuir o risco de perda de dados se um deles apresentar defeito (RAID 1 e 5) e para otimizar o desempenho do RAID 0. Após criar todas as partições a serem usadas com o RAID, clique em **RAID > Adicionar RAID** para iniciar a configuração do RAID.

Na próxima caixa de diálogo, escolha dentre os níveis de RAID 0, 1, 5, 6 e 10. Em seguida, selecione todas as partições com o tipo “RAID Linux” ou “Linux nativo” que deve ser usado pelo sistema RAID. Não são exibidas partições do DOS ou de troca.




FIGURA 10.5: PARTIÇÕES RAID

Para adicionar uma partição anteriormente não atribuída ao volume RAID selecionado, primeiro clique na partição e, em seguida, em **Adicionar**. Atribua todas as partições reservadas para o RAID. Do contrário, o espaço na partição permanecerá sem uso. Após atribuir todas as partições, clique em **Avançar** para selecionar as **Opções RAID** disponíveis.

Nesta última etapa, defina o sistema de arquivos a ser usado, a criptografia e o ponto de montagem para o volume RAID. Após concluir a configuração com *Concluir*, verifique o dispositivo `/dev/md0` e outros dispositivos indicados com *RAID no Particionador Técnico*.

10.3.2 Solução de problemas

Verifique o arquivo `/proc/mdstat` para saber se uma partição RAID foi danificada. Em caso de falha no sistema, encerre o sistema Linux e substitua o disco rígido danificado por um novo, particionado da mesma maneira. Depois, reinicie o sistema e digite o comando `mdadm /dev/mdX --add /dev/sdX`. Substitua 'X' por seus próprios identificadores de dispositivo. Isso integra o disco rígido automaticamente ao sistema RAID e o reconstrói totalmente.

Observe que, embora você possa acessar todos os dados durante a reconstrução, talvez ocorram alguns problemas de desempenho até a reconstrução completa do RAID.

10.3.3 Mais informações

Instruções de configuração e mais detalhes sobre o RAID de software podem ser encontrados em:

- Livro *"Storage Administration Guide"*
- <http://raid.wiki.kernel.org> 

As listas de correio do RAID do Linux estão disponíveis, como <http://marc.info/?l=linux-raid> .

11 Instalação remota

A instalação do SUSE® Linux Enterprise Server pode ser totalmente efetuada pela rede. Este capítulo descreve como fornecer o ambiente necessário para inicialização, instalação e controle da instalação por meio da rede.

11.1 Visão Geral

Para uma instalação remota, é preciso considerar como inicializar, como controlar a instalação e a fonte dos dados de instalação. Todas as opções disponíveis poderão ser combinadas umas com as outras, se estiverem disponíveis para sua plataforma de hardware.

Método de boot

Dependendo do hardware, há várias opções para inicializar um sistema. As opções comuns são DVD, unidade USB ou boot PXE. Para obter mais informações sobre sua plataforma, consulte a [Parte I, “Preparação para instalação”](#).

Para configurar um servidor para inicialização via PXE, consulte o [Capítulo 17, Preparando o ambiente de boot de rede](#).

Fonte de dados

Em geral, os DVDs ou as unidades USB são usados como fonte de instalação do SUSE Linux Enterprise Server. Como alternativa, é possível usar os servidores de instalação. Nesse caso, use o parâmetro de boot `install` para especificar a fonte. Para obter informações detalhadas, consulte a [Seção 7.3.3, “Especificando a fonte de instalação”](#).

Para usar uma fonte de rede para instalação, prepare um servidor, conforme descrito no [Capítulo 16, Configurando uma fonte de instalação de rede](#).

Controlando a instalação

Em vez de usar um teclado e um monitor diretamente conectados à máquina de destino, a instalação pode ser controlada por meio de SSH, VNC ou usando o console serial de uma máquina. Esse procedimento está descrito na [Seção 11.3, “Monitorando a instalação por VNC”](#), [Seção 11.4, “Monitorando a instalação por SSH”](#) e [Seção 11.5, “Monitorando a instalação pelo console serial”](#).

Em vez de controlar manualmente a instalação, o AutoYaST pode ser usado para automatizar totalmente o processo de instalação. Para obter informações detalhadas, consulte o [Livro “AutoYaST Guide”](#).

11.2 Cenários de instalação remota

Esta seção apresenta os cenários de instalação mais comuns para instalações remotas. Para cada cenário, verifique cuidadosamente a lista de pré-requisitos e siga o procedimento descrito para o cenário específico. Se necessitar de instruções detalhadas para uma etapa específica, siga os links fornecidos para cada uma.

11.2.1 Instalação da mídia de origem por VNC

Este tipo de instalação ainda requer algum grau de acesso físico ao sistema de destino para inicializar na instalação. A instalação é controlada por uma estação de trabalho remota usando VNC para se conectar ao programa de instalação. A interação do usuário é necessária, como na instalação manual no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

Para este tipo de instalação, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

- Sistema de destino com conexão de rede ativa.
- Sistema de controle com conexão de rede ativa e software viewer do VNC ou browser habilitado para JavaScript (Firefox, Chromium, Internet Explorer, Opera, etc).
- DVD de instalação ou unidade flash USB.

Para executar este tipo de instalação, proceda da seguinte maneira:

1. Inicialize o sistema de destino usando o meio de instalação (unidade flash USB) do kit de mídia do SUSE Linux Enterprise Server.
2. Quando a tela de boot do sistema de destino for exibida, use o prompt de parâmetros de boot para definir as opções de VNC e, se necessário, a configuração de rede estática. Para obter informações sobre os parâmetros de boot, consulte o [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#).

- a. Parâmetros de boot para uma configuração de rede estática:

```
netdevice=NETDEVICE hostip=IP_ADDRESS netmask=NETMASK gateway=IP_GATEWAY vnc=1  
VNCPassword=PASSWORD
```

- b. Parâmetros de boot para uma configuração de rede dinâmica (DHCP):

```
vnc=1 VNCPassword=PASSWORD
```

3. O sistema de destino é inicializado em um ambiente baseado em texto, apresentando o endereço de rede e número de exibição sob o qual o ambiente de instalação gráfico pode ser endereçado por qualquer aplicativo visualizador VNC ou browser. As instalações do VNC se anunciam em OpenSLP e se as configurações de firewall permitirem. É possível encontrá-las usando **slptool** conforme descrito na *Seção 11.3.1, “Preparando para instalação por VNC”*.
4. Na estação de trabalho de controle, abra um aplicativo de visualização VNC ou browser da Web e conecte-se ao sistema de destino como descrito na *Seção 11.3, “Monitorando a instalação por VNC”*.
5. Execute a instalação como descrito no *Capítulo 8, Etapas de instalação*.

11.2.2 Instalação da rede por VNC

Esse tipo de instalação não requer interação direta com a máquina de destino. O sistema é inicializado via PXE, e os dados de instalação são buscados em um servidor.

Para executar este tipo de instalação, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

- Pelo menos uma máquina que possa ser usada para instalar um servidor DHCP, NFS, HTTP, FTP, TFTP ou SMB.
- Sistema de destino com recurso de inicialização PXE, rede e Wake on LAN, conectado à rede.
- Sistema de controle com conexão de rede ativa e software viewer do VNC ou browser habilitado para JavaScript (Firefox, Chromium, Microsoft Edge, Opera, etc).

Para executar este tipo de instalação, proceda da seguinte maneira:

1. Configure o servidor que contém os dados de instalação. Para obter detalhes, leia *Parte IV, “Configurando um servidor de instalação”*.
2. Configure um servidor DHCP e TFTP para a rede. Isso está descrito no *Capítulo 17, Preparando o ambiente de boot de rede*. Adicione os parâmetros de boot necessários para habilitar o servidor VNC.
3. Habilite o boot PXE no firmware da máquina de destino. Para obter mais informações, consulte a *Seção 17.4, “Preparando o sistema de destino para boot PXE”*.

4. Inicie o processo de inicialização do sistema de destino usando Wake on LAN. Isso está descrito na [Seção 17.5, “Usando wake-on-LAN para ativações remotas”](#).
5. Na estação de trabalho de controle, abra um aplicativo de visualização VNC ou browser da Web e conecte-se ao sistema de destino como descrito na [Seção 11.3, “Monitorando a instalação por VNC”](#).
6. Execute a instalação como descrito no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

11.2.3 Instalação da mídia de origem por SSH

Este tipo de instalação ainda requer algum grau de acesso físico ao sistema de destino para a inicialização na instalação e para determinar o endereço IP do destino de instalação. A instalação em si é inteiramente controlada de uma estação de trabalho remota usando SSH para se conectar ao instalador. A interação do usuário é necessária, como na instalação comum descrita no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

Para este tipo de instalação, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

- Sistema de destino com conexão de rede ativa.
- Sistema de controle com conexão de rede ativa e software cliente SSH ativo.
- DVD de instalação ou unidade flash USB.

Para executar este tipo de instalação, proceda da seguinte maneira:

1. Configure o destino e o servidor de instalação conforme descrito em [Parte IV, “Configurando um servidor de instalação”](#).
2. Inicialize o sistema de destino usando o meio de instalação (unidade flash USB) do kit de mídia do SUSE Linux Enterprise Server.
3. Quando a tela de boot do sistema de destino for exibida, use o prompt de parâmetros de boot para definir as opções de SSH e, se necessário, a configuração de rede estática. Para obter informações sobre os parâmetros de boot, consulte o [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#).
 - a. Parâmetros de boot para uma configuração de rede estática:

```
netdevice=NETDEVICE hostip=IP_ADDRESS netmask=NETMASK gateway=IP_GATEWAY ssh=1  
ssh.password=PASSWORD
```


b. Parâmetros de boot para uma configuração de rede dinâmica (DHCP):

```
ssh=1 ssh.password=PASSWORD
```

4. O sistema de destino é inicializado em um ambiente baseado em texto, apresentando o endereço de rede sob o qual o ambiente de instalação gráfica pode ser endereçado por qualquer cliente SSH.
5. Na estação de trabalho de controle, abra uma janela de terminal e conecte-se ao sistema de destino como descrito na *Seção 11.4.2, “Conectando-se ao programa de instalação”*.
6. Execute a instalação como descrito no *Capítulo 8, Etapas de instalação*.

11.2.4 Instalação da rede por SSH

Esse tipo de instalação não requer interação direta com a máquina de destino. O sistema é inicializado via PXE, e os dados de instalação são buscados em um servidor.

Para executar este tipo de instalação, verifique se os seguintes requisitos foram atendidos:

- Pelo menos uma máquina que possa ser usada para instalar um servidor DHCP, NFS, HTTP, FTP, TFTP ou SMB.
- Sistema de destino com recurso de inicialização PXE, rede e Wake on LAN, conectado à rede.
- Sistema de controle com conexão de rede ativa e software viewer do SSH.

Para executar este tipo de instalação, proceda da seguinte maneira:

1. Configure o servidor que contém os dados de instalação. Para obter detalhes, leia *Parte IV, “Configurando um servidor de instalação”*.
2. Configure um servidor DHCP e TFTP para a rede. Isso está descrito no *Capítulo 17, Preparando o ambiente de boot de rede*. Adicione os parâmetros de boot necessários para habilitar o servidor SSH.
3. Habilite o boot PXE no firmware da máquina de destino. Para obter mais informações, consulte a *Seção 17.4, “Preparando o sistema de destino para boot PXE”*.
4. Inicie o processo de inicialização do sistema de destino usando Wake on LAN. Isso está descrito na *Seção 17.5, “Usando wake-on-LAN para ativações remotas”*.

5. Na estação de trabalho de controle, abra um software cliente SSH e conecte-se ao sistema de destino conforme descrito na [Seção 11.4, “Monitorando a instalação por SSH”](#).
6. Execute a instalação como descrito no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

11.3 Monitorando a instalação por VNC

Usando um software viewer de VNC, é possível controlar remotamente a instalação do SUSE Linux Enterprise Server praticamente de qualquer sistema operacional. Esta seção apresenta a configuração usando um visualizador VNC ou um browser da Web.

11.3.1 Preparando para instalação por VNC

Para habilitar o VNC no destino de instalação, especifique os parâmetros de boot apropriados no boot inicial para instalação (consulte o [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#)). O sistema de destino inicializa em um ambiente baseado em texto e espera que um cliente VNC conecte-se ao programa de instalação.

O programa de instalação anuncia o endereço IP e exibe o número necessário para conexão para a instalação. Se você tiver acesso físico ao sistema de destino, essas informações são fornecidas logo depois do sistema ser inicializado para instalação. Digite esses dados quando eles forem solicitados pelo software cliente VNC e forneça a sua senha VNC.

Como o destino de instalação se anuncia por OpenSLP, você pode recuperar as informações de endereço do destino de instalação por um browser SLP. Não há necessidade de nenhum contato físico com o destino de instalação propriamente dito, desde que a configuração de rede e todas as máquinas suportem OpenSLP:


PROCEDIMENTO 11.1: LOCALIZANDO INSTALAÇÕES DO VNC VIA OPENSLP

1. Execute **`slptool findsrvtypes | grep vnc`** para ver uma lista de todos os serviços que oferecem VNC. Os destinos da instalação do VNC devem estar disponíveis em um serviço denominado `YaST.installation.suse`.
2. Execute **`slptool findsrvs YaST.instalação.suse`** para ver uma lista das instalações disponíveis. Use o endereço IP e a porta (normalmente, `5901`) fornecidos pelo viewer do VNC.

11.3.2 Conectando-se ao programa de instalação

Há duas formas de se conectar a um servidor VNC (neste caso, o destino da instalação). Você pode iniciar um aplicativo de viewer VNC independente em qualquer sistema operacional ou conectar-se usando um browser da Web habilitado para JavaScript.

Com o VNC, é possível controlar a instalação de um sistema Linux de qualquer outro sistema operacional, incluindo outras variedades do Linux, Windows ou macOS.

Em uma máquina Linux, verifique se o pacote `tightvnc` está instalado. Em uma máquina Windows, instale a porta Windows deste aplicativo, que pode ser obtida na home page do TightVNC (<http://www.tightvnc.com/download.html> )

Para conectar-se ao programa de instalação executado na máquina de destino, proceda da seguinte maneira:

1. Inicie o visualizador VNC.
2. Digite o endereço IP e o número de exibição do destino de instalação como fornecidos pelo browser SLP ou pelo próprio programa de instalação:

```
IP_ADDRESS:DISPLAY_NUMBER
```

Uma janela é aberta na área de trabalho, mostrando as telas do YaST como em uma instalação local normal.

Ao usar um browser da Web para conectar-se ao programa de instalação, você fica totalmente independente de qualquer software VNC ou do sistema operacional subjacente. Visto que o aplicativo de browser tenha o suporte Java habilitado, você pode usar qualquer browser (Firefox, Internet Explorer, Chromium, Opera etc.) para executar a instalação do sistema Linux.

Observe que a conexão VNC do browser não é criptografada.

Para executar uma instalação VCN, proceda da seguinte maneira:

1. Inicie o seu browser da Web favorito.
2. Digite o seguinte no prompt de endereço:

```
http://IP_ADDRESS_OF_TARGET:5801
```

3. Digite sua senha VNC quando solicitado. A janela do browser agora exibe as telas do YaST como em uma instalação local normal.

11.4 Monitorando a instalação por SSH

Com o SSH, você pode controlar remotamente a instalação da sua máquina Linux usando qualquer software cliente SSH.

11.4.1 Preparando para instalação por SSH

Além de instalar o pacote de software apropriado (OpenSSH para Linux e PuTTY para Windows), você precisa especificar os parâmetros de boot apropriados para habilitar o SSH para instalação. Consulte a [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#) para obter os detalhes. Por padrão, o OpenSSH é instalado em qualquer sistema operacional baseado no SUSE Linux.

11.4.2 Conectando-se ao programa de instalação

Após iniciar a instalação do SSH, use este procedimento para se conectar à sessão SSH.

1. Recupere o endereço IP do destino da instalação. Se você tiver acesso físico à máquina de destino, use o endereço IP fornecido pela rotina de instalação no console após a primeira inicialização. Do contrário, use o endereço IP que foi atribuído a este host específico na configuração de servidor DHCP.

2. Em uma linha de comando, digite o seguinte comando:

```
ssh -X root@TARGET_IP_ADDRESS
```

Substitua ENDEREÇO_IP_DE_DESTINO pelo endereço IP real do destino de instalação.

3. Quando for solicitado um nome de usuário, digite root.
4. Quando for solicitada uma senha, digite a que foi definida com o parâmetro de boot do SSH. Depois que você autenticar com êxito, será exibido um prompt de linha de comando para o destino da instalação.
5. Digite **yast** para iniciar o programa de instalação. Uma janela é aberta mostrando as telas normais do YaST como descrito no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

11.5 Monitorando a instalação pelo console serial

Para esse método de instalação, você precisa de um segundo computador conectado por um cabo de *modem nulo* ao computador em que o SUSE Linux Enterprise Server será instalado. O hardware e o firmware de ambas as máquinas precisam suportar o console serial. Algumas implementações de firmware já estão configuradas para enviar a saída do console de boot para um console serial (fornecendo uma árvore de dispositivos com `/CHOSEN_stdout_PATH` definido apropriadamente). Neste caso, não é necessária nenhuma configuração adicional.

Se o firmware não usar o console serial para a saída de console de boot, defina o seguinte parâmetro de boot para a instalação: `console=TTY,BAUDRATE`. Para obter os detalhes, consulte o Livro “Administration Guide”, Capítulo 18 “The boot loader GRUB 2”, Seção 18.2.5 “Editing menu entries during the boot procedure” e o [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#).

É necessário substituir `TAXADETRANSMISSÃO` pela taxa de transmissão para a interface. Os valores válidos são 115200, 38400 ou 9600. É necessário substituir `TTY` pelo nome da interface. Na maioria dos computadores, há uma ou mais interfaces seriais. Dependendo do hardware, os nomes das interfaces podem variar:

- `ttyS0` para APM
- `ttyAMA0` para Server Base System Architecture (SBSA)
- `ttyPS0` para Xilinx

Para a instalação, é preciso um programa de terminal como o `minicom` ou `screen`. Para iniciar a conexão serial, inicie o programa da tela em um console local, digitando o seguinte comando:

```
> screen /dev/ttyUSB0 115200
```

Isso significa que o `screen` ouve a primeira porta serial com uma taxa de transmissão de 115200. Desse ponto em diante, a instalação continuará de modo semelhante à instalação baseada em texto por este terminal.

12 Solução de problemas

Esta seção destaca alguns problemas comuns que você pode encontrar durante a instalação e oferece possíveis soluções ou alternativas.

12.1 Verificando a mídia

Se você encontrar qualquer problema ao usar a mídia de instalação do SUSE Linux Enterprise Desktop, verifique a integridade da mídia. Inicialize da mídia e escolha *Mais > Verificar mídia de instalação* no menu de boot. Um sistema mínimo é inicializado e permite escolher o dispositivo que será verificado. Selecione o respectivo dispositivo e clique em *OK* para confirmar e executar a verificação.

No sistema em execução, inicie o YaST e escolha *Software > Verificação de Mídia*. Insira o meio e clique em *Iniciar Verificação*. A verificação pode levar algum tempo.

Se forem detectados erros durante a verificação, não use esse meio para a instalação. Problemas de mídia podem ocorrer, por exemplo, quando você mesmo gravou o meio no DVD. A gravação de mídia a baixa velocidade (4x) ajuda a evitar problemas.

12.2 Nenhuma unidade inicializável disponível

Se o computador não puder ser inicializado de uma unidade USB ou de DVD, haverá várias alternativas. Você também poderá usar essa opção se a sua unidade não for suportada pelo SUSE Linux Enterprise Server.

Usando uma unidade flash USB ou uma unidade de DVD externa





O Linux oferece suporte à maioria das unidades flash USB ou de DVD existentes. Mesmo que o sistema não tenha uma unidade flash USB ou de DVD, ainda será possível usar uma unidade externa, conectada por USB, FireWire ou SCSI, para inicializar o sistema. Às vezes, uma atualização de firmware poderá ajudar se você tiver problemas.

Boot de rede via PXE

Se a máquina não tiver uma unidade flash USB e de DVD, mas oferecer uma conexão Ethernet ativa, execute a instalação completamente baseada em rede. Consulte a [Seção 11.2.2, “Instalação da rede por VNC”](#) e a [Seção 11.2.4, “Instalação da rede por SSH”](#) para obter detalhes.

Unidade flash USB

Você poderá usar uma unidade flash USB se a sua máquina não tiver uma unidade de DVD e uma conexão de rede. Para obter os detalhes, consulte o:

-  Seção 2.4, “Inicializando o sistema de instalação” 
-  Seção 3.4, “Inicializando o sistema de instalação” 

12.3 Falha na inicialização da mídia de instalação

Um motivo possível para a máquina não inicializar a mídia de instalação é uma configuração incorreta de sequência de boot no BIOS. A sequência de boot do BIOS deve ter uma unidade flash USB ou de DVD definida como a primeira entrada para a inicialização. De outra forma, a máquina tentaria inicializar de outro meio, normalmente o disco rígido. Você encontra instruções de como mudar a sequência de boot do firmware na documentação que acompanha sua placa-mãe, ou nos parágrafos a seguir.

O BIOS é o software que habilita as funções mais básicas de um computador. Fabricantes de placas-mãe fornecem um BIOS especificamente fabricado para o hardware. Normalmente, a configuração do BIOS só pode ser acessada em um momento específico: quando a máquina está inicializando. Durante a fase de inicialização, a máquina executa vários testes de diagnóstico de hardware. Um deles é uma verificação de memória, indicado por um contador de memória. Quando o contador aparecer, procure uma linha, geralmente abaixo dele ou em algum local na parte inferior, mencionando a tecla a ser pressionada para acessar a configuração do BIOS. Geralmente, a tecla a ser pressionada é **Del**, **F1** ou **Esc**. Pressione esta tecla até que a tela de configuração do BIOS seja exibida.

PROCEDIMENTO 12.1: MUDANDO A SEQUÊNCIA DE BOOT DO BIOS

1. Digite o BIOS usando a tecla apropriada conforme anunciada pelas rotinas de inicialização e espere até que a tela do BIOS seja exibida.
2. Para mudar a sequência de inicialização em um AWARD BIOS, procure a entrada *BIOS FEATURES SETUP*. Outros fabricantes talvez tenham um nome diferente para isso, como *ADVANCED CMOS SETUP*. Quando encontrar a entrada, selecione-a e confirme com **Enter**.
3. Na tela exibida, procure uma subentrada denominada *BOOT SEQUENCE* ou *BOOT ORDER*. Modifique as configurações pressionando **Page ↑** ou **Page ↓** até a unidade flash USB ou de DVD aparecer primeiro na lista.

4. Saia da tela de configuração do BIOS pressionando **Esc** . Para gravar as mudanças, selecione *SAVE & EXIT SETUP* ou pressione **F10** . Para confirmar que as configurações devem ser gravadas, pressione **Y** .

PROCEDIMENTO 12.2: MUDANDO A SEQUÊNCIA DE BOOT EM UM BIOS SCSI (ADAPTADOR DE HOST ADAPTEC)

1. Abra configuração pressionando **Ctrl** - **A** **A**.
2. Selecione *Utilitários de Disco*. Os componentes de hardware conectados agora são exibidos. Anote o ID do SCSI da sua unidade flash USB ou de DVD.
3. Saia do menu com **Esc** .
4. Abra *Definir Configurações do Adaptador*. Em *Opções Adicionais*, selecione *Opções do Dispositivo de Inicialização* e pressione **Enter** .
5. Insira o ID da unidade flash USB ou de DVD e pressione **Enter** novamente.
6. Pressione **Esc** duas vezes para retornar à tela de inicialização do BIOS do SCSI.
7. Saia dessa tela e confirme com *Sim* para inicializar o computador.

Independentemente do idioma e do layout do teclado que a instalação final usará, a maioria das configurações do BIOS usa o layout de teclado dos EUA, conforme mostrado na figura a seguir:



FIGURA 12.1: LAYOUT DO TECLADO DOS EUA

12.4 Falha de boot

Há falha na inicialização de alguns tipos de hardware, principalmente os muito antigos ou muito recentes. Os motivos podem ser falta de suporte ao hardware no kernel de instalação ou drivers que causam problemas em alguns hardwares específicos.

Se o seu sistema falhar na instalação usando o modo de *instalação* padrão da primeira tela de boot da instalação, tente o seguinte:

1. Com a mídia de instalação ainda na unidade, reinicialize a máquina com **Ctrl – Alt – Del** ou usando o botão de reinicialização do hardware.
2. Quando a tela de boot for exibida, pressione **F5** , use as teclas de seta do teclado para navegar até *Sem ACPI* e pressione **Enter** para iniciar o processo de boot e instalação. Essa opção desabilita o suporte para as técnicas de gerenciamento de energia da ACPI.
3. prossiga com a instalação conforme descrito no *Capítulo 8, Etapas de instalação*.

Se isso falhar, proceda como acima, mas escolha *Configurações Seguras*. Essa opção desabilita o suporte de ACPI e DMA. A maioria dos hardwares inicializará com essa opção.

Se ambas as opções falharem, use o prompt dos parâmetros de boot para transmitir quaisquer parâmetros adicionais necessários para suportar esse tipo de hardware no kernel de instalação. Para obter mais informações sobre os parâmetros disponíveis como parâmetros de boot, consulte a documentação do kernel localizada em [/usr/src/linux/Documentation/kernel-parameters.txt](#).



Dica: Obtendo a documentação do kernel

Instale o pacote `kernel-source` para exibir a documentação do kernel.

Há outros parâmetros de kernel relacionados à ACPI que podem ser digitados no prompt de boot antes da inicialização para instalação:

acpi=off

Esse parâmetro desabilita o subsistema completo da ACPI no seu computador. Isso poderá ser útil se o computador não puder lidar com a ACPI ou se você achar que a ACPI no computador causa problemas.

acpi=force

Sempre habilite a ACPI mesmo que o computador tenha um BIOS antigo anterior ao ano 2000. Esse parâmetro também habilita a ACPI se ela foi definida em complemento a acpi=off.

acpi=noirq

Não use a ACPI para roteamento de IRQ.

acpi=ht

Execute somente ACPI o suficiente para habilitar hyper-threading.

acpi=strict

Tenha menos tolerância com plataformas que não sejam estritamente compatíveis com a especificação ACPI.

pci=noacpi

Desabilita o roteamento de IRQ de PCI do novo sistema da ACPI.

pnpcapi=off

Essa opção serve para problemas de porta serial ou paralela quando a configuração do BIOS contiver interrupções ou portas incorretas.

notsc

Desabilita o contador da marcação de horário. Essa opção pode ser usada para solucionar problemas de tempo nos seus sistemas. Trata-se de um recurso recente, portanto, se você perceber regressões na sua máquina, principalmente relativas a horário ou mesmo um travamento total, vale a pena tentar essa opção.

nohz=off

Desabilita o recurso nohz. Se a sua máquina trava, essa opção pode ajudar. Do contrário, ela não tem utilidade.

Após determinar a combinação correta de parâmetros, o YaST os gravará automaticamente na configuração do carregador de boot para garantir que o sistema seja inicializado de modo apropriado na próxima vez.

Se erros inexplicáveis ocorrerem quando o kernel for carregado ou durante a instalação, selecione *Teste de Memória* no menu de boot para verificar a memória. Se *Teste de Memória* retornar um erro, geralmente será um erro de hardware.

12.5 Falha na inicialização do instalador gráfico

Depois que você insere o meio na unidade e reinicializa a máquina, a tela de instalação é exibida, mas depois que a opção *Instalação* é selecionada, o instalador gráfico não inicializa.

Há várias maneiras de lidar com essa situação:

- Tente selecionar outra resolução de tela para as caixas de diálogo de instalação.
- Selecione *Modo de Texto* para a instalação.
- Faça uma instalação remota através de VNC usando o instalador gráfico.

PROCEDIMENTO 12.3: MUDAR A RESOLUÇÃO DE TELA PARA INSTALAÇÃO

1. Inicialize para a instalação.
2. Pressione **F3** para abrir um menu do qual selecionar uma resolução mais baixa para fins de instalação.
3. Selecione *Instalação* e prossiga com a instalação conforme descrito no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

PROCEDIMENTO 12.4: INSTALAÇÃO EM MODO DE TEXTO

1. Inicialize para a instalação.
2. Pressione **F3** e selecione *Modo de Texto*.
3. Selecione *Instalação* e prossiga com a instalação conforme descrito no [Capítulo 8, Etapas de instalação](#).

PROCEDIMENTO 12.5: INSTALAÇÃO NA VNC

1. Inicialize para a instalação.
2. Insira o texto a seguir no prompt de parâmetros de boot:

```
vnc=1 vncpassword=SOME_PASSWORD
```

Substitua SENHA pela senha a ser usada para instalação do VNC.

3. Selecione *Instalação* e pressione **Enter** para iniciar a instalação.
Em vez de iniciar diretamente na rotina de instalação gráfica, o sistema continua em execução no modo de texto. Em seguida, o sistema é interrompido, exibindo uma mensagem com o endereço IP e o número da porta em que o instalador pode ser acessado por meio de uma interface de browser ou um aplicativo de viewer VNC.

4. Se você usa um browser para acessar o instalador, inicie o browser e digite as informações de endereço fornecidas pelas rotinas de instalação na futura máquina do SUSE Linux Enterprise Server e pressione **Enter** :

```
http://IP_ADDRESS_OF_MACHINE:5801
```

Uma caixa de diálogo é aberta na janela do browser solicitando a senha VNC. Insira-a e continue com a instalação conforme descrito no *Capítulo 8, Etapas de instalação*.



Importante: Suporte a várias plataformas

A instalação através de VNC funciona com qualquer navegador em qualquer sistema operacional, desde que o suporte Java esteja habilitado.

Forneça o endereço IP e a senha do seu viewer do VNC quando solicitado. Uma janela é aberta, exibindo as caixas de diálogo de instalação. Prossiga com a instalação como de costume.

12.6 Apenas a tela de boot minimalista é iniciada

Você inseriu o meio na unidade, as rotinas do BIOS foram encerradas, mas o sistema não inicia com a tela de boot gráfica. Em vez disso, ele inicia uma interface baseada em texto bem minimalista. Isso pode acontecer em qualquer máquina que não forneça memória gráfica suficiente para renderizar uma tela de boot gráfica.

Embora a tela de boot de texto tenha aparência minimalista, ela oferece praticamente a mesma funcionalidade que a gráfica:

Opções de boot

Diferentemente da interface gráfica, os diversos parâmetros de boot não podem ser selecionados usando as teclas de cursor do teclado. O menu de inicialização da tela de boot em modo de texto oferece algumas palavras-chave no prompt de inicialização. Essas palavras-chave são mapeadas para as opções oferecidas na versão gráfica. Insira a sua opção e pressione **Enter** para iniciar o processo de boot.

Opções de boot personalizadas

Após selecionar um parâmetro de boot, insira a palavra-chave apropriada no prompt de boot ou insira alguns parâmetros de boot personalizados, conforme descrito na [Seção 12.4, “Falha de boot”](#). Para iniciar o processo de instalação, pressione **Enter** .

Resoluções de tela

Use as teclas de função (**F1** ... **F12**) para determinar a resolução de tela para instalação. Se você precisa inicializar no modo de texto, escolha **F3** .

12.7 Arquivos de registro

Para obter mais informações sobre os arquivos de registro que são criados durante a instalação, consulte o Livro “Administration Guide”, Capítulo 47 “Gathering system information for support”, Seção 47.5 “Gathering information during the installation”.

III Personalizando imagens de instalação

- 13 Clonando imagens de disco **197**
- 14 Personalizando imagens de instalação com o mksusecd **199**
- 15 Personalizando as imagens de instalação manualmente **203**

13 Clonando imagens de disco

Este capítulo descreve como usar imagens clonadas para instalação do SUSE Linux Enterprise Server. Esse processo é usado principalmente em ambientes virtualizados.

13.1 Visão Geral

O SUSE Linux Enterprise Server inclui um script para limpeza de configuração que é exclusivo para cada instalação. Com a introdução do `systemd`, identificadores exclusivos do sistema são usados e definidos em diferentes locais e arquivos. Portanto, a clonagem não é mais o método recomendado de criação de imagens do sistema. É possível criar imagens com o KIWI. Visite <https://doc.suse.com/kiwi/>.

Para clonar discos de máquinas, consulte a documentação do seu ambiente de virtualização.

13.2 Limpando identificadores exclusivos do sistema



Atenção: Perda de configuração importante

A execução do procedimento a seguir apaga permanentemente os dados de configuração importante do sistema. Se o sistema de origem para o clone for usado em produção, execute o script de limpeza na imagem clonada.

Para limpar todos os identificadores exclusivos do sistema, execute o procedimento a seguir antes ou depois de clonar uma imagem de disco. Se a execução for feita no clone, esse procedimento precisará ser executado em cada clone. Portanto, é recomendável criar uma imagem mestre que não seja usada em produção e sirva apenas como fonte para novos clones. A imagem mestre já é limpa, e os clones podem ser usados imediatamente.

Por exemplo, o comando `clone-master-clean-up` remove:

- Arquivos de troca (swap)
- Repositórios Zypper

- Host SSH e chaves de cliente
- Diretórios temporários, como /tmp/*
- Dados Postfix
- Script de firewall HANA
- Diário do systemd

1. Use o **zypper** para instalar o clone-master-clean-up:

```
> sudo zypper install clone-master-clean-up
```

2. Configure o comportamento do **clone-master-clean-up** editando o /etc/sysconfig/clone-master-clean-up. Esse arquivo de configuração define se os usuários com UID maior do que 1000, o arquivo /etc/sudoers, os repositórios de software para instalação de pacote e os instantâneos do Btrfs devem ser removidos.

3. Para remover a configuração e os identificadores exclusivos existentes, execute o script:

```
> sudo clone-master-clean-up
```


14 Personalizando imagens de instalação com o `mksusecd`

O `mksusecd` é uma ferramenta útil para criar uma imagem de instalação personalizada. Use-o para modificar as imagens de instalação regulares do SUSE Linux Enterprise, adicionando e removendo arquivos, criando uma imagem de instalação de rede mínima, personalizando as opções de boot e de repositório e criando uma imagem de boot mínima como uma alternativa à inicialização de um sistema por meio de um servidor PXE.

14.1 Instalando o `mksusecd`

No SLE 15, o `mksusecd` está no `Módulo Development Tools`. Se você não habilitou esse módulo, deve habilitá-lo. Primeiro, encontre o nome exato do módulo e o comando de ativação `SUSEConnect` com o `zypper`:

```
> zypper search-packages mksusecd
Following packages were found in following modules:

Package                Module or Repository
-----
mksusecd               Development Tools Module (sle-module-development-tools/15.4/x86_64)
                        SUSEConnect --product sle-module-development-tools/15.4/x86_64

To activate the respective module or product, use SUSEConnect --product.
Use SUSEConnect --help for more details.
```

Use o `SUSEConnect` para habilitá-lo:

```
> sudo SUSEConnect --product sle-module-development-tools/15.4/x86_64
```

Instale o `mksusecd`:

```
> sudo zypper se mksusecd
```

Execute o `mksusecd --help` para ver uma lista completa de comandos.

Após criar sua imagem personalizada, grave-a em um meio de CD/DVD usando o programa de gravação de disco de sua preferência, como Brasero ou **mybashburn**, ou crie uma unidade flash USB inicializável usando o comando **dd**. Certifique-se de que o dispositivo não esteja montado e execute o seguinte comando:

```
# dd if=min-install.iso of=/dev/SDB bs=4M
```

Depois disso, o novo dispositivo inicializável estará pronto para uso.

14.2 Criando uma imagem de boot mínima

Use o **mksusecd** para criar uma imagem de boot mínima para iniciar máquinas cliente de um CD/DVD ou de uma unidade flash USB, em vez de iniciá-las de um servidor de boot PXE. A imagem de boot mínima inicia o kernel e o initrd, e os arquivos de instalação restantes são buscados de um servidor NFS local (consulte a [Seção 16.1, “Configurando um servidor de instalação usando YaST”](#)).

Execute o comando a seguir para criar a imagem ISO mínima:

```
> sudo mksusecd --create min-install.iso \
--net=nfs://192.168.1.1:/srv/install/ARCH/OS_VERSION/SP_VERSION/cd1 \
/srv/tftpboot/EFI/ARCH/boot
```

Substitua o endereço do servidor NFS pelo seu próprio. Substitua *ARCH* pelo diretório correspondente à arquitetura do sistema de destino. Substitua também *OS_VERSION* e *SP_VERSION* (pacote de serviço) de acordo com seus caminhos na [Seção 16.1, “Configurando um servidor de instalação usando YaST”](#).

14.3 Definir parâmetros de boot padrão do kernel

Em vez de aguardar um prompt de boot para inserir os parâmetros de boot personalizados do kernel, configure-os em uma imagem **mksusecd** personalizada:

```
> sudo mksusecd --create install.iso \
--boot "textmode=1 splash=silent mitigations=auto"
```

Verifique se os parâmetros personalizados foram carregados corretamente após a inicialização por meio da consulta `/proc`:

```
> cat /proc/cmdline
```

14.4 Personalizando módulos, extensões e repositórios

O SUSE Linux Enterprise 15 suporta Módulos (não os confunda com os módulos do kernel) e Extensões para componentes de produtos diferentes. Trata-se de complementos ao Basesystem padrão, como Ferramentas de Desenvolvimento, Aplicativos da Área de Serviço e SUSE Linux Enterprise Live Patching. Para obter mais informações, consulte o guia *Modules and Extensions Quick Start* (Inicialização Rápida aos Módulos e Extensões).

Com o **mksusecd**, é possível criar uma imagem de instalação com todos os Módulos e Extensões adicionais desejados. Para começar, consulte as imagens existentes, como este exemplo para o SUSE Linux Enterprise 15 SP4:

```
> sudo mksusecd --list-repos SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso
Repositories:
  SLES15-SP4 [15.4-0]
  SLES15 [15.4-0]
  Basesystem-Module [15.4-0]
  SUSE-CAP-Tools-Module [15.4-0]
  Containers-Module [15.4-0]
  Desktop-Applications-Module [15.4-0]
  Development-Tools-Module [15.4-0]
```

Crie uma nova imagem de instalação com base nos Módulos, Extensões e repositórios selecionados e habilite-os automaticamente:

```
> sudo mksusecd --create myinstaller.iso \
  --enable-repos auto --include-repos Basesystem-Module,Desktop-Applications-Module \
  SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso \
  SLE-15-SP4-Full-ARCH-GM-media1.iso
```

Esse procedimento cria e adiciona o arquivo `add_on_products.xml` à nova imagem. Substitua **--enable-repos auto** por **--enable-repos ask** para que o instalador mostre uma caixa de diálogo para a seleção dos módulos.



Nota: Arquivo de controle do AutoYaST

Se você usa o AutoYaST para configurar suas instalações, não é necessário listar esses módulos no arquivo de controle do AutoYaST ao usar a opção **--enable-repos**.

14.5 Criando uma ISO mínima do netinstall

Para criar uma imagem de instalação mínima para iniciar uma instalação de rede, use a opção **--nano:**


```
> sudo mksusecd --create netinstall.iso \  
--nano SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso
```

14.6 Mudar o repositório padrão

Para definir um repositório diferente, como seu próprio repositório local, use a opção **--net:**

```
> sudo mksusecd --create localinstall.iso \  
--net "https://example.com/local" SLE-15-SP4-Online-ARCH-GM-media1.iso
```

15 Personalizando as imagens de instalação manualmente

Você pode personalizar as imagens de instalação padrão do SUSE Linux Enterprise editando um arquivo na imagem ISO de instalação: [media.1/products](https://media.suse.com/products). Adicione módulos e extensões para criar uma única imagem de instalação personalizada. Em seguida, copie a imagem personalizada para um CD, um DVD ou uma unidade flash USB para criar um meio inicializável de instalação personalizada. Consulte [o documento de Melhores Práticas da SUSE intitulado *How to Create a Custom Installation Medium for SUSE Linux Enterprise 15* \(https://documentation.suse.com/sbp/all/single-html/SBP-SLE15-Custom-Installation-Medium/\)](https://documentation.suse.com/sbp/all/single-html/SBP-SLE15-Custom-Installation-Medium/)  (Como criar um meio de instalação personalizado para o SUSE Linux Enterprise 15) para ver as instruções completas.

IV Configurando um servidor de instalação

- 16 Configurando uma fonte de instalação de rede **205**
- 17 Preparando o ambiente de boot de rede **215**
- 18 Configurando um servidor de boot HTTP UEFI **228**
- 19 Implantando pré-instalações personalizadas **237**

16 Configurando uma fonte de instalação de rede

Este capítulo descreve como criar um servidor que fornece os dados necessários para instalação do SUSE Linux Enterprise Server por meio da rede.

Dependendo do sistema operacional da máquina usada como fonte de instalação de rede para o SUSE Linux Enterprise Server, haverá várias opções para configuração do servidor. A maneira mais fácil de configurar um servidor de instalação é usar o YaST.



Dica: Sistema operacional do servidor de instalação

É possível até usar uma máquina Microsoft Windows como o servidor de instalação para implantação do Linux. Consulte a [Seção 16.5, “Gerenciando um repositório SMB”](#) para obter os detalhes.

16.1 Configurando um servidor de instalação usando YaST

O YaST oferece uma ferramenta gráfica para criação de repositórios de rede. Ele possui suporte a servidores de instalação em rede HTTP, FTP e NFS.

1. Efetue login como root na máquina que deverá ser usada como servidor de instalação.
2. Inicie *YaST* > *Diversos* > *Servidor de Instalação*.
3. Selecione o tipo de repositório (HTTP, FTP ou NFS). O serviço selecionado é iniciado automaticamente sempre que o sistema é iniciado. Se um serviço do tipo selecionado já estiver em execução no seu sistema e você quiser configurá-lo manualmente para o servidor, desative a configuração automática do serviço de servidor com *Não configure serviços de rede*. Em ambos os casos, defina o diretório em que os dados da instalação devem estar disponíveis no servidor.
4. Configure o tipo de repositório necessário. Esta etapa refere-se à configuração automática dos serviços de servidor. Ela é ignorada quando a configuração automática está desativada. Defina um álías para o diretório raiz do servidor FTP ou HTTP no qual os dados de instalação devem ser encontrados. O repositório será armazenado em ftp://IP-Servidor/Álias/Nome (FTP) ou em http://IP-Servidor/Álias/Nome (HTTP). Nome é

o nome do repositório, definido na etapa a seguir. Se você tiver selecionado NFS na etapa anterior, defina caracteres curingas e opções de exportação. O servidor NFS estará disponível em `nfs://IP do servidor/Nome`. Os detalhes sobre o NFS e as exportações estão disponíveis no Livro “Storage Administration Guide”, Capítulo 19 “Sharing file systems with NFS”.



Dica: Configurações de firewall

Verifique se as configurações de firewall do seu sistema de servidor permitem tráfego nas portas para HTTP, NFS e FTP. Se não for permitido, habilite *Abrir Porta no Firewall* ou marque primeiro *Detalhes do Firewall*.

5. Configure o repositório. Antes de copiar as mídias de instalação para o destino, defina o nome do repositório (o ideal é uma abreviação do produto e da versão fácil de se lembrar). O YaST permite gerar imagens ISO das mídias, em vez de cópias dos DVDs de instalação. Se desejar, ative a caixa de seleção relevante e especifique o caminho de diretório no qual os arquivos ISO podem ser encontrados localmente. Dependendo do produto que será distribuído usando este servidor de instalação, talvez seja necessário adicionar mídias, como DVDs de pacote de serviço, como repositórios extras. Para anunciar o servidor de instalação na rede por OpenSLP, ative a opção adequada.



Dica: Anunciando o repositório

Considere anunciar seu repositório por OpenSLP, se a sua configuração de rede suportar essa opção. Isto o livra de digitar o caminho de instalação da rede em todas as máquinas de destino. Os sistemas de destino são inicializados usando o parâmetro de boot SLP e encontram o repositório de rede sem nenhuma outra configuração. Para obter os detalhes sobre esta opção, consulte a [Capítulo 7, Parâmetros de boot](#).

6. Configurando repositórios extras. O YaST segue uma convenção de nomeação específica para configurar repositórios de CD complementares ou de pacote de serviço. A configuração será aceita apenas se o nome do repositório dos CDs complementares começar com o nome do repositório da mídia de instalação. Em outras palavras, se você escolheu `SLES12SP1` como nome do repositório para DVD1, deve selecionar `SLES12SP1addon` como nome do repositório para DVD2.

7. Faça o upload dos dados de instalação. A etapa mais extensa da configuração do servidor de instalação é a cópia das mídias de instalação reais. Insira a mídia na sequência solicitada pelo YaST e aguarde o término do procedimento de cópia. Quando as fontes forem totalmente copiadas, retorne à visão geral dos repositórios existentes e feche a configuração selecionando *Concluir*.

O seu servidor de instalação agora está totalmente configurado e pronto para serviço. Ele é inicializado automaticamente toda vez que o sistema é iniciado. Nenhuma outra intervenção é necessária. Você apenas precisará configurar e iniciar esse serviço correta e manualmente se tiver desativado a configuração automática do serviço de rede selecionado com YaST como etapa inicial.

Para desativar um repositório, selecione o repositório que deseja remover e selecione *Apagar*. Os dados de instalação são removidos do sistema. Para desativar o serviço de rede, use o respectivo módulo do YaST.

Se o servidor de instalação precisar fornecer os dados de instalação para mais de um produto de determinada versão, inicie o módulo de servidor de instalação do YaST. Em seguida, selecione *Adicionar* na visão geral dos repositórios existentes para configurar o novo repositório.



Atenção: O servidor de instalação do YaST entrará em conflito com o servidor RMT

A configuração de um servidor como um servidor de instalação com o YaST instala e configura automaticamente o servidor Web Apache, escutando na porta 80.

No entanto, a configuração de uma máquina como um servidor RMT (Repository Mirroring Tool) instala automaticamente o servidor Web NGINX e o configura para escutar na porta 80.

Não tente habilitar essas duas funções no mesmo servidor. Um único servidor não pode hospedar as duas simultaneamente.

16.2 Configurando um repositório NFS manualmente

A configuração de uma fonte NFS para instalação é feita em duas etapas principais. Na primeira etapa, crie a estrutura de diretório que manterá os dados de instalação e copie a mídia de instalação nessa estrutura. Em seguida, exporte o diretório que manterá os dados de instalação para a rede.

Para criar um diretório para manter os dados de instalação, faça o seguinte:

1. Efetue login como root.
2. Crie um diretório que depois mantenha todos os dados de instalação e mude para esse diretório. Por exemplo:

```
# mkdir -p /srv/install/PRODUCT/PRODUCTVERSION
# cd /srv/install/PRODUCT/PRODUCTVERSION
```

Substitua PRODUCT por uma abreviação do nome do produto e PRODUCTVERSION por uma string que inclua o nome e a versão do produto (por exemplo, /srv/install/SLES/15.1).

3. Para cada meio de instalação incluído no kit de mídias, execute os seguintes comandos:
 - a. Copie todo o conteúdo do meio de instalação para o diretório do servidor de instalação:

```
# cp -a /media/PATH_TO_YOUR_MEDIA_DRIVE .
```

Substitua PATH_TO_YOUR_MEDIA_DRIVE pelo caminho real da unidade da sua mídia de instalação.

- b. Renomeie o diretório com o número do meio:

```
# mv PATH_TO_YOUR_MEDIA_DRIVE DVDX
```

Substitua X pelo número real do meio de instalação.

No SUSE Linux Enterprise Server, você pode exportar o repositório com NFS usando o YaST. Proceda da seguinte maneira:

1. Efetue login como root.
2. Inicie YaST > *Serviços de Rede* > *Servidor NFS*.
3. Selecione *Iniciar e Abrir Porta no Firewall* e clique em *Avançar*.
4. Selecione *Adicionar Diretório* e procure o diretório com as fontes de instalação. Neste caso, o diretório é VERSÃODOPRODUTO.
5. Selecione *Adicionar Host* e digite os nomes de host das máquinas para as quais exportar os dados de instalação. Em vez de especificar os nomes de host aqui, você também pode usar curingas, faixas de endereços de rede ou o nome de domínio da sua rede. Digite as

opções de exportação adequadas ou mantenha o padrão, que funciona bem na maioria das configurações. Para obter mais informações sobre a sintaxe usada na exportação de compartilhamentos NFS, leia a página de manual sobre [exports](#).

6. Clique em *Concluir*. O servidor NFS que armazena o repositório do SUSE Linux Enterprise Server é iniciado automaticamente e integrado ao processo de boot.

Para exportar o repositório manualmente por meio do NFS, em vez de usar o módulo de Servidor NFS do YaST, faça o seguinte:

1. Efetue login como `root`.
2. Abra o arquivo `/etc/exports` e digite a seguinte linha:

```
/PRODUCTVERSION *(ro,root_squash,sync)
```

Isso exportará o diretório `/VERSÃO0DOPRODUTO` para qualquer host que faça parte desta rede ou para qualquer host que possa se conectar a este servidor. Para limitar o acesso a este servidor, use máscaras de rede ou nomes de domínio em vez do curinga geral `*`. Consulte a página de manual de [export](#) para obter os detalhes. Grave e saia deste arquivo de configuração.

3. Para adicionar o serviço NFS à lista de servidores iniciados durante a inicialização do sistema, execute os seguintes comandos:

```
# systemctl enable nfsserver
```

4. Inicie o servidor NFS com `systemctl start nfsserver`. Se você precisa mudar a configuração do servidor NFS posteriormente, modifique o arquivo de configuração e reinicie o daemon NFS com `systemctl restart nfsserver`.

Anunciar o servidor NFS por OpenSLP faz o seu endereço ser conhecido por todos os clientes da sua rede.

1. Efetue login como `root`.
2. Crie o arquivo de configuração `/etc/slp.reg.d/install.suse.nfs.reg` com as seguintes linhas:

```
# Register the NFS Installation Server
service:install.suse:nfs://$HOSTNAME/PATH_TO_REPOSITORY/DVD1,en,65535
description=NFS Repository
```

Substitua `CAMINHO_PARA_REPOSITÓRIO` pelo caminho real da fonte de instalação no servidor.

3. Inicie o daemon OpenSLP com `systemctl start slpd`.

Para obter mais informações sobre OpenSLP, consulte a documentação do pacote localizada em `/usr/share/doc/packages/openslp/` ou consulte o Livro *“Administration Guide”, Capítulo 41 “SLP”*. Para obter mais informações sobre NFS, consulte o Livro *“Storage Administration Guide”, Capítulo 19 “Sharing file systems with NFS”*.

16.3 Configurando um repositório FTP manualmente

A criação do repositório FTP é bem parecida com a do repositório NFS. O repositório FTP também pode ser anunciado pela rede usando OpenSLP.

1. Crie um diretório que mantenha as fontes de instalação como descrito na [Seção 16.2, “Configurando um repositório NFS manualmente”](#).
2. Configure o servidor FTP para distribuir o conteúdo do seu diretório de instalação:

- a. Efetue login como `root` e instale o pacote `vsftpd` usando o gerenciamento de software do YaST.
- b. Digite o diretório raiz do servidor FTP:

```
# cd /srv/ftp
```

- c. Crie um subdiretório que mantenha as fontes de instalação no diretório raiz do FTP:

```
# mkdir REPOSITORY
```

Substitua `REPOSITORY` pelo nome do produto.

- d. Monte o conteúdo do repositório de instalação no ambiente raiz de mudanças do servidor FTP:

```
# mount --bind PATH_TO_REPOSITORY /srv/ftp/REPOSITORY
```

Substitua `CAMINHO_PARA_REPOSITÓRIO` e `REPOSITÓRIO` pelos valores correspondentes à sua configuração. Se precisar tornar os valores permanentes, adicione-os a `/etc/fstab`.

e. Inicie vsftpd com `vsftpd`.

3. Anuncie o repositório por OpenSLP, se for suportado pela sua configuração de rede:

a. Crie o arquivo de configuração `/etc/slp.reg.d/install.suse.ftp.reg` com as seguintes linhas:

```
# Register the FTP Installation Server
service:install.suse:ftp://$HOSTNAME/REPOSITORY/DVD1,en,65535
description=FTP Repository
```

Substitua `REPOSITÓRIO` pelo nome real do diretório do repositório no servidor. A linha `service:` deve ser digitada como uma linha contínua.

b. Inicie o daemon OpenSLP com `systemctl start slpd`.



Dica: Configurando um servidor FTP com o YaST

Se você prefere usar o YaST em vez de configurar o servidor de instalação FTP manualmente, consulte o Livro “Administration Guide”, Capítulo 43 “Setting up an FTP server with YaST”.

16.4 Configurando um repositório HTTP manualmente

A criação de um repositório HTTP é bem parecida com a do repositório NFS. Um repositório HTTP também pode ser anunciado pela rede usando o OpenSLP.

1. Crie um diretório que mantenha as fontes de instalação como descrito na [Seção 16.2, “Configurando um repositório NFS manualmente”](#).
2. Configure o servidor HTTP para distribuir o conteúdo do seu diretório de instalação:
 - a. Instale o servidor Web Apache como descrito no Livro “Administration Guide”, Capítulo 42 “The Apache HTTP server”, Seção 42.1.2 “Installation”.
 - b. Insira o diretório root do servidor HTTP (`/srv/www/htdocs`) e crie o subdiretório que armazenará as fontes de instalação:

```
# mkdir REPOSITORY
```

Substitua REPOSITÓRIO pelo nome do produto.

- c. Crie um link simbólico do local das fontes de instalação para o diretório raiz do servidor Web (/srv/www/htdocs):

```
# ln -s /PATH_TO_REPOSITORY/srv/www/htdocs/REPOSITORY
```

- d. Modifique o arquivo de configuração do servidor HTTP (/etc/apache2/default-server.conf) para fazê-lo seguir links simbólicos. Substitua a seguinte linha:

```
Options None
```

with

```
Options Indexes FollowSymLinks
```

- e. Recarregue a configuração do servidor HTTP usando **systemctl reload apache2**.

3. Anuncie o repositório por OpenSLP, se for suportado pela sua configuração de rede:

- a. Crie o arquivo de configuração /etc/slp.reg.d/install.suse.http.reg com as seguintes linhas:

```
# Register the HTTP Installation Server
service:install.suse:http://$HOSTNAME/REPOSITORY/DVD1/,en,65535
description=HTTP Repository
```

Substitua REPOSITÓRIO pelo caminho real do repositório no servidor. A linha service: deve ser digitada como uma linha contínua.

- b. Inicie o daemon OpenSLP usando **systemctl start slpd**.

16.5 Gerenciando um repositório SMB

Com o SMB, é possível importar as fontes de instalação de um servidor Microsoft Windows e iniciar a implantação do Linux mesmo sem nenhuma máquina Linux.

Para configurar um Compartilhamento do Windows exportado para armazenar o repositório do SUSE Linux Enterprise Server, faça o seguinte:

1. Efetue login na sua máquina Windows.

2. Crie um novo diretório para armazenar toda a árvore de instalação chamado INSTALL, por exemplo.
3. Exporte esse compartilhamento de acordo com o procedimento descrito na documentação do Windows.
4. Entre nesse compartilhamento e crie um subdiretório chamado PRODUTO. Substitua PRODUTO pelo nome real do produto.
5. Entre no diretório INSTALL/PRODUCT e copie cada meio em um diretório separado, como DVD1 e DVD2.

Para usar um compartilhamento SMB montado como repositório, faça o seguinte:

1. Inicialize o destino de instalação.
2. Selecione *Instalação*.
3. Pressione **F4** para a seleção do repositório.
4. Escolha SMB e digite o nome ou endereço IP da máquina Windows, o nome do compartilhamento (INSTALL/PRODUTO/DVD1, neste exemplo), o nome de usuário e a senha. A sintaxe é parecida com esta:

```
smb://workdomain;user:password@server/INSTALL/DVD1
```

Depois que você pressionar **Enter**, o YaST será iniciado, e você poderá executar a instalação.

16.6 Usando imagens ISO da mídia de instalação no servidor

Em vez de copiar as mídias físicas no diretório de servidor manualmente, você pode também montar as imagens ISO das mídias de instalação em seu servidor de instalação e usá-las como repositório. Para configurar um servidor HTTP, NFS ou FTP que usa imagens ISO em vez de cópias de mídia, faça o seguinte:

1. Faça download das imagens ISO e grave-as na máquina a ser usada como servidor de instalação.
2. Efetue login como root.

3. Escolha e crie um local apropriado para os dados de instalação, conforme descrito na [Seção 16.2, “Configurando um repositório NFS manualmente”](#), na [Seção 16.3, “Configurando um repositório FTP manualmente”](#) ou na [Seção 16.4, “Configurando um repositório HTTP manualmente”](#).
4. Crie subdiretórios para cada meio de instalação.
5. Para montar e descompactar cada imagem ISO no local final, emita o seguinte comando:

```
# mount -o loop PATH_TO_ISO PATH_TO_REPOSITORY/PRODUCT/MEDIUMX
```

Substitua `CAMINHO_PARA_ISO` pelo caminho da cópia local da imagem ISO. Substitua `CAMINHO_PARA_REPOSITÓRIO` pelo diretório de origem do servidor. Substitua `PRODUTO` pelo nome do produto e substitua `MÍDIAX` pelo tipo (CD ou DVD) e pelo número da mídia que você está usando.
6. Repita a etapa anterior para montar todas as imagens ISO necessárias ao seu produto.
7. Inicie seu servidor de instalação normalmente, conforme descrito na [Seção 16.2, “Configurando um repositório NFS manualmente”](#), na [Seção 16.3, “Configurando um repositório FTP manualmente”](#) ou na [Seção 16.4, “Configurando um repositório HTTP manualmente”](#).

Para montar as imagens ISO automaticamente no momento do boot, adicione as respectivas entradas de montagem a `/etc/fstab`. Uma entrada de acordo com o exemplo anterior seria semelhante a esta:

```
PATH_TO_ISO PATH_TO_REPOSITORY/PRODUCTMEDIUM auto loop
```


17 Preparando o ambiente de boot de rede

Este capítulo descreve como configurar um servidor DHCP e TFTP que fornecem a infraestrutura necessária para inicialização com PXE.

É possível instalar o SUSE® Linux Enterprise Server por meio de um PXE (Preboot Execution Environment). O hardware do cliente precisa suportar a inicialização via PXE. A rede precisa ter um servidor DHCP e um servidor TFTP para fornecer os dados necessários aos clientes. Este capítulo guiará você pela configuração dos servidores necessários.

O PXE inicializa apenas um kernel e um initrd. Ele pode ser usado para inicialização em um ambiente de instalação ou em sistemas ativos. Para configurar as fontes de instalação, consulte o [Capítulo 16, Configurando uma fonte de instalação de rede](#).

Esta seção aborda as tarefas de configuração necessárias em cenários complexos de inicialização. Contém exemplos de configurações prontas para aplicar referentes a DHCP, inicialização PXE, TFTP e Wake on LAN.

Nos exemplos, assumimos que os servidores DHCP, TFTP e NFS residem na mesma máquina com o IP 192.168.1.1. Todos os serviços podem residir em máquinas diferentes sem problemas. Mude os endereços IP conforme necessário.

17.1 Configurando um servidor DHCP

Um servidor DHCP oferece atribuições de endereço IP tanto dinâmico ([Seção 17.1.1, “Atribuição dinâmica de endereço”](#)) quanto estático ([Seção 17.1.2, “Atribuindo endereços IP estáticos”](#)) aos clientes de rede. Ele divulga servidores, rotas e domínios. Para servidores TFTP, o DHCP também inclui os arquivos kernel e initrd. Os arquivos que precisam ser carregados dependem da arquitetura da máquina de destino e se o boot de BIOS ou UEFI legado foi utilizado. Os clientes transmitem o tipo de arquitetura nas solicitações DHCP. Com base nessas informações, o servidor DHCP decide de quais arquivos o cliente deve fazer download para inicialização.



Atenção: Falha na instalação do PXE e do AutoYaST

A partir do SUSE Linux Enterprise 15.0, há condições especiais que causam falha no boot do PXE e nas instalações do AutoYaST. Consulte a [Seção 17.1.3, “Falhas na instalação do PXE e do AutoYaST”](#) para obter mais informações e saber a solução.

17.1.1 Atribuição dinâmica de endereço

O exemplo a seguir mostra como configurar um servidor DHCP que atribui dinamicamente endereços IP a clientes e divulga servidores, roteadores, domínios e arquivos de boot.

1. Efetue login como root na máquina que hospeda o servidor DHCP.
2. Habilite o servidor DHCP executando **`systemctl enable dhcpd`**.
3. Anexe as linhas seguintes a uma configuração de sub-rede do arquivo de configuração de seu servidor DHCP localizado em `/etc/dhcpd.conf`:

```
# The following lines are optional
option domain-name "my.lab";
option domain-name-servers 192.168.1.1;
option routers 192.168.1.1;
option ntp-servers 192.168.1.1;
ddns-update-style none;
default-lease-time 3600;

# The following lines are required
option arch code 93 = unsigned integer 16; # RFC4578
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    next-server 192.168.1.1;
    range 192.168.1.100 192.168.1.199;
    default-lease-time 3600;
    max-lease-time 3600;
    if option arch = 00:07 or option arch = 00:09 {
        filename "/EFI/x86/grub.efi";
    }
    else if option arch = 00:0b {
        filename "/EFI/aarch64/bootaa64.efi";
    }
    else {
        filename "/BIOS/x86/pxelinux.0";
    }
}
```

Este exemplo de configuração usa a sub-rede `192.168.1.0/24` com o DHCP, o DNS e o gateway no servidor com o IP `192.168.1.1`. Verifique se todos os endereços IP mudam de acordo com o layout da rede. Para obter mais informações sobre as opções disponíveis em `dhcpd.conf`, consulte a página de manual sobre `dhcpd.conf`.

4. Reinicie o servidor DHCP executando **`systemctl restart dhcpd`**.

17.1.2 Atribuindo endereços IP estáticos

Um servidor DHCP também pode atribuir endereços IP estáticos e nomes de host aos clientes de rede. Um caso de uso é atribuir endereços estáticos a servidores. Outro caso de uso é restringir os clientes que podem ingressar na rede àqueles com os endereços IP estáticos atribuídos e sem fornecer pools de endereços dinâmicos.

Modifique a configuração DHCP acima de acordo com o exemplo a seguir:

```
group {
  host test {
    hardware ethernet MAC_ADDRESS;
    fixed-address IP_ADDRESS;
  }
}
```

A declaração de host atribui um nome de host ao destino da instalação. Para vincular o nome de host e o endereço IP a um host específico, você deve especificar o endereço de hardware (MAC) do cliente. Substitua todas as variáveis usadas neste exemplo pelos valores reais que correspondem ao seu ambiente e, em seguida, grave as mudanças e reinicie o servidor DHCP.

17.1.3 Falhas na instalação do PXE e do AutoYaST

A partir do SUSE Linux Enterprise 15.0 e do ISC DHCP 4.3.x, há circunstâncias especiais que causam falha no boot do PXE e nas instalações do AutoYaST. Se o seu servidor DHCP não tiver um pool de endereços IP dinâmicos disponíveis, mas permitir apenas endereços estáticos predefinidos por cliente, e os clientes enviarem identificadores de cliente RFC 4361, as instalações do PXE/AutoYaST não funcionarão. (Ao permitir apenas os endereços atribuídos a clientes de rede específicos sem fornecer pools de endereços dinâmicos, você impede que máquinas aleatórias ingressem na rede.)

Quando um novo sistema é iniciado no PXE, ele envia uma solicitação ao servidor DHCP e se identifica usando um identificador de cliente criado com base no tipo de hardware e no endereço MAC da interface de rede. Trata-se de um `client-id` RFC 2132. Em seguida, o servidor DHCP oferece o endereço IP atribuído. Na sequência, o kernel de instalação é carregado e envia outra solicitação DHCP, mas o `client-id` é diferente e enviado no formato RFC 4361. O servidor DHCP não o reconhecerá como sendo o mesmo cliente e procurará um endereço IP dinâmico livre, que não está disponível, e a instalação será interrompida.

A solução é configurar os clientes para enviar IDs de cliente RFC 2132. Para enviar um `client-id` RFC 2132 durante a instalação, use `linuxrc` para especificar o seguinte comando `ifcfg`:

```
ifcfg=eth0=dhcp,DHCLIENT_CLIENT_ID=01:03:52:54:00:02:c2:67,  
DHCLIENT6_CLIENT_ID=00:03:52:54:00:02:c2:67
```

O `client-id` DHCPv4 RFC 2132 que costuma ser usado no Ethernet é construído com base no tipo de hardware (`01` para Ethernet) e seguido pelo endereço do hardware (endereço MAC), por exemplo:

```
01:52:54:00:02:c2:67
```

O `client-id` DHCPv4 RFC 4361 tenta corrigir o problema de identificação de uma máquina que tem mais de uma interface de rede. O novo `client-id` DHCPv4 tem o mesmo formato que o `client-id` DHCPv6. Ele começa com o prefixo `0xff`, em vez do tipo de hardware, seguido pelo IAID (o ID de associação de endereço de interface que descreve a interface na máquina) DHCPv6, seguido pelo Identificador Exclusivo (DUID, DHCP Unique Identifier) DHCPv6, que identifica a máquina exclusivamente.

Ao usar o DUID acima baseado no endereço do hardware e no tipo de hardware, o novo `client-id` DHCPv4 RFC 4361 é:

- Ao usar os últimos bytes do endereço MAC como o IAID:
`ff:00:02:c2:67:00:01:xx:xx:xx:xx:52:54:00:02:c2:67`
- Quando o IAID é um número simples incrementado:
`ff:00:00:00:01:00:01:xx:xx:xx:xx:52:54:00:02:c2:67`

O campo `xx:xx:xx:xx` na Marcação de Horário de Camada de Link DUID (DUID-LLT, DUID-Link-Layer Timestamp) é a marcação de horário da criação. Uma Camada de Link DUID (DUID-LL, DUID-Link-Layer) (`00:03:00:01:$MAC`) não tem uma marcação de horário.

Para obter mais informações sobre como usar o `linuxrc`, consulte o *Guia do AutoYaST*. Consulte também `man 4 initrd` e a documentação referente às opções `dhcp4 "create-cid"`, `dhcp6 "default-duid"` em `man 5 wicked-config`, `wicked duid --help` e `wicked iaid --help`.

17.2 Configurando um servidor TFTP

O procedimento a seguir descreve como preparar o servidor para que as máquinas cliente com UEFI e BIOS possam ser inicializadas remotamente usando os arquivos exportados pelo TFTP.

17.2.1 Instalando um servidor TFTP

Para instalar um servidor TFTP, siga o procedimento abaixo:

1. Instale o pacote `tftp`.

```
> sudo zypper in tftp
```

2. Revise a configuração do `tftpd` em `/etc/sysconfig/tftp` e adicione ou mude as opções conforme necessário. Consulte o [man 8 tftpd](#) para obter mais detalhes. O daemon do TFTP funciona sem mudar a configuração. O diretório raiz padrão para os arquivos é `/srv/tftpboot`.
3. Verifique se o `tftpd` foi iniciado no momento da inicialização e reinicie-o para ler a nova configuração.

```
> sudo systemctl enable tftp.socket  
> sudo systemctl restart tftp.socket
```

17.2.2 Instalando arquivos para inicialização

O SUSE Linux Enterprise Server fornece os arquivos necessários para inicialização via PXE nas máquinas BIOS ou UEFI. As seguintes arquiteturas de hardware são suportadas:

- AMD64/Intel 64
- AArch64
- POWER
- IBM Z

Os arquivos necessários para a inicialização de uma arquitetura de hardware específica estão incluídos em um pacote RPM. Instale-o na máquina que executa o servidor TFTP:

```
> sudo zypper in tftpboot-installation-SLE-OS_VERSION-ARCHITECTURE
```

Substitua `OS_VERSION` pelo número da versão da instalação do SUSE Linux Enterprise Server, por exemplo, `SLE-15-SP3-x86_64`, e `ARCHITECTURE` pela arquitetura do seu sistema, como `x86_64`. Desse modo, o texto resultante terá a seguinte aparência: `tftpboot-installation-SLE-15-SP3-x86_64`. Execute `zypper se tftpboot` para pesquisar todas as arquiteturas e versões disponíveis.

Os arquivos serão instalados em `/srv/tftpboot/SLES-OS_VERSION-ARCHITECTURE`. Você também pode copiar os arquivos de outras versões e arquiteturas do SUSE Linux Enterprise Server para o diretório `/srv/tftpboot`.



Dica: Atendendo a arquiteturas diferentes

A arquitetura do hardware do cliente e do servidor pode variar. Por exemplo, você pode executar um servidor TFTP AMD64/Intel 64 e fornecer um ambiente inicializável para as máquinas cliente AArch64 instalando o pacote `tftpboot-installation-SLE-15-SP3-aarch64`.



Nota: Diretório `/srv/tftpboot/` existente

Se o diretório `/srv/tftpboot/` já existir na máquina, todos os arquivos serão instalados em `/usr/share/tftpboot-installation/`. Esse é o caso do upgrade do servidor PXE de uma versão anterior do SLES.

Para corrigir esse problema, copie os arquivos manualmente de `/usr/share/tftpboot-installation/` para `/srv/tftpboot/`. Se preferir, remova o `/srv/tftpboot/` e reinstale o pacote `tftpboot-installation-SLE-OS_VERSION-ARCHITECTURE`.

17.2.3 Configurando o PXELINUX

Abra o arquivo `/srv/tftpboot/SLE-OS_VERSION-ARCHITECTURE/net/pxelinux.cfg/default` em um editor. Substitua o caminho para o parâmetro `install` de acordo com a sua configuração, conforme descrito no [Capítulo 16, Configurando uma fonte de instalação de rede](#). Substitua também `SERVIDOR_TFTP` pelo endereço IP do servidor TFTP. Para obter uma visão geral das opções de configuração PXELINUX, consulte a [Seção 17.3, “Opções de configuração PXELINUX”](#).

```
default linux

# install
label linux
    ipappend 2
    kernel boot/ARCHITECTURE/loader/linux
    append initrd=boot/ARCHITECTURE/loader/initrd instsys=tftp://TFTP_SERVER/
    SLE-OS_VERSION-ARCHITECTURE/boot/ARCHITECTURE/root install=PROTOCOL://SERVER_IP:/PATH
```

```
display message
implicit 1
prompt 1
timeout 50
```

Para obter detalhes sobre os parâmetros de boot que são usados na linha `append`, consulte a [Seção 7.3, “Lista de parâmetros de boot importantes”](#).

Se necessário, edite o `/srv/tftpboot/SLE-OS_VERSION-ARCHITECTURE/net/pxelinux.cfg/message` para exibir uma mensagem no menu de boot.

17.2.4 Preparando o boot PXE para EFI com GRUB2

Normalmente, os arquivos de configuração do GRUB2 não exigem modificações. No entanto, as configurações padrão não incluem um recurso de rede para o sistema de instalação. Para executar uma instalação completa do SUSE Linux Enterprise Server pela rede, você precisa especificar o parâmetro `install` na instrução `linuxefi` do arquivo `/srv/tftpboot/SLE-OS_VERSION-ARCHITECTURE/EFI/BOOT/grub.cfg`. Consulte a [Seção 7.3.3, “Especificando a fonte de instalação”](#) para obter mais informações sobre o parâmetro `install`.

17.3 Opções de configuração PXELINUX

As opções relacionadas aqui são um subconjunto de todas as opções disponíveis para o arquivo de configuração PXELINUX.

APPEND OPTIONS

Adiciona uma ou mais opções à linha de comando do kernel. São adicionadas para inicializações manuais e automáticas. As opções são adicionadas no início da linha de comando do kernel, normalmente permitindo que as opções de kernel digitadas explicitamente as substituam.

APPEND -

Não anexa nada. `APPEND` com um único hífen como argumento em uma seção `LABEL` pode ser usado para anular um `APPEND` global.

DEFAULT KERNEL_OPTIONS...

Configura a linha de comando padrão do kernel. Se PXELINUX é inicializado automaticamente, atua como se as entradas após DEFAULT tivessem sido digitadas no prompt de boot, exceto a opção auto, que é adicionada automaticamente, indicando uma inicialização automática.

Se não houver nenhum arquivo de configuração ou nenhuma entrada DEFAULT definida no arquivo de configuração, o padrão será o nome do kernel “linux” sem opções.

IFAPPEND FLAG

Adiciona uma opção específica à linha de comando do kernel de acordo com o valor *FLAG*. A opção IFAPPEND está disponível apenas no PXELINUX. *FLAG* espera um valor, descrito em *Tabela 17.1, “Opções de linha de comando do kernel geradas e adicionadas do IFAPPEND”*:

TABELA 17.1: OPÇÕES DE LINHA DE COMANDO DO KERNEL GERADAS E ADICIONADAS DO IFAPPEND

Argumento	Linha de comando do kernel gerada/descrição
<u>1</u>	<div>ip=CLIENT_IP:BOOT_SERVER_IP:GW_IP:NETMASK</div> <p>Os marcadores são substituídos de acordo com a entrada do servidor DHCP/BOOTP ou boot PXE.</p> <p>Observe que essa opção não substitui a execução de um cliente DHCP no sistema inicializado. Sem as renovações regulares, o aluguel adquirido pelo BIOS PXE vai expirar, disponibilizando o endereço IP para reutilização do servidor DHCP.</p>
<u>2</u>	<div>BOOTIF=MAC_ADDRESS_OF_BOOT_INTERFACE</div> <p>Essa opção é útil para evitar tempos de espera quando o servidor de instalação investiga uma interface LAN em seguida da outra, até obter uma resposta de um servidor DHCP. Essa opção permite que um programa initrd determine de qual interface o sistema foi inicializado. O linuxrc lê essa opção e utiliza essa interface de rede.</p>
<u>4</u>	<div>SYSUUID=SYSTEM_UUID</div> <p>Adiciona UUIDs como hexadecimais em minúsculas, consulte /usr/share/doc/packages/syslinux/pxelinux.txt</p>

LABEL LABEL KERNEL IMAGE APPEND OPTIONS...

Se LABEL foi inserido como o kernel de boot, indica que o PXELINUX deve inicializar a IMAGE e que as opções APPEND especificadas devem ser usadas. Elas substituem as que foram especificadas na seção global do arquivo, antes do primeiro comando LABEL. O padrão para IMAGE é o mesmo de LABEL e, se não for fornecido nenhum APPEND, o padrão será usar a entrada global (se houver). Até 128 entradas LABEL são permitidas.

E PXELINUX usa a seguinte sintaxe:

```
label MYLABEL
  kernel MYKERNEL
  append MYOPTIONS
```

Os rótulos são desmembrados como se fossem nomes de arquivo e deverão ser exclusivos após o desmembramento. Por exemplo, não seria possível distinguir os dois rótulos “v2.6.30” e “v2.6.31” em PXELINUX, pois ambos são desmembrados em um mesmo nome de arquivo do DOS.

O kernel não precisa ser do Linux. Ele também pode ser um setor de boot ou um arquivo COMBOOT.

LOCALBOOT TYPE

Em PXELINUX, especificar LOCALBOOT 0 em vez de uma opção KERNEL significa chamar este rótulo específico e causa uma inicialização de disco local em vez de uma inicialização de kernel.

Argumento	Descrição
<u>0</u>	Executa uma inicialização normal
<u>4</u>	Executa uma inicialização local com o driver UNDI (Universal Network Driver Interface) ainda residente na memória
<u>5</u>	Realiza uma inicialização local com toda a pilha PXE, incluindo o driver UNDI, ainda residente na memória

Todos os outros valores são indefinidos. Se você não sabe quais são as pilhas UNDI ou PXE, especifique 0.

TIMEOUT *TIME-OUT*

Indica quanto tempo esperar no prompt de boot até inicializar automaticamente, em unidades de 1/10 de segundo. O tempo de espera é cancelado quando o usuário digita algo no teclado, considerando que ele concluirá o comando que começou. O tempo de espera zero desabilita completamente o tempo de espera (que é também o padrão). O valor do tempo de espera máximo possível é 35996 (pouco menos de uma hora).

PROMPT *val_flag*

Se `flag_val` for 0, o prompt de boot apenas será exibido se a tecla **Shift** ou **Alt** for pressionada ou se **Caps Lock** ou **Scroll Lock** estiver ativado (padrão). Se `val_flag` for 1, exibirá sempre o prompt de boot.

```
F2  FILENAME
F1  FILENAME
..etc..
F9  FILENAME
F10 FILENAME
```

Exibe o arquivo indicado na tela quando uma tecla de função é pressionada no prompt de boot. Isso pode ser usado para implementar a ajuda online de pré-inicialização (supostamente para as opções de linha do comando do kernel). Para compatibilidade com versões anteriores, **F10** também pode ser digitado como **F0**. Observe que ainda não há um meio de vincular nomes de arquivo a **F11** e **F12**.

17.4 Preparando o sistema de destino para boot PXE

Prepare o BIOS do sistema para a inicialização PXE incluindo a opção PXE na ordem de inicialização do BIOS.



Atenção: Ordem de boot do BIOS

Não coloque a opção PXE na frente do parâmetro de boot do disco rígido no BIOS. Do contrário, o sistema tentaria se reinstalar sempre que fosse inicializado.

17.5 Usando wake-on-LAN para ativações remotas

Wake-on-LAN (WOL) é um padrão Ethernet para ativar remotamente um computador enviando para ele um sinal de ativação pela rede. Esse sinal é chamado de “magic packet”. Instale o WOL nas máquinas cliente para habilitar as ativações remotas e em todas as máquinas que deseja usar para enviar o sinal de ativação. O magic packet é transmitido pela porta UDP 9 para o endereço MAC da interface de rede na máquina cliente.

Quando são encerrados, geralmente os computadores não são totalmente desligados, mas permanecem em um modo de baixa energia. Quando a interface de rede suporta WOL, ela escuta o sinal de ativação magic packet quando a máquina é desligada. Você pode enviar o magic packet manualmente ou programar as ativações em um Cron na máquina de envio.

17.5.1 Pré-requisitos

O WOL funciona com placas Ethernet com e sem fio compatíveis.

Talvez seja necessário habilitar o WOL no BIOS/UEFI do sistema.

Verifique as configurações de BIOS/UEFI para boot PXE e confirme se ele está desabilitado para evitar reinstalações acidentais.

Ajuste o firewall para permitir o tráfego pela porta UDP 9.

17.5.2 Verificando o suporte a Ethernet com fio

Execute o seguinte comando para verificar se uma interface Ethernet com fio suporta WOL:

```
> sudo ethtool eth0 | grep -i wake-on  
Supports Wake-on: pumbg  
Wake-on: g
```

A saída de exemplo mostra que eth0 suporta WOL, indicado pelo flag g na linha Supports Wake-on. Wake-on: g mostra que o WOL já está habilitado, portanto, essa interface está pronta para receber sinais de ativação. Se o WOL não estiver habilitado, habilite-o com este comando:

```
> sudo ethtool -s eth0 wol g
```

17.5.3 Verificando o suporte à interface wireless

Wakeup-over-wifi, ou WoWLAN, requer uma interface de rede wireless com suporte a WoWLAN. Faça o teste com o comando `iw`, que faz parte do pacote `iw`:

```
> sudo zypper in iw
```

Encontre o nome do seu dispositivo:

```
> sudo iw dev
phy#0
    Interface wlan2
        ifindex 3
        wdev 0x1
        addr 9c:ef:d5:fe:01:7c
        ssid accesspoint
        type managed
        channel 11 (2462 MHz), width: 20 MHz, center1: 2462 MHz
        txpower 20.00 dBm
```

Neste exemplo, o nome do dispositivo a ser usado para consultar o suporte a WoWLAN é `phy#0`. Este exemplo mostra que ele não é suportado:

```
> sudo iw phy#0 wowlan show
command failed: Operation not supported (-95)
```

Este exemplo mostra uma interface com suporte a WoWLAN, mas ele não está habilitado:

```
> sudo iw phy#0 wowlan show
WoWLAN is disabled
```

Habilite-o:

```
> sudo iw phy#0 wowlan enable magic-packet
WoWLAN is enabled:
* wake up on magic packet
```

17.5.4 Instalando e testando o WOL

Para usar o WOL, instale o pacote `wol` nas máquinas cliente e de envio:

```
> sudo zypper in wol
```

Instale o `wol-udev-rules` nas máquinas cliente. Esse pacote instala uma regra udev que habilita o WOL automaticamente na inicialização.

Obtenha o endereço MAC da interface de rede na máquina cliente:

```
> sudo ip addr show eth0|grep ether  
link/ether 7c:ef:a5:fe:06:7c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
```

Na saída de exemplo, `7c:ef:a5:fe:06:7c` é o endereço MAC.

Encerre a máquina cliente e envie a ela um sinal de ativação de outro computador na mesma sub-rede:

```
> wol 7c:ef:a5:fe:06:7c
```

Se a máquina de destino e o segundo dispositivo estiverem na mesma rede, mas em sub-redes diferentes, especifique o endereço de broadcast da sua máquina de destino:

```
> wol -i 192.168.0.63 7c:ef:a5:fe:06:7c
```

Como o WOL usa os domínios de broadcast, a máquina de envio deve estar na mesma rede, embora ela possa estar em um segmento de rede diferente.

É possível enviar o magic packet de uma rede diferente. Um método é o encaminhamento de porta, quando o roteador oferece suporte a encaminhamento de porta para um endereço de broadcast. Um método mais seguro é conectar-se a um host da rede via SSH e enviar o magic packet desse host.

18 Configurando um servidor de boot HTTP UEFI

Este capítulo descreve como instalar e configurar um servidor de boot HTTP UEFI.

18.1 Introdução

O Boot HTTP combina DHCP, DNS e HTTP para possibilitar a inicialização e a implantação de sistemas na rede. O Boot HTTP pode ser usado como um substituto de alto desempenho do PXE. O Boot HTTP permite inicializar um servidor de um URI por HTTP, transferindo rapidamente arquivos grandes, como o kernel do Linux e o sistema de arquivos raiz de servidores fora da rede local.

18.1.1 Configurando a máquina cliente

A habilitação do Boot HTTP em uma máquina cliente física depende do seu hardware específico. Consulte a documentação para obter mais informações sobre como habilitar o Boot HTTP em sua máquina específica.

18.1.2 Preparação

A configuração descrita aqui usa sub-redes com IP 192.168.111.0/24 (IPv4) e 2001:db8:f00f:cafe::/64 (IPv6), e os endereços IP de servidor são 192.168.111.1 (IPv4) e 2001:db8:f00f:cafe::1/64 (IPv6), como exemplos. Ajuste esses valores para corresponder à sua configuração específica.

Instale os seguintes pacotes na máquina que planeja usar como servidor de Boot HTTP: dhcp-server, apache2 (ou lighttpd) e dnsmasq.

18.2 Configurando o servidor

18.2.1 Servidor DNS

Embora a configuração do servidor DNS seja opcional, ela permite que você atribua um nome amigável ao servidor de Boot HTTP. Para configurar o servidor DNS, adicione o seguinte ao arquivo `/etc/dnsmasq.conf`:

```
interface=eth0
addn-hosts=/etc/dnsmasq.d/hosts.conf
```

Atribua um nome de domínio aos endereços IP no arquivo `/etc/dnsmasq.d/hosts.conf`:

```
192.168.111.1 www.httpboot.local
2001:db8:f00f:cafe::1 www.httpboot.local
```

Inicie o servidor DNS.

```
systemctl start dnsmasq
```



Nota: Usar o carregador de boot shim

Devido a uma mudança no UEFI 2.7, recomendamos o uso de um carregador de boot shim do SLE 15 ou versão mais recente para evitar possíveis erros causados pelo nó DNS adicional.

18.2.1.1 Configurando o servidor DHCPv4

Antes de configurar os servidores DHCP, especifique a interface de rede para eles em `/etc/sysconfig/dhcpd`:

```
DHCPD_INTERFACE="eth0"
DHCPD6_INTERFACE="eth0"
```

Dessa forma, os servidores DHCP fornecem o serviço apenas na interface `eth0`.

Para configurar um servidor DHCPv4 para Boot PXE e Boot HTTP, adicione a seguinte configuração ao arquivo `/etc/dhcpd.conf`:

```
option domain-name-servers 192.168.111.1;
option routers 192.168.111.1;
```

```

default-lease-time 14400;
ddns-update-style none;
subnet 192.168.111.0 netmask 255.255.255.0 {
    range dynamic-bootp 192.168.111.100 192.168.111.120;
    default-lease-time 14400;
    max-lease-time 172800;
    class "pxeclients"{
        match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient";
        next-server 192.168.111.1;
        filename "/bootx64.efi";
    }
    class "httpclients" {
        match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 10) = "HTTPClient";
        option vendor-class-identifier "HTTPClient";
        filename "http://www.httpboot.local/sle/EFI/B00T/bootx64.efi";
    }
}

```

Observe que o servidor DHCPv4 deve usar o parâmetro `HTTPClient` para o ID da classe do fornecedor, pois o cliente o utiliza para identificar uma oferta de Boot HTTP.

Inicie o daemon DHCP:

```
systemctl start dhcpd
```

18.2.1.2 Configurando o servidor DHCPv6

Para configurar o servidor DHCPv6, adicione a seguinte configuração a `/etc/dhcpd6.conf`:

```

option dhcp6.bootfile-url code 59 = string;
option dhcp6.vendor-class code 16 = {integer 32, integer 16, string};
subnet6 2001:db8:f00f:cafe::/64 {
    range6 2001:db8:f00f:cafe::42:10 2001:db8:f00f:cafe::42:99;
    option dhcp6.bootfile-url "http://www.httpboot.local/sle/EFI/B00T/bootx64.efi";
    option dhcp6.name-servers 2001:db8:f00f:cafe::1;
    option dhcp6.vendor-class 0 10 "HTTPClient";
}

```

Essa configuração define o tipo de URL de boot, a classe do fornecedor e outras opções necessárias. Semelhante às configurações do DHCPv4, é necessário informar o URL de boot, que deve ter um endereço IPv6. Também é necessário especificar a opção de classe do fornecedor. No DHCPv6, ela consiste no número da empresa e nos dados da classe do fornecedor (tamanho e conteúdo). Como o driver de Boot HTTP ignora o número da empresa, você pode defini-lo como `0`. O conteúdo dos dados da classe do fornecedor precisa ser `HTTPClient`; do contrário, o cliente ignorará a oferta.

A implementação do Boot HTTP mais antiga, que não segue o RFC 3315 (<https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3315>), requer uma configuração diferente:

```
option dhcp6.bootfile-url code 59 = string;
option dhcp6.vendor-class code 16 = string;
    subnet6 2001:db8:f00f:cafe::/64 {
        range6 2001:db8:f00f:cafe::42:10 2001:db8:f00f:cafe::42:99;
        option dhcp6.bootfile-url "http://www.httpboot.local/sle/EFI/B00T/bootx64.efi;
    option dhcp6.name-servers 2001:db8:f00f:cafe::1;
    option dhcp6.vendor-class "HTTPClient";
}
```

Inicie o daemon `dhcpcv6`.

```
systemctl start dhcpcd6
```

18.2.1.2.1 Configurando o servidor DHCPv6 para boot PXE e HTTP

Usando a seguinte configuração, é possível definir o servidor DHCPv6 para Boot PXE e Boot HTTP:

```
option dhcp6.bootfile-url code 59 = string;
option dhcp6.vendor-class code 16 = {integer 32, integer 16, string};

subnet6 2001:db8:f00f:cafe::/64 {
    range6 2001:db8:f00f:cafe::42:10 2001:db8:f00f:cafe::42:99;

    class "PXEClient" {
        match substring (option dhcp6.vendor-class, 6, 9);
    }

    subclass "PXEClient" "PXEClient" {
        option dhcp6.bootfile-url "tftp://[2001:db8:f00f:cafe::1]/bootloader.efi";
    }

    class "HTTPClient"; {
        match substring (option dhcp6.vendor-class, 6, 10);
    }

    subclass "HTTPClient" "HTTPClient" {
        option dhcp6.bootfile-url "http://www.httpboot.local/sle/EFI/B00T/bootx64.efi";
        option dhcp6.name-servers 2001:db8:f00f:cafe::1;
        option dhcp6.vendor-class 0 10 "HTTPClient";
    }
}
```

Também é possível corresponder a classe do fornecedor a uma arquitetura específica, conforme mostrado a seguir:

```
class "HTTPClient" {
    match substring (option dhcp6.vendor-class, 6, 21);
}

subclass "HTTPClient" "HTTPClient":Arch:00016 {
    option dhcp6.bootfile-url "http://www.httpboot.local/sle/EFI/B00T/bootx64.efi";
    option dhcp6.name-servers 2001:db8:f00f:cafe::1;
    option dhcp6.vendor-class 0 10 "HTTPClient";
}
```

Nesse exemplo, `HTTPClient:Arch:00016` refere-se a um cliente de Boot HTTP AMD64/Intel 64. Essa configuração permite que o servidor atenda a diferentes arquiteturas simultaneamente.

18.2.1.2.2 Configurando o firewall

Se os pacotes DHCPv6 forem descartados pelo filtro RP no firewall, verifique o registro dele. Se ele incluir a entrada `rpfilter_DROP`, desabilite o filtro usando a seguinte configuração em `/etc/firewalld/firewalld.conf`:

`IPv6_rpfilter=no`

18.2.1.3 Implantando um servidor TFTP (opcional)

Para oferecer suporte a Boot PXE e Boot HTTP, implante um servidor TFTP. Instale o `tftp` e inicie o serviço:

```
systemctl start tftp.socket
systemctl start tftp.service
```

Também é necessário instalar um pacote `tftpboot-installation` específico para uso com Boot PXE. Execute o comando **zypper se tftpboot** para listar os pacotes `tftp-installation` disponíveis e, em seguida, instale o pacote para a versão e a arquitetura desejadas do sistema, por exemplo `tftpboot-installation-SLE-15-SP3-x86_64`. Por exemplo, `tftpboot-installation-SLE-VERSION-x86_64` (substitua `VERSÃO` pela versão real). Copie o conteúdo do diretório `SLE-VERSION-x86_64` para o diretório raiz do servidor TFTP:

Para obter mais informações, consulte `/usr/share/tftpboot-installation/SLE-VERSÃO-x86_64/README`

18.2.1.4 Configurando o servidor HTTP

Copie todo o conteúdo da imagem ISO do primeiro sistema para o diretório `/srv/www/htdocs/sle/`. Edite o arquivo `/srv/www/htdocs/sle/grub.cfg`. Use o exemplo a seguir como referência:

```
timeout=60
default=1

menuentry 'Installation IPv4' --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os {
    set gfxpayload=keep
    echo 'Loading kernel ...'
    linuxefi /sle/boot/x86_64/loader/linux install=http://www.httpboot.local/sle
    echo 'Loading initial ramdisk ...'
    initrdefi /sle/boot/x86_64/loader/initrd
}

menuentry 'Installation IPv6' --class opensuse --class gnu-linux --class gnu --class os {
    set gfxpayload=keep
    echo 'Loading kernel ...'
    linuxefi /sle/boot/x86_64/loader/linux install=install=http://www.httpboot.local/sle
    ipv6only=1 ifcfg=*dhcp6,DHCLIENT6_MODE=managed
    echo 'Loading initial ramdisk ...'
    initrdefi /sle/boot/x86_64/loader/initrd
}
```

18.2.1.4.1 Configurando o `lighttpd`

Para habilitar o suporte a IPv4 e IPv6 no `lighttpd`, modifique `/etc/lighttpd/lighttpd.conf` da seguinte maneira:

```
##
## Use IPv6?
##
#server.use-ipv6 = "enable"
$SERVER["socket"] == "[::]:80" { }
```

Inicie o daemon `lighttpd`:

```
systemctl start lighttpd
```

18.2.1.4.2 Configurando o apache2

O Apache não requer configuração adicional. Inicie o daemon `apache2`:

```
systemctl start apache2
```

18.2.1.5 Habilitando o suporte SSL para o servidor HTTP (opcional)

Para usar o Boot HTTPS, você precisa converter uma certificação do servidor existente no formato `DER` e registrá-la no firmware do cliente.

Supondo que você já tenha um certificado instalado no servidor, converta-o no formato `DER` para usá-lo com o cliente executando o seguinte comando:

```
openssl x509 -in CERTIFICATE.crt -outform der -out CERTIFICATE.der
```

18.2.1.5.1 Registrar a certificação do servidor no firmware do cliente

O procedimento exato de registro do certificado convertido depende da implementação específica do firmware do cliente. Para determinados hardwares, você precisa registrar o certificado manualmente pela IU do firmware usando um dispositivo de armazenamento externo que tenha o certificado. As máquinas com suporte ao Redfish podem registrar o certificado remotamente. Consulte a documentação do seu hardware específico para obter mais informações sobre o registro de certificados.

18.2.1.5.2 Habilitando o suporte a SSL no lighttpd

Como o lighttpd precisa da chave privada e do certificado no mesmo arquivo, unifique-os usando o seguinte comando:

```
cat CERTIFICATE.crt server.key > CERTIFICATE.pem
```

Copie `CERTIFICATE.pem` para o diretório `/etc/ssl/private/`.

```
cp server-almighty.pem /etc/ssl/private/  
chown -R root:lighttpd /etc/ssl/private/server-almighty.pem  
chmod 640 /etc/ssl/private/server-almighty.pem
```

Verifique se `mod_openssl` está listado na seção `server.modules` do arquivo `/etc/lighttpd/modules.conf`, por exemplo:

```
server.modules = (
```

```
"mod_access",  
"mod_openssl",  
)
```

Adicione as seguintes linhas à seção SSL Support em /etc/lighttpd/lighttpd.conf:

```
# IPv4  
$SERVER["socket"] == ":443" {  
    ssl.engine          = "enable"  
    ssl.pemfile         = "/etc/ssl/private/server-almighty.pem"  
}  
# IPv6  
$SERVER["socket"] == "[::]:443" {  
    ssl.engine          = "enable"  
    ssl.pemfile         = "/etc/ssl/private/server-almighty.pem"  
}
```

Reinicie o `lighttpd` para ativar o suporte a SSL:

```
systemctl restart lighttpd
```

18.2.1.5.3 Habilitando o suporte a SSL no Apache

Abra o arquivo /etc/sysconfig/apache2 e adicione o flag SSL da seguinte maneira:

```
APACHE_SERVER_FLAGS="SSL"
```

Verifique se o módulo ssl está listado em APACHE_MODULES, por exemplo:

Em seguida, copie a chave privada e o certificado para o diretório /etc/apache2/.

```
cp server.key /etc/apache2/ssl.key/  
chown wwwrun /etc/apache2/ssl.key/server.key  
chmod 600 /etc/apache2/ssl.key/server.key  
cp server.crt /etc/apache2/ssl.crt/
```

Crie a configuração `ssl vhost`.

```
cd /etc/apache2/vhosts.d  
cp vhost-ssl.template vhost-ssl.conf
```

Edite /etc/apache2/vhosts.d/vhost-ssl.conf para mudar a chave privada e o certificado:

```
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl.crt/server.crt  
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl.key/server.key
```

Reinicie o apache para ativar o suporte a SSL:

```
systemctl restart apache2
```

18.2.1.5.4 Modificar a configuração do DHCP

Substitua o prefixo `http://` por `https://` no `dhcpd.conf/dhcpd6.conf` e reinicie o servidor DHCP.

```
systemctl restart dhcpd  
systemctl restart dhcpd6
```

18.3 Inicializando o cliente por boot HTTP

Se o firmware já suporta o boot HTTP, conecte o cabo e escolha a opção de boot correta.

19 Implantando pré-instalações personalizadas

A implementação de pré-instalações personalizadas do SUSE Linux Enterprise Server em muitas máquinas idênticas dispensa a instalação de cada uma delas separadamente e oferece uma instalação padronizada para os usuários finais.

Com o firstboot do YaST, crie imagens de pré-instalação personalizadas e determine o workflow das etapas finais de personalização que envolvem interação do usuário final (ao contrário do AutoYaST, que permite instalações completamente automatizadas).

A criação de uma instalação personalizada, a implementação dessa instalação em seu hardware e a personalização do produto final envolve as seguintes etapas:

1. Prepare a máquina master que tem o disco que precisa ser clonado para as máquinas clientes. Para obter mais informações, consulte a [Seção 19.1, “Preparando a máquina master”](#).
2. Personalize o workflow do firstboot. Para obter mais informações, consulte a [Seção 19.2, “Personalizando a instalação do firstboot”](#).
3. Clone o disco da máquina master e implemente essa imagem nos discos dos clientes. Para obter mais informações, consulte a [Seção 19.3, “Clonando a instalação master”](#).
4. Oriente o usuário final a personalizar a instância do SUSE Linux Enterprise Server. Para obter mais informações, consulte a [Seção 19.4, “Personalizando a instalação”](#).

19.1 Preparando a máquina master

Para preparar uma máquina master para um workflow do firstboot, faça o seguinte:

1. Insira a mídia de instalação na máquina master.
2. Inicialize a máquina.
3. Execute uma instalação normal, incluindo todas as etapas de configuração necessárias, e selecione o pacote `yast2-firstboot` para instalação.
4. Para definir seu próprio workflow de etapas de configuração do YaST para o usuário final ou adicionar seus próprios módulos do YaST a esse workflow, continue na [Seção 19.2, “Personalizando a instalação do firstboot”](#). Caso contrário, vá diretamente para a [Passo 5](#).

5. Habilite o firstboot como root:

Crie um arquivo vazio `/var/lib/YaST2/reconfig_system` para acionar a execução do firstboot. Esse arquivo será apagado após o término bem-sucedido da configuração do firstboot. Crie esse arquivo usando o seguinte comando:

```
touch /var/lib/YaST2/reconfig_system
```

6. Prossiga para a [Seção 19.3, “Clonando a instalação master”](#).

19.2 Personalizando a instalação do firstboot

Personalizar o workflow de instalação do firstboot pode envolver vários componentes. Essa personalização é recomendada. Se você não fizer mudanças, o firstboot executará a instalação usando as configurações padrão. As seguintes opções estão disponíveis:

- Personalizar mensagens ao usuário, conforme descrito na [Seção 19.2.1, “Personalizando as mensagens do YaST”](#).
- Personalizar licenças e ações de licença, conforme descrito na [Seção 19.2.2, “Personalizando a ação de licença”](#).
- Personalizar notas de versão para exibição, conforme descrito na [Seção 19.2.3, “Personalizando as notas de versão”](#).
- Personalizar a ordem e o número de componentes envolvidos na instalação, conforme descrito na [Seção 19.2.4, “Personalizando o workflow”](#).
- Configurar scripts opcionais extras, conforme descrito na [Seção 19.2.5, “Configurando scripts adicionais”](#).

Para personalizar qualquer um desses componentes, modifique os seguintes arquivos de configuração:

`/etc/sysconfig/firstboot`

Configure vários aspectos do primeiro boot (como notas de versão, scripts e ações de licença).

`/etc/YaST2/firstboot.xml`

Configure o workflow de instalação, habilitando ou desabilitando componentes ou adicionando componentes personalizados.

Traduza um workflow de instalação personalizado, conforme descrito na [Seção 19.2.6](#), “Traduzindo o workflow de instalação”.



Dica: Local alternativo do arquivo de controle

`/etc/firstboot.xml` é o caminho padrão do arquivo de controle instalado pelo pacote `yast2-firstboot`. Caso seja necessário definir outro local para o arquivo de controle, edite `/etc/sysconfig/firstboot` e mude a variável `FIRSTBOOT_CONTROL_FILE` para o local de sua preferência.

Para personalizar mais do que apenas os componentes do workflow, consulte a documentação do `control.xml` em http://doc.opensuse.org/projects/YaST/SLES11/tdg/inst_in_general_chap.html#product_control.

19.2.1 Personalizando as mensagens do YaST

Por padrão, a instalação do SUSE Linux Enterprise Server apresenta várias mensagens predefinidas que são localizadas e exibidas em determinadas fases do processo de instalação. Elas incluem uma mensagem de boas-vindas, uma mensagem de licença e uma mensagem de felicitação no final da instalação. Você pode substituir qualquer uma delas por suas próprias versões e incluir versões localizadas dessas mensagens na instalação. Para incluir sua própria mensagem de boas-vindas, faça o seguinte:

1. Efetue login como `root`.
2. Abra o arquivo de configuração `/etc/sysconfig/firstboot` e aplique as seguintes mudanças:
 - a. Defina `FIRSTBOOT_WELCOME_DIR` como o caminho de diretório em que deseja armazenar os arquivos contendo a mensagem de boas-vindas e as versões localizadas, por exemplo:

```
FIRSTBOOT_WELCOME_DIR="/usr/share/firstboot/"
```

- b. Se a sua mensagem de boas-vindas tiver nomes de arquivo diferentes de `welcome.txt` e `welcome_idioma.txt` (em que `idioma` corresponde aos códigos de idioma ISO 639, como “cs” ou “de”), especifique o padrão do nome de arquivo em `FIRSTBOOT_WELCOME_PATTERNS`. Por exemplo:

```
FIRSTBOOT_WELCOME_PATTERNS="mywelcome.txt"
```

Se não for definido, o valor padrão de `welcome.txt` será considerado.

3. Crie o arquivo de boas-vindas e as versões localizadas e insira-os no diretório especificado no arquivo de configuração `/etc/sysconfig/firstboot`.

Execute um procedimento semelhante para configurar mensagens personalizadas de licença e de conclusão. Essas variáveis são `FIRSTBOOT_LICENSE_DIR` e `FIRSTBOOT_FINISH_FILE`.

Mude `SHOW_Y2CC_CHECKBOX` para “yes”, se o usuário tiver que iniciar o YaST diretamente após realizar a instalação.

19.2.2 Personalizando a ação de licença

É possível personalizar a maneira como o sistema de instalação reage quando o usuário não aceita o contrato de licença. Há três maneiras diferentes para o sistema reagir a esse cenário:

halt

A instalação do firstboot é interrompida e todo o sistema é encerrado. Essa é a configuração padrão.

continue

A instalação do firstboot continua.

abort

A instalação no primeiro boot é interrompida, mas o sistema tenta inicializar.

Faça sua escolha e defina `LICENSE_REFUSAL_ACTION` para o valor apropriado.

19.2.3 Personalizando as notas de versão

Se você mudar a instância do SUSE Linux Enterprise Server que está implantando com o firstboot, precisará explicar aos usuários finais sobre os aspectos importantes do novo sistema operacional. A instalação padrão usa as notas de versão (exibidas durante uma das fases finais da instalação) para fornecer informações importantes aos usuários. Para que suas próprias notas de versão modificadas sejam exibidas como parte de uma instalação do firstboot, faça o seguinte:

1. Crie seu próprio arquivo de notas de versão. Use o formato RTF como no arquivo de exemplo em `/usr/share/doc/release-notes` e grave o resultado como `RELEASE-NOTES.en.rtf` (para inglês).
2. Armazene as versões localizadas opcionais perto da versão original e substitua a parte `en` do nome de arquivo pelo código de idioma ISO 639 real, como `de` para alemão.
3. Abra o arquivo de configuração do firstboot de `/etc/sysconfig/firstboot` e defina `FIRSTBOOT_RELEASE_NOTES_PATH` como o diretório real no qual os arquivos de notas de versão serão armazenados.

19.2.4 Personalizando o workflow

O exemplo do `/etc/YaST2/firstboot.xml` apresentado define um workflow padrão que inclui os seguintes componentes habilitados:

- Seleção de idioma
- Bem-vindo
- Contrato de licença
- Horário e data
- Usuários
- Senha da raiz
- Terminar Configuração

Lembre-se de que esse workflow é um gabarito. Você pode ajustá-lo apropriadamente com a edição manual do arquivo de configuração `/etc/YaST2/firstboot.xml`. Esse arquivo XML é um subconjunto do arquivo padrão `control.xml` usado pelo YaST para controlar o workflow de instalação. Consulte o [Exemplo 19.2, “Configurando a seção do workflow”](#) para saber mais sobre como configurar a seção do workflow.

Para obter uma visão geral das propostas, consulte o *Exemplo 19.1, “Configurando as telas de proposta”*. Ele apresenta informações básicas suficientes para modificar o workflow de instalação do firstboot. A sintaxe básica do arquivo de configuração firstboot (e como os elementos principais são configurados) é explicada nesse exemplo.

EXEMPLO 19.1: CONFIGURANDO AS TELAS DE PROPOSTA

```
...
<proposals config:type="list">❶
  <proposal>❷
    <name>firstboot_hardware</name>❸
    <mode>installation</mode>❹
    <stage>firstboot</stage>❺
    <label>Hardware Configuration</label>❻
    <proposal_modules config:type="list">❼
      <proposal_module>printer</proposal_module>❽
    </proposal_modules>
  </proposal>
</proposal>
...
</proposal>
</proposals>
```

- ❶ O container de todas as propostas que devem fazer parte do workflow de firstboot.
- ❷ O container de uma proposta individual.
- ❸ O nome interno da proposta.
- ❹ O modo desta proposta. Não faça mudanças aqui. Para uma instalação de firstboot, isso deve ser definido como installation.
- ❺ O estágio do processo de instalação em que esta proposta é chamada. Não faça mudanças aqui. Para uma instalação de firstboot, isso deve ser definido como firstboot.
- ❻ O rótulo a ser exibido na proposta.
- ❼ O container de todos os módulos que fazem parte da tela de proposta.
- ❽ Um ou mais módulos que fazem parte da tela de proposta.

A seção seguinte do arquivo de configuração de firstboot consiste na definição do workflow. Todos os módulos que devem fazer parte do workflow de instalação de firstboot devem ser listados aqui.

EXEMPLO 19.2: CONFIGURANDO A SEÇÃO DO WORKFLOW

```
<workflows config:type="list">
  <workflow>
```

```

    <defaults>
      <enable_back>yes</enable_back>
      <enable_next>yes</enable_next>
      <archs>all</archs>
    </defaults>
    <stage>firstboot</stage>
    <label>Configuration</label>
    <mode>installation</mode>
    ... <!-- list of modules -->
    </modules>
  </workflow>
</workflows>
...

```

A estrutura geral da seção `workflows` é bem semelhante à da seção `proposals`. Um container inclui os elementos do workflow, e todos os elementos do workflow incluem as informações sobre fase, rótulo e modo (exatamente como as propostas apresentadas no [Exemplo 19.1, “Configurando as telas de proposta”](#)). A diferença mais significativa é a seção `defaults`, que contém informações básicas de design para os componentes de workflow:

`enable_back`

Inclua o botão *Voltar* em todas as caixas de diálogo.

`enable_next`

Inclua o botão *Avançar* em todas as caixas de diálogo.

`archs`

Especifique as arquiteturas de hardware nas quais este workflow deve ser usado.

EXEMPLO 19.3: CONFIGURANDO A LISTA DE COMPONENTES DO WORKFLOW

```

<modules config:type="list">❶
  <module>❷
    <label>Language</label>❸
    <enabled config:type="boolean">false</enabled>❹
    <name>firstboot_language</name>❺
  </module>
</modules>

```

- ❶ O container de todos os componentes do workflow.
- ❷ A definição do módulo.
- ❸ O rótulo exibido com o módulo.
- ❹ O switch para habilitar ou desabilitar este componente no workflow.

- 5 O nome do módulo. O próprio módulo deve estar localizado em /usr/share/YaST2/clients.

Para fazer mudanças no número ou na ordem das telas de proposta durante a instalação do firstboot, faça o seguinte:

1. Abra o arquivo de configuração de firstboot em /etc/YaST2/firstboot.xml.
2. Apague ou adicione telas de proposta ou mude a ordem das telas existentes:
 - Para apagar toda a proposta, remova o elemento proposal, incluindo todos os seus subelementos, da seção proposals e remova o respectivo elemento module (com os subelementos) do workflow.
 - Para adicionar uma nova proposta, crie um novo elemento proposal e preencha todos os subelementos necessários. Verifique se a proposta existe como um módulo do YaST em /usr/share/YaST2/clients.
 - Para mudar a ordem das propostas, mova os respectivos elementos module que contêm as telas de proposta no workflow. Observe que pode haver dependências em relação a outras etapas de instalação que exijam uma ordem específica de propostas e componentes de workflow.
3. Aplique suas mudanças e feche o arquivo de configuração.

Você sempre poderá mudar o workflow das etapas de configuração se o padrão não atender às suas necessidades. Habilitar ou desabilitar alguns módulos do workflow (ou adicionar módulos personalizados).

Para alternar o status de um módulo no workflow de firstboot, faça o seguinte:

1. Abra o arquivo de configuração /etc/YaST2/firstboot.xml.
2. Mude o valor do elemento enabled de true para false, para desabilitar o módulo, ou de false para true, para habilitá-lo novamente.

```
<module>
  <label>Time and Date</label>
  <enabled config:type="boolean">true</enabled>
  <name>firstboot_timezone</name>
</module>
```

3. Aplique suas mudanças e feche o arquivo de configuração.

Para adicionar um módulo personalizado ao workflow, faça o seguinte:

1. Crie seu próprio módulo do YaST e armazene o arquivo do módulo `nome_do_módulo.rb` em `/usr/share/YaST2/clients`.
2. Abra o arquivo de configuração `/etc/YaST2/firstboot.xml`.
3. Determine em que ponto do workflow o novo módulo deverá ser executado. Ao fazer isso, considere e resolva as possíveis dependências em relação a outras etapas do workflow.
4. Crie um novo elemento `module` dentro do container `modules` e adicione os subelementos apropriados:

```
<modules config:type="list">
  ...
  <module>
    <label>my_module</label>
    <enabled config:type="boolean">true</enabled>
    <name>filename_my_module</name>
  </module>
</modules>
```

- a. Digite o rótulo que será exibido no seu módulo no elemento `label`.
 - b. Verifique se `enabled` está definido como `true` para que seu módulo seja incluído no workflow.
 - c. Digite o nome de arquivo do módulo no elemento `name`. Omita o caminho completo e o sufixo `.rb`.
5. Aplique suas configurações e feche o arquivo de configuração.



Dica: Localizando a interface de rede conectada para configuração automática

Se o hardware de destino puder ter mais de uma interface de rede, adicione o pacote `network-autoconfig` à imagem do aplicativo. O `network-autoconfig` percorre todas as interfaces Ethernet disponíveis até que uma seja configurada com êxito via DHCP.

19.2.5 Configurando scripts adicionais

É possível configurar o primeiro boot para executar scripts adicionais após a conclusão do workflow de primeiro boot. Para adicionar mais scripts à sequência de firstboot, faça o seguinte:

1. Abra o arquivo de configuração `/etc/sysconfig/firstboot` e verifique se o caminho especificado para `SCRIPT_DIR` está correto. O valor padrão é `/usr/share/firstboot/scripts`.
2. Crie seu script shell, armazene-o no diretório especificado e aplique as permissões de arquivo apropriadas.

19.2.6 Traduzindo o workflow de instalação

Dependendo do usuário final, convém oferecer traduções do workflow personalizado. Essas traduções poderão ser necessárias, caso tenha personalizado o workflow mudando o arquivo `/etc/YaST2/firstboot.xml`, conforme descrito na [Seção 19.2.4, "Personalizando o workflow"](#).

Se você modificar `/etc/YaST2/firstboot.xml` e fizer mudanças na string, gere um novo arquivo de gabarito de tradução (arquivo `.pot`) e use a cadeia de ferramentas `gettext` para traduzir e, por fim, instalar os arquivos traduzidos nos diretórios de idiomas do YaST (`/usr/share/YaST2/locale`) como arquivos `.mo` compilados. Proceda da seguinte maneira:

1. Por exemplo, mude a configuração `textdomain` de:

```
<textdomain>firstboot</textdomain>
```

para o seguinte:

```
<textdomain>firstboot-oem</textdomain>
```

2. Use `xgettext` para extrair as strings traduzíveis para o arquivo de modelo de tradução (arquivo `.pot`) para, por exemplo, `firstboot-oem.pot`:

```
xgettext -L Glade -o firstboot-oem.pot /etc/YaST2/firstboot.xml
```

3. Inicie o processo de tradução. Empacote os arquivos traduzidos (`.arquivos LL_code.po`) da mesma forma que as traduções de outros projetos e instale os arquivos compilados `firstboot-oem.mo`.

Se você precisar de traduções para módulos adicionais ou modificados do YaST, traduza dentro do próprio módulo. Se você mudar um módulo existente, mude também sua declaração de domínio de texto para evitar efeitos colaterais indesejados.



Dica: Mais informações

Para obter mais informações sobre o desenvolvimento do YaST, visite https://en.opensuse.org/openSUSE:YaST_development. Para obter informações detalhadas sobre o firstboot do YaST, visite <http://doc.opensuse.org/projects/YaST/SLES11/tdg/bk09ch01s02.html>.

19.3 Clonando a instalação master

Clone o disco da máquina master usando qualquer mecanismo de criação de imagens disponível e implante essas imagens nas máquinas de destino. Para obter mais informações sobre criação de imagens, consulte <https://doc.suse.com/kiwi/>.

19.4 Personalizando a instalação



Quando a imagem de disco clonada for inicializada, o firstboot será iniciado, e a instalação continuará exatamente conforme descrito na *Seção 19.2.4, “Personalizando o workflow”*. Apenas os componentes incluídos na configuração do workflow de firstboot serão iniciados. Todas as outras etapas de instalação são ignoradas. O usuário final ajustará as configurações de idioma, teclado, rede e senha para personalizar a estação de trabalho. Após o término deste processo, o sistema instalado pelo firstboot terá o mesmo comportamento de qualquer outra instância do SUSE Linux Enterprise Server.

A Criando imagens e produtos

Para adaptar melhor o sistema operacional à sua implantação, você pode criar a mídia personalizada para uso como uma aplicação ou um sistema ativo com KIWI. É possível usar o KIWI em uma máquina local ou online no SUSE Studio Express (OBS).

Com o KIWI, é possível criar Live CDs, Live DVDs e discos flash para usar em plataformas de hardware suportadas pelo Linux, além de discos virtuais para sistemas de virtualização e nuvem (como Xen, KVM, VMware, EC2, etc.). As imagens criadas pelo KIWI também podem ser usadas em um ambiente PXE para inicialização da rede.

Este guia não abrange em detalhes os tópicos relacionados ao KIWI, pois há uma documentação separada disponível:

- Para obter mais informações, consulte a documentação do KIWI em <https://doc.suse.com/kiwi/>  (também disponível no pacote `kiwi-doc`).
- É possível usar o SUSE Studio Express no Open Build Service para criar imagens de OS online. Ele suporta a criação de aplicações virtuais e sistemas ativos, com base no openSUSE ou no SUSE Linux Enterprise. Para obter mais informações e documentação, visite <https://studioexpress.opensuse.org/> .

B GNU licenses

This appendix contains the GNU Free Documentation License version 1.2.

GNU Free Documentation License

Copyright (C) 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or non-commercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or

XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or non-commercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
- H. Include an unaltered copy of this License.
- I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
- J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
- K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
- L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
- M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
- N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
- O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <https://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

```
Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled "GNU
Free Documentation License".
```

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:

```
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.
```

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.